

# Жилет *Simple Cozy*

Дизайнер Kochkina Svetlana

[https://www.instagram.com/svetlana\\_kochkina/](https://www.instagram.com/svetlana_kochkina/)

#simple\_cozy\_vest



Базовый классический жилет «унисекс», с вывязанной проймой и V-образной горловиной станет незаменимым предметом одежды в вашем гардеробе в прохладный период времени. Такая модель жилета подойдет как женщинам, так и мужчинам. Благодаря поперечному вязанию, имитирующему вязку спицами, сложно догадаться, что он связан крючком. Полотно эластичное и хорошо держит форму.

Уровень сложности мастер-класса: средний и выше.

Если у вас есть вопросы по данному описанию, вы можете их задать по электронной почте [tokatoys@gmail.com](mailto:tokatoys@gmail.com)

---

*Crochet together*

---

Внимание! Копирование и распространение данного описания, размещение в интернет-ресурсах и печати строго запрещено. Продажа готового изделия возможна со ссылкой на дизайнера. По всем вопросам можно связаться по эл. почте [tokatoys@gmail.com](mailto:tokatoys@gmail.com)

## Что необходимо:

- Ок. 350-400\* г пряжи **Etrofil Bambino lux wool\*\*** (60% меринос, 40% акрил) метражом 160 м - 50 г. Цвет 70086 светло-серый
- крючок №4 (или другой номер крючка, подходящий для вашей пряжи), дополнительно крючок на размер (или полразмера) больше и на размер (или полразмера) меньше основного
- маркеры, игла с тупым концом для сшивания и заправки нитей, ножницы
- Катушечная резинка (при необходимости)

\*Указан средний расход пряжи на размер Medium и длине изделия ок. 61-62 см.

\*\*Вязать можно из любой пряжи. См. раздел «Рекомендации по выбору пряжи».

## Рекомендации по выбору пряжи

Чтобы изделие не было очень тяжелым я советую выбирать «объемную» пряжу, нить которой состоит из нескольких перекрученных волокон. Такой моток выглядит большим по сравнению с другими такого же веса. Как правило, в составе объемной пряжи есть примеси акрила или полиамида, но не обязательно. При выборе пряжи обратите внимание на скрутку нити, если нить расслаивается, то вязать крючком ее будет сложно.

По метражу для жилета я рекомендую брать пряжу не толще 140-160 м в 50 г, подходящую для крючка №4 (или №3,5), иначе вязаное полотно будет слишком толстым. Для детских изделий лучше брать пряжу метражом от 180-200 м в 50 г.

Примеры подходящей пряжи: Alize Lana Cotton, Gazzal Baby Cotton, Drops Nord, Alize Angora Gold, Alize Superlana Klasik, Drops Flora, Gazzal Baby Alpaca и др.

Если ваша кожа обладает большой чувствительностью, то я советую выбирать пряжу из «детских» серий.



## Теория. Основные обозначения. Описание работы

Для вязания жилета необходимы следующие навыки в вязании крючком:

- полустолбик с накидом (пст) см. рис. ниже,
- соединительный столбик (сст),
- воздушная петля (вп).



*Crochet together*



Дополнительно в разделе «Видеоматериалы» (стр. 5) смотрите как вязать:

- соединительный столбик с накидом (ссстн),
- прибавку из одной петли две (пр),
- убавку из двух петель одну (уб),
- удлиненный ряд (+).

Жилет вяжется поперек, начиная сбоку, состоит из отдельных деталей: «Перед» и «Спинка». Все детали между собой соединяются с помощью иглы с тупым концом или крючка. Горловина жилета и проймы обвязываются отдельно.

Все петли жилета (кроме кромочных – последних в ряду) будем вязать только за заднюю полупетлю, тем самым получаем эластичное и фактурное полотно.



Вяжем поворотными рядами (справа налево), в начале каждого ряда делаем одну или две воздушные петли для подъёма в зависимости от узора. Заканчиваем ряд столбиком (кромочным) за обе полупетли для получения более ровного края.

Горловина «Спинки» жилета и плечевые скосы вывязываются с помощью убавок и прибавок. См. дополнительно видео 3 и 4 в разделе «Видеоматериалы» на стр. 5.

Горловина «Перед» жилета и проймы вывязываются с помощью укороченных и удлиненных рядов. Укороченный ряд – это ряд, связанный текущим узором и не довязанный до конца на определенное количество петель. Далее полотно разворачивается, делается одна петля для подъёма ряда и вяжется в другую сторону. Последняя петля укороченного ряда не является кромочной, так как находится в середине полотна и также вяжется за заднюю полупетлю.

В мастер-классе удлиненный ряд обозначается знаком «+», т.е. этот знак объединяет петли разных рядов, например, 2+3. – связать 2 петли текущего ряда, и 3 следующие петли другого ряда на ступеньку ниже. Как вязать удлиненный ряд см. видео 2 в разделе «Видеоматериалы» на стр. 5.

В вязании будем использовать несколько видов узоров:

1. Узор «Резинка ПСТ» (основной узор)
2. Узор на нижнем крае (заужение)
3. Узор «Плотная резинка» (обвязка горловины и пройм)

### Плотность вязания основного узора 10 см х 10 см – 20 п х 13 р


В обязательном порядке необходимо связать образец **основным узором** произвольного размера и провести ВТО (влажно-тепловая обработка). Образец хорошо расправьте и измерьте плотность в 10 квадратных см. Мастер-класс не привязан к определенной плотности вязания, поэтому вам не нужно попадать в указанную плотность.

Сам жилет после процедуры ВТО немного изменится в размерах. Он немного растянется в длину под силой своей тяжести и немного в ширину.

*Crochet together*

## Основной узор «Резинка ПСТ»

Узор создается при помощи полустолбиков с накидом, провязанных только за заднюю полупетлю. Для подъема ряда делается 2 воздушные петли. Заканчиваем ряд столбиком (кромочным) за обе полупетли.



*На образце показана лицевая сторона – галочка V*

Два ряда (изнаночный и лицевой) образуют 1 полосу. В дальнейшем для простоты расчетов и вязания мы будем использовать понятие «полоски», а не ряды, так как их наглядно видно на вязаном полотне. В середине полоски проходят галочки (не перевернутые). В образце на рисунке выше связано 10 рядов, что составляет 5 полосок.

К этому узору вы можете добавить «Пузырики». Подробная информация тут: <https://drive.google.com/file/d/1S662CFzSPF9hpKgXGMSIDuw36KY1SC3b/view?usp=sharing>

При вязании укороченных рядов в данном узоре крайние петли – там где мы укорачиваем ряд, заменяем пст на сстсн и для подъема ряда в таком случае делаем 1 вп. См. видео 2 на стр. 5.

## Узор на нижнем крае (заужение)

Чтобы нижний край не фалдил и не растягивался, необходимо вязать его более тугим узором. Для этого в каждом изнаночном ряду ок. 8-9 см от нижнего края (рассчитывается исходя из вашей плотности) необходимо вязать сстсн (вместо пст). Как вязать соединительный столбик с накидом смотрите [видео 1](#) в разделе «Видеоматериалы» на стр. 5.




Раппорт узора 2 ряда. 1-й ряд (изнаночный) – сстсн за заднюю полупетлю. 2-й ряд (лицевой) – пст за заднюю полупетлю. В узоре для подъема лицевого ряда делается 2 воздушные петли, изнаночного 1 воздушная петля. Все петли провязываются только за **заднюю** полупетлю.

Использование данного узора не даст особого видимого заужения, силуэт жилета будет прямой.

## Узор «Плотная резинка» (обвязка пройм и горловины)

Состоит из двух видов петель - соединительный столбик и соединительный столбик с накидом. Оба вида столбиков провязываются только за заднюю полупетлю.

Раппорт узора 2 ряда. 1-й ряд (изнаночный) – сстсн за заднюю полупетлю. 2-й ряд (лицевой) – сст за заднюю полупетлю. В узоре для подъёма ряда делается 1 воздушная петля.



На образце показана лицевая сторона – галочка V

Дополнительно ознакомьтесь с «ВИДЕОМАТЕРИАЛАМИ»:

Внимание! Доступ к «Видеоматериалам» открыт только по нижеуказанным ссылкам (нужно по ним перейти). Если на некоторых мобильных устройствах они не открываются, пробуйте с компьютера. **Все ссылки рабочие.**

### ОБЩАЯ ТЕОРИЯ:

1. Соединительный столбик с накидом (сстсн) [https://youtu.be/IS5al\\_qIOHo](https://youtu.be/IS5al_qIOHo)
2. Укороченный и удлиненный ряды (+) <https://youtu.be/2T6w4MWNy6Y>
3. Прибавка (пр) - из одной петли две <https://youtu.be/ud-Kr13sD3g>
4. Убавка (уб) - из двух петель одна [https://youtu.be/hE02\\_QHWngw](https://youtu.be/hE02_QHWngw)

### ШВЫ:

5. Шов на скосах плеч <https://youtu.be/r9P4eEAenZI>
6. Боковой шов <https://youtu.be/rjtMirvCuHU>

### ОБВЯЗКА:

7. Обвязка пройм <https://youtu.be/r18bn5Q6Txc>
8. Обработка горловины <https://youtu.be/lnY1rcLsfU>
9. Обвязка горловины <https://youtu.be/T6AbLORUG08>
10. Шов на обвязке <https://youtu.be/LBPsnS71psU>



## Фасон изделия, мерки, размеры

Силуэт жилета прямой, средней длины – до середины бедра. Облегание – оверсайз (запас на свободное облегание около 15-18 см к обхвату груди). Вы можете изменить свободу облегания в зависимости от своего желания. Или если вы хотите более узкий жилет, можно вязать на размер меньше.

Примерные женские размеры жилета (S-XL) показаны в таблице на стр. 7 (в выделенной строке размер Medium). Вы можете связать жилет абсолютно любого размера, ширины и длины, используя «Принцип расчета петель» на стр. 8. В качестве примера, в мастер-классе ниже приведен расчет петель для жилета женского размера Medium на рост 175-178 см.


Для **детских** и **мужских** размеров я советую взять какое-либо похожее на жилет изделие (джерпер, кардиган, свитер) и снять с него мерки. Если у вас нет подходящего изделия дома, можно найти его в ближайшем магазине одежды/подруги/соседа. Свобода облегания для мужских и детских размеров ок. 8-12 см.

Для вязания жилета необходимо снять следующие мерки:

1. Обхват груди (ОГ), чтобы определить ширину жилета
2. Обхват головы, чтобы определить ширину горловины

Дополнительно нужно определить/ измерить длину жилеты и высоту обвязки горловины.

**Выкройка жилета** показана ниже:



На выкройке не показана обвязка горловины и пройм. Обвязка горловины берется около 18-20% от ширины горловины. Обвязка проймы около 7-10% от глубины проймы.

### Комментарии к выкройке жилета:

- «1» ширина жилета определяется как (обхват груди + свобода облегания) / 2
- «2» длина жилета определяется самостоятельно, исходя из ваших мерок
- «3» ширина горловины жилета определяется по формуле: обхват головы x 0,39

*Crochet together*

- «4» глубина проймы (без учета обвязки) равна (обхват предплечья + (30-32 см на свободу облегания)) / 2. Либо, если вы будете носить жилет с рубашкой, измерьте пройму рубашки, прибавьте пару см и еще ок. 2 см на обвязку
- «5» Ширина проймы составляет ок 10% от ширины изделия
- «6» длина заужения края берется произвольно. Около 7-9 см для взрослых размеров, 4-5 см для детских размеров
- «7» глубина горловины «Переда» (без учета обвязки) определяется по формуле: ширина горловины x 1,14. Глубина горловины «Спинки» совсем незначительная 2--3 см для взрослых размеров, 1-2 см для детских
- «8» длина горловины равна: глубина горловины x 1,12

#### Таблица примерных женских размеров

РАЗМЕР)	«1» ширина жилета (Свобода облег. 18 см)	«3» ширина горловины	«4» глубина проймы	«5» Ширина проймы	«7» глубина горловины «Переда»	«8» длина горловины
Small (ОГ* 81-86)	49,5-52	21,5	29,5	5	24,5	27,5
Medium (ОГ 86-94)	52-56	22	30	5-5,5	25	28
Large (ОГ 94-102)	56-60	22,5	30,5	5,5-6	25,5	28,5
XLarge (ОГ 102-107)	60-62,5	23	31	6	26	29

Все данные таблицы указаны в сантиметрах. \*ОГ – Обхват груди в см

«2» длина жилета равна 62 см для всех размеров

«6» длина заужения нижнего края 7-9 см для взрослых размеров.

Обвязка горловины 4-4,5 см для всех размеров. Обвязка проймы 3 см для всех размеров



*Crochet together*

## Принцип расчета петель на любой размер

В первую очередь для вязания жилета я советую сделать **выкройку** из бумаги/газеты/миллиметровки, как на стр. 6, по вашим размерам в сантиметрах или взять уже имеющееся (похожее) у вас изделие, которое вам идеально подходит (нам важна его ширина и длина). При вязании прикладывайте ваш процесс к выкройке или готовому изделию, но обязательно учитывайте поправку на ВТО (на основе данных вашего образца). Также необходимо снять мерки (см. стр. 6).

Сначала определим **ширину «Спинки»** жилета. Берем данные из таблицы на стр. 7 (колонка «1») или измеряем самостоятельно обхват груди и прибавляем запас на свободное облегание (у меня 18 см) к обхвату груди и делим пополам. Т.е.  $92 \text{ см} + 18 \text{ см} = 110 \text{ см}$ . У меня для размера Medium ширина жилета получилась  $110 \text{ см} / 2 = 55 \text{ см}$ .

С помощью данных вашей плотности вязания (по образцу после ВТО) переводим «сантиметры» в «ряды», а затем в «полоски» для упрощения. Т.к. моя плотность 13 рядов в 10 см, то в жилете шириной 55 см  $(55 \text{ см} \times 13 \text{ р}) / 10 \text{ см} = 71,5$  рядов или  $71,5 / 2 = 36$  полосок. **Количество полосок жилета должно быть четным**. Смотрите рис. 1 для наглядности (количество полосок пронумеровано в самом верху рисунка).

Приведу еще один пример с другой плотностью. Если моя плотность рядов равна 16 р в 10 см, и я хочу вязать жилет шириной 54 см, то количество рядов жилета будет равно  $(54 \text{ см} \times 16 \text{ р}) / 10 \text{ см} = 86,4$  р. Это составляет 43 полоски. Округляем до четного результата в большую или меньшую стороны по вашему желанию. Я беру 44 полоски.




Рисунок 1. Схема детали «Спинка» для размера Medium при плотности – 20 п x 13 р в 10 см.



По образцу рисунка 1 рисуем свою схему по вашим данным по следующему принципу:

- **Вычисляем количество рядов горловины (зеленая область на рис. 1)**

Ширина горловины (без обвязки) для жилета равна «обхват головы x 0,39» т. е. у меня обхват головы равен 57 см, значит  $57 \text{ см} \times 0,39 = 22 \text{ см}$  (вы можете изменить ширину горловины на свое усмотрение, но не советую ее делать слишком широкой). **Внимание! Число полосок горловины должно быть четным.** Для моей плотности ширина горловины в рядах равна:  $22 \text{ см} \times 13 \text{ р} / 10 \text{ см} = 28,6 \text{ р}$ . Т.е. 14 полосок.

Еще один пример расчета для плотности 16 р в 10 см:  $(22 \text{ см} \times 16 \text{ р}) / 10 \text{ см} = 35,2$  ряда или 18 полосок. На рисунке 1 на горловину приходится 14 полосок, поэтому чтобы сделать 18 полосок, нам нужно будет добавлять полоски до и после «центральной» линии. Добавлять их нужно симметрично, поэтому мы можем добавить по 2 справа и слева от центральной линии. Прибавки и убавки для скоса горловины остаются неизменными.

Если ваша горловина состоит из количества полосок менее 14, то лишние полоски убираем следующим образом: для горловины из 12 полосок убираем 7 и 8 полоски (рис. 1 зеленая область), для горловины из 10 полосок убираем 1, 7, 8 и 14-ю полоски. Т.е. количество прибавок/убавок на скосе горловины получится по 3 (вместо 5).

- **Далее переходим к расчету количества полосок в районе проймы (желтая область на рис. 1) и плечевых скосов (оранжевая область на рис. 1)**

Данные ширины проймы берем из расчета 10% от ширины изделия или измеряем самостоятельно по вашей выкройке (готовому изделию). Рассчитаем ширину проймы, если ширина моего жилета 55 см:  $55 \text{ см} \times 0,1 = 5,5 \text{ см}$ . Переводим см в ряды и полоски:  $5,5 \text{ см} \times 13 \text{ р} / 10 \text{ см} = 7,15 \text{ р}$ . Округлим в ближнюю четную сторону, т.е. получаем 4 полоски. Две из четырех полосок проймы будут связаны укороченными рядами. См. рис. 2 на стр. 10.

Общее количество полосок «Спинки» для размера Medium - 36, на горловину приходится 14, на проймы  $4 \times 2 = 8$ , т.е. на плечевые скосы нужно оставить по  $(36 - 14 - 8) / 2 = 7$  полосок.

Для другого примера с плотностью 16 р в 10 см общее количество полосок равно 44. На горловину мы распределили 18, остается 26. Количество полосок которое приходится на пройму:  $6 \text{ см} \times 16 \text{ р} / 10 \text{ см} = 9,6 \text{ р} = 5$  полосок. Получаем, что плечевой скос равен  $(44 - 18 - 5 \times 2) / 2 = 8$  полосок. Добавляем по две полоске в оранжевую зону. (см. рис. 1).

Если по вашим расчетам ширину плечевого скоса нужно уменьшить, то «обрезаем» крайние к горловине полоски, например 11-ю и 26-ю. При этом шаг убавок/прибавок на плечевом скосе меняться не должен - их мы делаем в каждом 4-м ряду. Убавки на другом скосе делаем симметрично. Для размера Medium на плечевом скосе у нас получается 3 прибавки/убавки.

А для примера с плотностью 16 р в 10 см количество прибавок на плечевом скосе в 8 полосок, равно 4.

Прибавки, убавки и шаг укороченных рядов для оката проймы жилета берутся согласно схеме на рисунке 2 в зависимости от вашего количества полосок, приходящихся на пройму.

Для моей плотности (размер Medium) на пройму приходится 4 полоски, поэтому я выбираю 3 вариант на рисунке 2.




Рисунок 2. Формирование оката проймы.

Для другого, приведенного выше примера, пройма равна 5 полоскам, поэтому в этом случае подойдет вариант 4 на рисунке 2.

**ВНИМАНИЕ!** В связи с особенностью вязания укороченных рядов (3, 4, 33 и 34 полоски), схема расчета, показанная на рисунке 1, будет по факту немного изменена. См. рисунок 3.

Для ровного бокового края (правого) мы отнимаем одну полоску плечевого скоса (по факту это будет один ряд) и вяжем ее перед укороченными рядами проймы. Аналогично поступаем с левой частью «Спинки», мы не довязываем полоску плечевого скоса (фактически 3 ряда), вяжем укороченные ряды проймы, и далее уже заканчиваем плечевой скос.




Рисунок 3. Измененная схема детали «Спинка» для размера М при плотности – 20 п x 13 р в 10 см.

После того, как вы определили ширину вашего жилета, начертили схему и определили количество рядов (полосок), переходим к расчету **длины жилета** и **длины начальной цепочки петель**. Длину жилета определяем самостоятельно (см. мерку «2» на выкройке на стр. 6).

**Количество петель начальной цепочки** рассчитываем по следующей схеме: «Длина жилета» минус «глубина проймы» и минус «количество прибавок на плечевом скосе». См. рис. 1 для наглядности.

Переведем **длину жилета** (я беру 62 см) в петли для размера Medium (плотность 20 п в 10 см):  $62 \text{ см} \times 20 \text{ п} / 10 \text{ см} = 124 \text{ п}$ .

Глубина проймы (без учета обвязки) равна (обхват предплечья + (30-32 см на свободу облегания)) / 2. Либо ее можно измерить самостоятельно, например, по рубашке, с которой вы будете носить жилет (прибавьте пару см на свободу облегания и 2 см на обвязку (5-7% от глубины проймы)). Если мой обхват предплечья равен 28 см, то  $(28 \text{ см} + 32 \text{ см}) / 2 = 30 \text{ см}$

Переведем **глубину проймы** в петли  $30 \text{ см} \times 20 \text{ п} / 10 \text{ см} = 60 \text{ п}$ . Получаем, что **количество петель начальной цепочки** равно:  $124 \text{ п} - 60 \text{ п} - 3 \text{ п} = 61 \text{ п}$ .

Приведу еще один пример расчета для плотности 25 п в 10 см. Предположим, что я хочу связать жилет длиной 50 см:  $50 \text{ см} \times 25 \text{ п} / 10 \text{ см} = 125 \text{ п}$ . Глубину проймы возьмем 28 см, переведем см в петли:  $28 \text{ см} \times 25 \text{ п} / 10 \text{ см} = 70 \text{ п}$ . Количество прибавок на плечевом скосе равно 4 (рассчитали ранее). Тогда начальная цепочка петель равна  $125 \text{ п} - 70 \text{ п} - 4 \text{ п} = 51 \text{ п}$ .

Из получившегося количества петель начальной цепочки на нижнем крае жилета необходимо отделить маркером петли для «заужения» примерно 7-8 см (параметр «6» на выкройке на стр. 6), чтобы край жилета не был растянутый. Их будем вязать согласно «Узору на нижнем крае». Переведем заужение нижнего края в петли  $7,5 \text{ см} \times 20 \text{ п} / 10 = 15$

Переходим к расчету петель на **детали «Перед»**. Эта деталь отличается от «Спинки» вырезом горловины, проймы и скосы на плечах полочек будут абсолютно такими же.

Глубина V-образной горловины определяется по формуле: ширина горловины  $\times 1,14$  или берется на ваш выбор. У меня, для размера Medium –  $22 \text{ см} \times 1,14 = 25 \text{ см}$  (без учета обвязки). Длина горловины (параметр «11» на выкройке на стр. 6) равна  $25 \times 1,12 = 28 \text{ см}$ .

Итак, ширина горловины нам уже известна, она равна 14 полоскам. Разделим нашу горловину на 2 части правую и левую - для наглядности сморите рис. 4. Каждая часть горловины равна 7 полоскам.

Обе части горловины вяжутся последовательно, после окончания вязания правой части обрываем нить, далее нить присоединяем в точке стыка правой и левой части «Переда» (точка глубины горловины) вяжем цепочку воздушных петель симметрично правой части и далее начинаем вязать ряды левой части «Переда» по схеме. Левую часть горловины вяжем аналогично, только в обратном (зеркальном) порядке.

Вырез горловины мы вывязываем с помощью укороченных рядов (ступенек), плюс для получения красивого острого угла стык правой и левой части горловины мы сдвигаем немного вниз- синяя точка «Глубина горловины» на рисунке 4.

Переведем длину горловины в петли. При плотности 20 п в 10 см это составляет  $28 \text{ см} \times 20 \text{ п} / 10 \text{ см} = 56 \text{ п}$ .






Рисунок 4. Схема детали «Перед» для размер Medium при плотности 20 п x 13 р в 10 см.

Рассчитаем шаг укороченных рядов для нашей горловины длиной 28 см (56 п). Если в вырезе горловины у нас 7 полосок, то делить горловину мы будем на 8 частей (если у вас 5 полосок, то делим на 6 частей):  $56 \text{ п} / 8 = 7 \text{ п}$  (округлите, если это необходимо). Получаем, что укороченные ряды выреза горловины «Перед» мы вяжем с шагом 7 п. Кроме одного исключения, показанного на рисунке 4. В первом укороченном ряду будем не довязывать  $7 \text{ п} - 1 \text{ п} = 6 \text{ п}$ , т.е. вычитаем 1 петлю

Для еще одного примера расчета возьмем глубину горловины, равную 20 см. Ширина горловины нам уже известна и равна 18 полосок (см. расчеты детали «Спинка» выше). Разделим нашу горловину на 2 части правую и левую - получаем, что каждая часть горловины состоит из 9 полосок. Переведем глубину горловины в петли. При плотности 25 п в 10 см это составляет  $20 \text{ см} \times 25 \text{ п} / 10 \text{ см} = 50 \text{ п}$ .

Рассчитаем шаг укороченных рядов для горловины глубиной 20 см (50 п). Если у нас 9 полосок,  $50 \text{ п} / 10 = 5 \text{ п}$ , получаем, что укороченные ряды выреза горловины «Перед» мы вяжем с шагом 5 п. Кроме одного исключения, показанного на рисунке 4. В первом укороченном ряду будем не довязывать  $5 \text{ п} - 1 \text{ п} = 4 \text{ п}$ .

Аналогично, как делали на проймах, для ровного края от скоса правого плеча мы отнимаем одну полоску – 11-ю (фактически 3 ряда), вяжем укороченные полоски (1-7) горловины «Перед», и только потом вяжем те 3 недостающие ряда плечевого скоса. То есть правая часть горловины будет похожа на левую пройму. Смотрите внимательно рисунок 5, чтобы разобраться.

Похожим образом поступаем с левой частью горловины, в зеркальном порядке, с небольшими изменениями: после присоединения новой нити для вязания левой части горловины вяжем 1 ряд плечевого скоса, а затем укороченные полоски горловины (8-14). Левая часть горловины будет похожа на правую пройму.

Укороченные ряды вяжутся симметрично относительно друг друга. Симметричность лучше проверять отсчитывая петли от нижнего края.




Рисунок 5. Измененная схема детали «Перед» для размера М при плотности – 20 п x 13 р в 10 см.


**Обвязка горловины и пройм** выполняется после того как связаны все детали, сшиты боковые и плечевые швы. Для обвязки будем использовать узор «Плотная резинка».

**Ширина обвязки пройм** составляет ок. 7-10% от глубины проймы для женских размеров и ок. 5-7% для мужских и детских. Если моя глубина проймы равна 30 см, то  $30 \text{ см} \times 0,1 = 3 \text{ см}$ . У меня это 7 петель (количество петель определите путем измерения во время вязания).

**Ширина обвязки горловины** берется 18-20% от ширины горловины (для женских размеров) и ок. 12-15% для детских и мужских. У меня:  $22 \text{ см} \times 0,18 = 4 \text{ см}$  (10 петель).

Угол горловины вывязывается с помощью укороченных рядов (полосок), которые укорачиваем симметрично относительно центральной полоски. Количество укороченных рядов для данного угла горловины можно определить с помощью угольника. См. рис. справа

От стыка горловины (снизу вверх) необходимо расставить маркеры: 1-й в 3-ю петлю и далее еще несколько маркеров (3-4 шт.) через одну петлю. Угольник прикладываем к скосу горловины под прямым углом и отмечаем на нем желаемую ширину обвязки – у меня 4 см. Далее совмещаем эту точку и вертикальной линией.





Получили треугольник, внутри которого находятся маркеры. Количество маркеров внутри треугольника указывает на количество укороченных рядов. Т.е. у меня получилось 4 маркера - 4 укороченных ряда (полоски).

Для другого выреза горловины маркеров может быть больше или меньше. См. рис. справа. Значит и количество укороченных рядов будет другое. Для случая на рисунке справа будет 2 укороченных ряда.

Так как на моей горловине в треугольнике 4 маркера, чтобы вывязать угол из 4-х укороченных полосок нам нужно ширину обвязки разбить на 5 частей. Лучше, чтобы эти 5 частей были одинаковыми.

Если укороченных рядов - 2, то делим на 3 части.




Теперь примерно прикинем, что 4 см обвязки равно 9 петлям (это можно измерить на уже связанной обвязке пройм), но так как у нас для вывязывания угла должно быть равных 5 частей, то ширину обвязки берем кратно 5, т.е. 10 петель.

Маркеры внутри треугольника оставляем (лишние вне треугольника снимаем), именно там где мы их поставили будем вязать укороченные ряды.



Схематично, как выглядит угол горловины из 4-х укороченных полосок, показано на схеме справа. После 4-х укороченных полосок идет одна удлиненная (из 10 петель), далее вывязываются снова 4 укороченные полоски симметрично относительно другой части.



Для вязания жилета по своим параметрам используйте в качестве примера графические схемы на размер Medium и комментарии к ним в описании ниже, а также смотрите пошаговые фотографии процессов, приведенные в мастер-классе.



## Ход работы (на примере размера Medium)

Начинаем вязать с детали «**Спинка**». Не забудьте подготовить вашу выкройку или взять готовое изделие, которое вам идеально подходит. Вяжите и прикладывайте, чтобы не ошибиться, но обязательно учитывайте поправки на ВТО (по образцу).

Набираем цепочку из 61 воздушных петель, либо то количество петель, которое вам необходимо на ваш размер (см. «Принцип расчета петель» на стр. 11). Из 61 петель - 15 петель приходится на заужение нижнего края.

**Не забудьте, что все петли, кроме последней в ряду (кромочной), мы будем вязать за заднюю полупетлю. Для подъема в начале каждого ряда делаем 2 вп, для подъема укороченного ряда – 1 вп. Последняя петля укороченного ряда вяжется за заднюю полупетлю.**

Вяжем последовательно по графической схеме 1 («Спинка» 1 часть) на стр. 16, используя комментарии ниже:

Полоска	Ряд	Комментарии к схеме 1 («Спинка» 1 часть) (см. стр. 16):
1	1	Пст до конца ряда, кроме последних 15 петель (заужение нижнего края), их вяжем как сстсн (изнаночный ряд)
	2	Пст до конца ряда, кроме последней петли, в нее делаем пр (лицевой ряд). Как делать прибавку см. <a href="#">видео 3</a> на стр. 5


Ряды 1 и 2 образуют 1 полосу.

2	3	Пр, пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн
	4	Пст до конца ряда, кроме последней петли, в нее делаем пр




Мы связали 2 полоски оката проймы (всего у нас их 4). Остальные 2 полоски будем вязать как укороченные. Необходимо связать то количество полосок с прибавками, которое нужно для вашей ширины проймы согласно схеме на рис. 2 (стр. 10). Далее берем крючок на размер/полразмера больше и как продолжение 4-го ряда набираем цепочку воздушных петель - 57 вп (глубина проймы, за вычетом количества прибавок оката проймы (у нас получилось 3 прибавки), т.е.  $60 \text{ п} - 3 \text{ п} = 57 \text{ п}$ ).

Далее крючок на полразмера больше убираем. Цепочку воздушных петель переворачиваем, и этот ряд будем вязать не в «косичку», а в бугорки (косичка остается по внешнему краю полотна). См. рис. ниже:



# СХЕМА 1 (СПИНКА 1 часть)



5 (1)	5	Пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн.
3 Укорочен.	6	Пст до конца ряда не довязывая 55 петель, 1 сстсн. 54 п остаётся не провязанными (57 п - 3 п = 54 п, где 3 п – шаг укороченного ряда (полоски)). Как вязать укороченный ряд см. <a href="#">видео 2</a> на стр. 5
	7	1 сстсн, пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн
4 Укороч. Удлинен.	8	Пст до конца укороченного ряда + 3 пст, 1 сстсн (4 п шаг укороченного ряда), до края остается не довязанными 50 п. <b>Внимание! Пересчитайте петли этого ряда от нижнего края, запишите их на листочек под символом А. У меня А = 70 петель</b>
	9	1 сстсн, пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн
5 (1) Удлинен.	10	Пст до конца укороченного ряда + пст до конца ряда. Как вязать удлиненный ряд см. <a href="#">видео 2</a> на стр. 5



**Не забудьте, что на плечевом скосе мы будем делать прибавки в каждом четвертом ряду**

6 (2)	11	Пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн
	12	Пст до конца ряда, кроме последней петли, в нее вяжем пр
7 (3)	13	Пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн
	14	Пст до конца ряда

Повторять ряды 11-14 включительно еще 2 раз (всего у меня 7 полосок на плечевом скосе), либо то количество раз, которое необходимо для вашей длины плечевого скоса



Переходим к вязанию горловины. **Шаг убавок на горловине – 4 раза в каждом ряду и 1 раз во втором ряду**

12 (1)	23	Уб, пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн. Как вязать убавку см. <a href="#">видео 4</a> на стр. 5
	24	Пст до конца ряда, кроме двух последних петель, их вяжем как уб
13 (2)	25	Уб, пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн
	26	Пст до конца ряда, кроме двух последних петель, их вяжем как уб
14 (3)	27	Пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн
	28	Пст до конца ряда, кроме двух последних петель, их вяжем как уб



15 (4)

29 Пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн

30 Пст до конца ряда

Повторяем ряды 29 и 30 еще 3 раза или необходимое количество раз для вашей горловины до центра. Я связала всего 7 полосок. Нить не обрываем.



Мы связали ровно половину «Спинки». Другую ее часть будет вязать **симметрично** относительно центра «Спинки». Поставьте маркер на середину горловины, чтобы не запутаться.

Полоска Ряд **Комментарии к схеме 2 (Спинка 2 часть) (см. стр. 19)**

19 (8)

37 Пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн

38 Пст до конца ряда

Повторяем ряды 37 и 38 еще 3 раза или то количество раз, которое необходимо для вашей горловины. Далее будем вязать прибавки для скоса горловины, симметричные убавкам, которые связали ранее.

23 (12)

45 Пр, пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн

46 Пст до конца ряда

24 (13)

47 Пр, пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн

48 Пст до конца ряда, кроме последней петли, ее вяжем как пр


25 (14)

49 Пр, пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн

50 Пст до конца ряда, кроме последней петли, ее вяжем как пр



## СХЕМА 2 (СПИНКА 2 часть)





Переходим к вязанию плечевого скоса.

26 (1)	51 Пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн
	52 Пст до конца ряда
27 (2)	53 Уб, пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн
	54 Пст до конца ряда

Повторяем ряды 51-54 еще 1 раз (всего у меня получилось 11 полосок на плечевом скосе), либо то количество раз, которое необходимо для вашей длины плечевого скоса.

30 (5)	59 Пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн
	60 Пст до конца ряда
31 (6)	61 Уб, пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн

Получилось, что мы связали плечевой скос за исключением 3-х последних рядов. Теперь будем вязать укороченные полоски проймы:

33 (1) Укорочен.	62 Пст до конца ряда не довязывая 51 петлю, сстсн. 50 п остаётся не провязанными <b>Количество петель в этом ряду должно быть равно значению А, которое мы записывали ранее (А=70).</b>
	63 Сстсн, пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн



34 (2) Укорочен.	64 Пст до конца укороченного ряда не довязываем 5 п, сстсн, до края остается не довязанными 4 п.
	65 Сстсн, пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн

Довязываем плечевой скос (3 ряда):

31 (6) Удлинен.	66 Пст до конца укороченного ряда + пст до конца следующего укороченного ряда + пст до конца ряда
	67 Пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн
32 (7)	68 Пст до конца ряда. Последние 57 пст ряда (пройма) лучше вязать крючком на полразмера/размер меньше. Нить оборвать и оставить конец ок. 30 см для сшивания плечевого шва.





35 (3)

- 69 Отсчитав от края плечевого скоса 57 п (ранее мы набирали для проймы 57 вп) в 58-ю за обе полупетли вяжем 2 петли подъёма ряда и в 58-ю и 59-ю задние полупетли петли делаем уб, далее пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн.



35 (3)

- 70 Пст до конца ряда, кроме последних 2-х петель – их вяжем как уб

36 (4)

- 71 Уб, пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн. **Нить не обрываем, ставим в петлю маркер.**  
 72 **72-й ряд будем вязать позже как соединительный шов.**

Мы довязали деталь «Спинка». См. рисунок справа. Обязательно сравните вашу работу с тем, что у меня показано на фото. Проверьте, чтобы правая и левая части были симметричны, а укороченные ряды были на одном уровне.

Далее переходим к вязанию детали «Перед».



*Crochet together*

Аналогично, как и начинали деталь «Спинка», набираем цепочку из 61 воздушных петель, либо то количество петель, которое необходимо на ваш размер. Пройма и плечевой скос детали «Перед» вяжется абсолютно также, как и на детали «Спинка», поэтому для вязания воспользуемся схемой 1 на стр. 16 и комментариями к ней на стр. 15 и 17. Вяжем ряды 1-19 включительно, т.е. зону проймы полностью и зону плечевого скоса за вычетом последних 3-х рядов.

Вяжем будем вязать по графической схеме 3 (горловина «Переда») на стр. 23, используя комментарии ниже:

Полоска	Ряд	Комментарии к схеме 3 (ГОРЛОВИНА) (см. стр. 23)
12 (1) Укорочен.	20	Пст до конца предыдущего ряда, не довязывая 7 петель, сстсн. И 6 петель остается недовязанными до конца ряда, т.к. у нас 7 укороченных полосок с шагом 7 петель, но первая полоска вяжется с шагом 6 п (исключение)
	21	Сстсн, пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн
13 (2) Укорочен.	22	Пст до конца предыдущего ряда, не довязывая 8 петель, 1 сстсн. И 7 петель остается недовязанными до конца предыдущего укороченного ряда
	23	Сстсн, пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн

Повторяем ряды 22 и 23 еще 5 раз (всего у меня получилось 7 укороченных полосок на горловине), либо то количество раз, которое необходимо для вашей горловины. **Пересчитайте петли последнего связанного ряда (последней ступеньки) от нижнего края, запишите их на листочек под символом В. У меня В = 74 петель**




Теперь вяжем удлиненный ряд, который сгладит все ступеньки (см. [видео 2](#) на стр.5):

10 (6) Удлинен.	34	пст до конца ряда первого укороченного ряда (+ 7 пст) x 6 + 5 пст, пр.
	35	Пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн
11 (7)	36	Пст до конца ряда. Последние 56 пст (вырез горловины) лучше вязать крючком на полразмера/размер меньше. Нить не обрываем, ставим маркер. Этот конец нити мы будем использовать для обвязки горловины.





### СХЕМА 3 (ГОРЛОВИНА)





Переходим к вязанию второй части горловины детали «Перед». Отступаем от верхнего края (плеча) первой части горловины 56 п и в 56-ю присоединяем новую нить. В 57-ю петлю ставим маркер, берем крючок на размер больше, и набираем цепочку из 56 петель. Крючок на размер больше убираем, его используем только для набора начальной цепочки. Цепочку воздушных петель переворачиваем, и первый ряд будем вязать, вводя крючок в бугорки, а не косичку.



Вяжем начало плечевого скоса (1 ряд), а затем будем вывязывать укороченные полосы горловины, симметрично той части, которую мы уже связали.

26 (1)	37 Пст до конца цепочки вп, далее переходим на полотно, где мы поставили маркер. Пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн
19 (8) Укороч. Удлинен.	38 Пст до конца предыдущего ряда, не довязывая 50 петель, 1 сстсн. И 49 петель остается недовязанными до конца ряда т.к. у нас 7 укороченных полосок с шагом 7 петель). <b>Количество петель в этом ряду должно быть равно значению В, которое мы записывали ранее (В=74).</b>
	39 Сстсн, пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн
20 (9) Укороч. Удлинен.	40 Пст до конца предыдущего укороченного ряда + 6 пст, сстсн
	41 Сстсн, пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн

Повторяем ряды 40 и 41 еще 5 раз (всего у меня получилось 7 укороченных полосок на горловине), либо то количество раз, которое необходимо для вашей горловины. Проверьте симметричность по сравнению с другой частью горловины.



Теперь вяжем удлиненный ряд, который сгладит все ступеньки:

26 (1)	44 Пст до конца предыдущего укороченного ряда + 6 пст, сстсн
--------	--



Мы вывязали вторую часть выреза горловины и 1 полоску плечевого скоса. Остальную часть детали «Перед» вяжем аналогично детали «Спинка». Вяжем ряды 53-72 согласно Схеме 2 и комментариям к ней на стр. 18-20.

Деталь «Перед» готова. См. рисунок справа. Обязательно сравните вашу деталь с тем, что у меня показано на фото. Проверьте, чтобы правая и левая части были симметричны, а укороченные ряды проймы и горловины были на одном уровне.

После того как мы связали детали «Спинка» и «Перед», переходим к сшиванию плечевых скосов и боковых швов, чтобы сделать первую примерку жилета.



**Боковые швы** делаем с помощью крючка, от нижнего края жилета (там, где мы оставили петлю и не оборвали нить) по направлению вверх, до проймы, по **изнаночной** стороне. Вяжем как бы дополнительный лицевой ряд основным узором, как показано на [видео 6](#) на стр. 5. Нить не обрываем!!! В петлю ставим маркер. Далее эти концы нитей будем использовать для обвязки пройм.

**Швы на плечевых скосах** выполняются иголкой с тупым концом по **лицевой** стороне изделия согласно [видео 5](#) в разделе «Видеоматериалы». Используем концы нитей, которые мы оставили во время вязания деталей.





После выполнения всех швов перейдем к **обвязке пройм**. Для обвязки будем использовать узор «Плотная резинка». Ширина обвязки выбирается произвольно или берется из расчета ок. 7-10% от глубины проймы. Я беру 3 см, что составляет 7 петель.

Сделайте первую примерку изделия. Убедитесь, что жилет вам подходит. Если он немного тесноват, то по бокам можно довязать по одной полоске в конце на детали «Спинка» и на детали «Перед», при этой боковой шов немного сместится, но это не будет заметно. Либо распустить по одной полоске, если жилет получился немного великоват

Обвязку начинаем делать с места, где закончили боковой шов. Смотрите [видео 7](#) на стр. 5. Обвязку будем делать против часовой стрелки, каждый раз присоединяясь к полотну с помощью 2 сст.

**Внимание!** Там, где присоединение идет в цепочку начальных воздушных петель, крючок вводим в полотно за заднюю полупетлю (если смотреть с изнанки в момент присоединения). Там, где край полотна является последним рядом (другая часть проймы после плечевого скоса) присоединяемся за обе полупетли.



Обвязку проймы необходимо закончить лицевым рядом, оборвать нить, и далее с помощью иглы сделать стыковочный шов (по лицевой стороне). Смотрите [видео 10](#) на стр. 5.



Перейдем к **обвязке горловины**, но сначала нужно будет сделать обработку соединительными столбиками по периметру горловины «Спинки», чтобы она не растягивалась при носке. Смотрите [видео 8](#) на стр. 5.

Обработку делаем соединительными столбиками, используя конец нити, который мы оставили в конце вязания правой части детали «Перед». Лучше взять крючок на полразмера больше чтобы петли не были тугие. В итоге по периметру всей горловины («Спинки» и «Переда») мы должны получить по краю «косичку». Нить не обрываем и переходим к обвязке горловины.





**Обвязку** начинаем делать с левой части горловины, там, где закончили обработку соединительными столбиками, но в отличие от обработки горловины, обвязку будем делать против часовой стрелки. Но обязательно учтите, что между началом обвязки (цепочки воздушных петель) и до острого угла горловины должно быть четное количество петель (можно немного изменить обработку горловины, если у нас нет «четности»).

Вводим крючок и набираем цепочку из 10 воздушных петель или того количества петель, которое необходимо для вашей длины обвязки (см. раздел расчетов на стр. 13-14). Проверяем четность петель до острого угла горловины. Делаем обвязку горловины «Спинки» до плечевого скоса согласно [видео 9](#) в разделе «Видеоматериалы». На 14 полосок горловины у меня получилось 21 рубчик обвязки.




Продолжаем обвязку, двигаясь по горловине «Перед» до первого маркера.



Из помеченных маркерами петель будем вязать укороченные полосы горловины (см. рис. ниже, схему 4 на стр. 28 и комментарии к ней ниже).

### СХЕМА 4 (УГОЛ ГОРЛОВИНЫ)



**Внимание!** Присоединяемся к полотну 2 сст, кроме центральной полоски. Вместо 2 сст по полотну вяжем 1 сст в ту же петлю, из которой вязали удлиненный ряд и только следующий сст по полотну. Именно так удлиненный ряд получится по центру горловины.

#### Полоска Ряд Комментарии к схеме 4 (УГОЛ ГОРЛОВИНЫ) (см. стр. 31)

1 (1) Укорочен.	1	Сст до конца предыдущего ряда, не довязывая 2 петли (шаг укороченных рядов 2 п)
	2	Сстсн до конца ряда, присоединяемся к полотну с помощью 2 сст
2 (2) Укорочен.	3	Сст до конца предыдущего укороченного ряда, не довязывая 2 петли (шаг укороченных рядов 2 п)
	4	Сстсн до конца ряда, присоединяемся к полотну с помощью 2 сст
3 (3) Укорочен.	5	Сст до конца предыдущего укороченного ряда, не довязывая 2 петли (шаг укороченных рядов 2 п)
	6	Сстсн до конца ряда, присоединяемся к полотну с помощью 2 сст
4 (4) Укорочен.	7	Сст до конца предыдущего укороченного ряда, не довязывая 2 петли (шаг укороченных рядов 2 п)
	8	Сстсн до конца ряда, присоединяемся к полотну с помощью 2 сст
5 (центр) Удлинен.	9	Сст до конца предыдущего укороченного ряда + (2 сст) x 4. Итого вы связали 10 сст
	10	Сстсн до конца ряда. <b>Вместо 2 сст по полотну вяжем 1 сст в ту же петлю, из которой вязали предыдущий удлиненный ряд и только следующий сст по полотну.</b>





Теперь мы будем вывязывать укороченные полосы симметрично (в зеркальном отображении)

6 (1) Укорочен.	11 2 сст 12 Сстсн до конца ряда, присоединяемся к полотну с помощью 2 сст
7 (2) Укорочен. Удлинен.	13 Сст до конца предыдущего ряда + 2 сст 14 Сстсн до конца ряда, присоединяемся к полотну с помощью 2 сст
8 (3) Укорочен. Удлинен.	15 Сст до конца предыдущего ряда + 2 сст 16 Сстсн до конца ряда, присоединяемся к полотну с помощью 2 сст



9 (4) Укорочен. Удлинен.	17 Сст до конца предыдущего ряда + 2 сст 18 Сстсн до конца ряда, присоединяемся к полотну с помощью 2 сст
--------------------------------	--

Далее продолжаем обвязывать горловину обвязкой 10 петель до конца. Заканчиваем горловину лицевым рядом, обрываем нить, оставив конец для сшивания. Делаем шов при помощи иглы с тупым концом согласно видео 10 на стр. 5

Заправляем все торчащие края нитей. Проводим ВТО (влажно-тепловую обработку) согласно требованиям вашей пряжи. Сушим изделие в горизонтальном положении.



При необходимости горловину жилета, обвязку пройм и нижний край можно укрепить, используя катушечную резинку. Она бывает разных цветов и можно подобрать близкий к вашей пряже. С помощью иглы необходимо будет прошить соответствующие места с изнаночной стороны.



**Ваш жилет готов! Поздравляю!**



---

*Crochet together*

---