



Перевод для вязки.ру. Кардиган Harlow V-neck от Caidree

Уровень сложности: средний (3 из 5-ти).

Кардиган Harlow – модель оверсайз, с V-горловиной и спущенным плечом. Стильный и уютный кардиган в классическом стиле вяжется сверху вниз, без швов, лицевой гладью, поворотными и круговыми рядами (рукава). Резинка низа и рукавов и планка кардигана выполнены резинкой 2 x 2.

Размеры: XS, (S), M, (L), XL, (2XL), 3XL, (4XL), 5XL.

Финальная окружность кардигана по линии груди:

109, (116), 122, (126), 137, (147), (156), 166, (175) см.

Окружность верхней части рукава: 40, (41), 45, (45), 45, (45), 47, (47), 47 см.

Длина кардигана: 65, (66), 67, (68), 73, (75), 76, (77), 77 см.

Рекомендованный припуск на свободу облегания: 20-25 см.

Кардиган на заглавном фото показан в размере M, на модели с окружностью бюста 93 см.

Пряжа. Кардиган полностью вяжется в две нити (шерстяная нить + нить мохера на шелке).

BC Garn, Semilla Pura (100% шерсть, 350 м в 100 г), в оттенке 03, приблизительно 300, (325), 350, (400), 450, (500), 500, (550), 550 г.

вместе с

Kremke Soul Wool, Silky Kid (72% мохер, 28% шелк; 210 м в 25 г), в оттенке 06-003, приблизительно 125, (125), 150, (150), 175, (175), 175, (200), 200 г.

4 пуговицы диаметром 25-28 мм.

Спицы: круговые спицы **4.5 мм** с длиной лески 80 см (для основных деталей), круговые спицы **3.5 мм** с длиной лески 100 см и 25-40 см (для резинки низа и рукавов и для планки), круговые спицы (или чулочные спицы) **5 мм** для полого шнуря.

Тип спиц для вязания рукавов и резинки рукавов выбирайте в зависимости от Ваших предпочтений при вязании мелких деталей круговыми рядами (круговые спицы с длинной леской при вязании методом Волшебной петли или набор чулочных спиц).

Плотность вязания: 19 п. x 28 р. = 10 см лицевой гладью, спицами 4.5 мм, после стирки и блокировки образца.

Обязательно свяжите образец. При необходимости подберите спицы другого размера, позволяющего получить заданную плотность вязания.

Др. инструментарий: 2 маркера, держатели петель или бросовая пряжа, гобеленовая игла.

Аббревиатуры и сокращения:

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

п. = петля

лиц. / изн. = лицевая п. / изнаночная п.

сн-нпр = снять петлю как изн., удерживая нить перед работой.

2 вм.лиц = провязать 2 п. вместе лицевой.

(1 п. убавлена с наклоном вправо)

ссл = снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как лиц. за заднюю стенку п.

(1 п. убавлена с наклоном влево)

П1П = прибавить 1 п. с наклоном вправо:
поднять левой спицей протяжку между

петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц. за переднюю стенку п.

П1Л = прибавить 1 п. с наклоном влево:
поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц. за заднюю стенку п.

М / Мнкр = маркер / маркер начала кругового ряда

сМ = переснять маркер с левой спицы на правую

ПМ = поместить маркер

п/р = повернуть работу

ДП = двойная петля (используется в технике немецких укороченных рядов)

Немецкие укороченные ряды. В лиц. рядах: вязать лиц. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = **ДП**). В изн. рядах: вязать изн. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = **ДП**).

Провязывание двойных петель: при провязывании двойной петли считать её как одну п., провязывая лиц. за обе ножки ДП в лиц. ряду (**лДП**) или изн. за обе ножки ДП в изн. ряду (**иДП**).

См. видео по ссылке: <https://www.purlsoho.com/create/german-short-rows/>

Как соединить нити методом фелтинга: см. видео <https://www.youtube.com/watch?v=GcPlKV9o9t0>

Итальянский способ закрытия петель: https://www.youtube.com/watch?v=qdcvX1m9_8Q

Как поднимать петли для правого и левого плеча переда (на примере левого плеча)
<https://www.youtube.com/watch?v=tVh5LEfZPho>

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

Кардиган полностью вяжется двумя нитями (тонкая шерстяная нить + нить мохера на шелке).

Кокетка спинки.

На **спицы 5 мм** наберите классическим методом набора от длинной нити (Long Tail Cast On) 3 п.

Вяжите **полый шнур** на 3 петлях следующим образом: 3 лиц., вернуть 3 п. обратно на левую спицу, снова провязать их как 3 лиц.

Плотность вязания полого шнура: 17-18 рядов в 10 см.

Вяжите шнур на высоту 100, (106), 112, (116), 126, (134), 142, (152), 160 рядов. Закройте 3 п. полого шнура. Обрежьте нить (оставьте конец нити, достаточный для того, чтобы заправить его позже).

Спицами 4.5 мм поднимите и провяжите лицевыми 100, (106), 112, (116), 126, (134), 142, (152), 160 п. вдоль боковой стороны полого шнура. Будьте внимательны! Поднимайте петли из одной и той же колонки петель! Обрежьте нить и оставьте конец нити, чтобы заправить его позже.

Далее Вы будете формировать линию горловины и плеч спинки **немецкими укороченными рядами**.

Выполните следующее: снимите первые 36, (38), 40, (42), 47, (52), 56, (60), 64 п. с левой спицы на правую. Присоедините пряжу и провяжите изнаночными следующие 28, (30), 32, (32), 32, (30), 30, (32), 32 п. На левой спице у Вас остается 36, (38), 40, (42), 47, (52), 56, (60), 64 п. Поверните работу, сформируйте ДП.

Ряд 1 (ЛС): вяжите лиц. п. до тех пор, пока не останется 34, (36), 38, (40), 45, (50), 54, (58), 62 п., п/р, ДП.

Ряд 2 (ИС): изн. п. до последней ДП, иДП, 2 изн, п/р, ДП.

Ряд 3 (ЛС): лиц. п. до последней ДП, лДП. 2 лиц, п/р, ДП.

Ряд 4 (ИС): изн. п. до ДП, иДП, 2 изн, п/р, ДП.

Повторите **Ряды 3 и 4** еще 15, (16), 17, (18), 20, (23), 25, (27), 29 раз.

При выполнении последнего укороченного ряда (ряд ИС) у Вас останется 2-3 петли (в зависимости от размера). Провяжите их изнаночными до конца ряда.


Секция укороченных рядов выполнена. Далее Вы будете вязать поворотными рядами лицевой гладью.

Вяжите 30, (30), 32, (32), 32, (30), 30, (28), 26 рядов лицевой глади. Закончите рядом ИС (чтобы следующий ряд начинался с ЛС).

К этому моменту длина кокетки спинки должна достигать приблизительно 24.5, (25), 26.5, (27.5), 29, (30), 31.5, (32), 33 см от самой высокой точки кромки полого шнура.

Обрежьте нить, оставив хвостик длиной примерно 10-15 см.

Поместите петли спинки на держатель петель или бросовую нить.



Правое плечо.

Разместите спинку ЛС к себе.

С ЛС работы, **спицами 4.5 мм**, начиная от проймы правого плеча спинки и по направлению к горловине, поднимите и провяжите лицевыми 36, (38), 40, (42), 47, (52), 56, (60), 64 п. Поднимайте петли таким образом, чтобы образовалась видимая горизонтальная линия «шва» из центральной колонки полого шнуря (захватывайте обе ножки петель из крайней колонки).

Далее вяжите лицевой гладью:

Ряд 1 (ИС): изн. п.

Ряд 2 (ЛС): лиц. п.

Ряд 3 (ИС): изн. п.

Повторите **Ряды 2 и 3** еще 10, (9), 9, (12), 13, (12), 14, (13), 13 раз.

Всего будет провязано 23, (21), 21, (27), 29, (27), 31, (29), 29 рядов.

Далее Вы будете выполнять **прибавки для формирования линии горловины:**

Ряд 1 (ЛС): лиц. п. до последних 3 п., П1П, 3 лиц.

Ряд 2 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Ряд 3 (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Ряд 4 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Повторите **Ряды 1-4** еще 13, (14), 15, (15), 15, (16), 16, (17), 17 раз.

На спицах будет 50, (53), 56, (58), 63, (69), 73, (78), 82 п.

Длина правой стороны переда достигнет к этому моменту примерно 29, (29.5), 31, (33), 34, (34.5), 36, (36.5), 36.5, измеряя от полого шнуря.

Обрежьте пряжу, оставив конец нити длиной примерно 15 см, чтобы заправить его позже.

Отложите петли на держатель петель или бросовую нить.

Далее Вы будете вязать левое плечо кардигана.

Левое плечо.

Левая сторона переда будет выполняться так же, как и правая, но в зеркальном отображении.

С ЛС работы, спицами 4.5 мм, начиная от горловины и двигаясь по направлению к пройме, поднимите и провяжите лицевыми вдоль левого плеча спинки 36, (38), 40, (42), 47, (52), 56, (60), 64 п.

Вам нужно поднимать петли таким образом, чтобы образовывалась горизонтальная линия «шва» из центральной колонки полого шнуря (захватывайте обе ножки петель из крайней колонки).

Далее вяжите следующим образом.

Ряд 1 (ИС): изн. п.

Ряд 2 (ЛС): лиц. п.

Ряд 3 (ИС): изн. п.

Повторите **Ряды 2 и 3** еще 10, (9), 9, (12), 13, (12), 14, (13), 13 раз.

У Вас должно быть провязано 23, (21), 21, (27), 29, (27), 31, (29), 29 ряда.

Далее Вы будете выполнять **прибавки для формирования горловины переда**. Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц, П1Л, лиц. п. до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Ряд 3 (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Ряд 4 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Повторите **Ряды 1-4** еще 13, (14), 15, (15), 15, (16), 16, (17), 17 раза.

На спицах будет 50, (53), 56, (58), 63, (69), 73, (78), 82 п.

Не обрезайте пряжу. Далее Вы будете вязать, начиная с этого места.

Корпус кардигана.

Теперь Вам нужно соединить петли спинки и сторон переда, чтобы вязать корпус кардигана одной деталью, поворотными рядами до низа.

Выполните следующее:

Спицами 4.5 мм, провяжите 50, (53), 56, (58), 63, (69), 73, (78), 82 лиц. по петлям левой стороны переда, затем, в продолжение ряда вяжите 100, (106), 112, (116), 126, (134), 142, (152), 160 лиц. по петлям спинки (которые были на держателе петель), затем вяжите 50, (53), 56, (58), 63, (69), 73, (78), 82 лиц. по петлям правой стороны переда (которые были на держателе петель).

На спицах будет всего 200, (212), 224, (232), 252, (272), 288, (308), 324 п. корпуса.

Продолжайте вязать корпус лицевой гладью поворотными рядами до достижения длины примерно 48, (49), 50, (51), 56, (58), 59, (60), 60 см, измеряя от верха спинки.

Или вяжите на желаемую длину до начала выполнения резинки низа.

Закончите Рядом ИС.

Или вяжите на желаемую длину до начала выполнения резинки низа.

Смените спицы на **спицы 3.5 мм**. Вяжите низ корпуса резинкой 2 х 2 следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц, 2 изн, *2 лиц, 2 изн*; повторяйте от * до * до последних 3 п., 3 лиц.

Ряд 2 (ИС): 3 изн, 2 лиц, *2 изн, 2 лиц*; повторяйте от * до * до последних 3 п., 3 изн.

Повторяйте **Ряды 1-2** на высоту примерно 11 см.

Затем закройте петли итальянским способом.

Рукава.

Петли для рукавов будут подниматься вдоль пройм. Сами рукава будут выполняться круговыми рядами лицевой гладью **спицами 4.5 мм**. Тип спиц для вязания рукавов подбирайте в зависимости от своих предпочтений (круговые спицы с короткой леской, круговые спицы с длинной леской при вязании методом Волшебной петли или набор чулочных спиц).

С ЛС работы, начиная от подреза, **спицами 4.5 мм**, поднимите и провяжите лицевыми 76, (78), 86, (86), 86, (86), 90, (90), 90 п. (приблизительно по 2 п. на 3 ряда).

ПМнкр. Соедините петли в круг.

Вяжите рукав круговыми рядами лицевой гладью, **выполняя убавки** в каждом 15-м, (18-м), 13-м, (12-м), 17-м, (17-м), 12-м, (12-м), 12-м круговом ряду всего 6, (5), 7, (7), 5, (5), 7, (7), 7 раз.

Круговой Ряд убавок: сМнкр, 1 лиц, 2 вм.лиц, лиц. п. до последних 3 п., ссл, 1 лиц.

На спицах останется 64, (68), 72, (72), 76, (76), 76, (76), 76 п.

Продолжайте вязать лицевой гладью круговыми рядами без убавок до достижения длины рукава 34, (34), 34, (34), 33, (33), 33, (30), 30 см от подреза.

Примечание: Дизайн кардигана предполагает чуть удлиненные рукава. Вы можете вязать рукава на желаемую длину. Примерьте кардиган и определитесь с желаемыми размерами с учетом того, что длина манжета составит еще 12 см.

Смените спицы на **спицы 3.5 мм**. Вяжите **манжет рукава** резинкой 2 х 2 (2 лиц, 2 изн) на высоту 12 см.

Закройте петли Итальянским способом.

Второй рукав вяжите аналогично.

Планка кардигана.

С ЛС работы, спицами 3.5 мм, начиная от низа правой полочки, поднимите и провяжите лиц. по 1 п. из каждого ряда. Общее количество петель должно быть кратно 4-м.

Плотность вязания резинки планки кардигана должна составлять 28-30 п. в 10 см.

Ряд 1 (ИС): 1 сн-нпр, *2 изн, 2 лиц*; повторите от * до * до последних 3 п., 3 изн.

Ряд 2 (ЛС): 1 п. снять как лиц. с нитью за работой, *2 лиц, 2 изн*; повторяйте от * до * до последних 3 п., 3 лиц.

Повторите Ряды 1-2 еще 2 раза, затем выполните Ряд 1 еще один раз. Следующим рядом будет Ряд 8 планки.

Разметьте на правой полочке места для петлиц. Каждая петлица будет выполняться на 3-х петлях резинки.

Верхнюю петлицу расположите на 3-х петлях около последней прибавки для V-горловины (верхняя граница петлицы будет на 3 п. выше места последней прибавки, нижняя граница на уровне места последней прибавки). Нижнюю петлицу –



примерно по центру резинки низа кардигана. Остальные две (или три) петли расположите на равном расстоянии между верхней и нижней петлями.

Ряд 8 (ЛС): 1 п. снять как лиц., вяжите по рисунку резинки до начала петли. *Закройте 3 п.*^{*}, далее вяжите по рисунку резинки до следующей петли, повторите от * до *, затем вяжите до следующей петли и т.д., пока не будут обработаны все петли, затем вяжите по рисунку резинки до последних 3 п., 3 лиц.

Ряд 9 (ИС): 1 сн-нпр, 2 изн, вяжите по рисунку резинки до закрытых петель, затем наберите 3 п. (петли набирайте пettelным способом Backwards Loop Cast On), затем вяжите до следующей петли и т.д. Закончите ряд резинки 3 изн.

Далее повторите **Ряды 2-3** еще 3 раза.

Затем, в Ряду ЛС, закройте все петли следующим образом:

2 вм.лиц за заднюю стенку, *снимите петлю с правой спицы на левую спицу, вяжите 2 вм.лиц за заднюю стенку*; повторяйте от * до *, пока не будут закрыты все петли.

Примечание: петли закрывайте не слишком туго!

Окончание работы.

Заправьте все концы нитей. Заблокируйте кардиган по финальным измерениям.