



Пуловер Gabi от Lene Holme Samsøe

Пуловер Gabi с пышными рукавами вяжется без швов, сверху вниз. Изюминка этой модели – модные рукава-пуфы с умеренной сборкой в верхней части, за счет этого они не выглядят слишком объемными и вычурными.

Размеры: (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL) 4XL.

Рекомендованный припуск на свободу облегания по линии груди: 6-14 см.

Пуловер с фото связан с припуском на свободное облегание 10 см.

Финальные размеры пуловера.

Окружность пуловера по линии груди:
(88) 95 (103) 110 (118) 127 (133) 143 см.

Ширина верхней части спинки (от проймы до проймы): (33) 34 (36) 38 (39) 40 (42) 44 см.

Длина пуловера (измеряется по центру спинки, включая высоту планки горловины):
(52) 53 (55) 57 (58) 60 (61) 62 см.

Пряжа: Gepard Wild & Soft (60% мериносовая шерсть, 40% шелк тусса; 240 м в 50 г)
ВМЕСТЕ С

Gepard Kid Seta Tweed (70% мохер, 30% шелк; 210 м в 25 г).

Приблизительный расход пряжи:

Wild & Soft, в оттенке 142 – (200) 250 (250) 300 (300) 350 (350) 400 г.

Kid Seta Tweed, в оттенке 142 – (125) 125 (150) 150 (175) 200 (200) 225 г.

Спицы: круговые спицы 3 мм, круговые спицы 4 мм с длиной лески 40 см и 80/100 см.

Тип спиц для вязания рукавов и манжет подбирайте в зависимости от Ваших предпочтений (круговые спицы с короткой леской, круговые спицы с длинной леской при вязании методом Волшебной петли, набор чулочных спиц).

Плотность вязания: 21 п. х 29 р. = 10 см лицевой гладью, спицами 4 мм.

Конструкция пуловера. Пуловер вяжется без швов, сверху вниз. Сначала выполняется верхняя часть кокетки спинки с формированием плеч укороченными рядами. Затем поднимаются петли для плеч переда, стороны переда вяжутся по отдельности на высоту горловины, линия плеч формируется укороченными рядами. Затем поднимаются петли для верхней части рукавов, в этом же ряду соединяются спинка и панели переда и далее верх пуловера вяжется одной деталью круговыми рядами до низа пройм. Далее петли рукавов отделяются от корпуса, сам корпус и затем рукава вяжутся круговыми рядами до низа. В конце работы поднимаются петли для планки горловины.

При наборе петель используется классический метод набора от длинной нити (Long Tail Cast On), петли резинки закрываются по рисунку.

См. видео с показом последовательности шагов работы:

<https://www.youtube.com/watch?v=j1LHkT0OJ88>

Аббревиатуры и сокращения:

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

п. = петля

лиц / изн = лицевая п. / изнаночная п.

2 вм.лиц = провязать 2 п. вместе как лиц. (*1 п. убавлена с наклоном вправо*)

ссл = снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как лиц. за заднюю стенку петель. (*1 п. убавлена с наклоном влево*)

П1Л / П1Ли = прибавить 1 п. с наклоном влево: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц. / изн. за заднюю стенку п.

П1П / П1Пи = прибавить 1 п. с наклоном вправо: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц. / изн. за переднюю стенку петли.

М / Мнкp = маркер / маркер начала кругового ряда

ПМ = поместить маркер

Круг.Ряд = круговой ряд

п/р = повернуть работу

ДП = двойная петля

Специальные техники и приемы:

Немецкие укороченные ряды. В *лиц. рядах*: вязать лиц. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = **ДП**). В *изн. рядах*: вязать изн. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = **ДП**).

Провязывание двойных петель: при провязывании двойной петли считать её как одну п., провязывая лиц. за обе ножки ДП в лиц. ряду (лДП) или изн. за обе ножки ДП в изн. ряду (иДП).

Видео-урок по выполнению немецких укороченных рядов можно посмотреть по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=i_6Pjl20zKA

<https://www.purlsoho.com/create/german-short-rows/>

Петельный способ набора Backwards Loop Cast On: <https://www.youtube.com/watch?v=oEH2tFmTuls>

Выполнение прибавок:

П1П: <https://www.youtube.com/watch?v=JbHZs1wvSUY>

П1Л: <https://leknit.com/shop/venstrevendt-laenkeudtagning-625p.html>

П1Пи: <https://www.youtube.com/watch?v=Fii8SeJ1XUI>

П1Ли: <https://www.youtube.com/watch?v=wjfJkMaiFks>

Как поднять петли для планки горловины – см. видео:

<https://www.youtube.com/watch?v=qIMhLu5kRfk&t=5s>

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

Верхняя часть кокетки спинки.

Правое плечо. Отмотав длинный конец нити (он потребуется позже, для дублирования плечевого «шва») классическим методом набора от длинной нити (Long Tail Cast On) наберите **на спицы 4 мм** (17) 17 (19) 21 (21) 23 (25) 27 п.

Ряд 1 (ИС): 1 лиц, изн. п. до последней п., 1 лиц.

Ряд 2 (ЛС): (5) 5 (5) 7 (7) 7 (7) 9 лиц, п/р.

Ряд 3: ДП, изн. п. до последней п., 1 лиц.

Ряд 4: (11) 11 (12) 14 (14) 15 (16) 18 лиц, п/р.

Ряд 5: ДП, изн. п. до последней п., 1 лиц.

Линия плеча сформирована. Обрежьте нить, пока оставьте петли правого плеча. Далее Вы будете вязать левое плечо.

Левое плечо. Классическим методом набора от длинной нити (Long Tail Cast On) наберите **на спицы 4 мм** (17) 17 (19) 21 (21) 23 (25) 27 п.

Ряд 1 (ИС): 1 лиц, (4) 4 (4) 6 (6) 6 (6) 8 изн, п/р.

Ряд 2 (ЛС): ДП, лиц. п. до конца ряда.

Ряд 3: 1 лиц, (10) 10 (11) 13 (13) 14 (15) 17 изн, п/р.

Ряд 4: ДП, лиц. п. до конца ряда.

Ряд 5: 1 лиц, изн. п. до последней п., 1 лиц.

Формирование плеча окончено.

Следующий Ряд (ЛС): лиц. п. до конца ряда, наберите петельным способом (Backwards Loop Cast On) (37) 39 (39) 39 (41) 41 (41) 41 п., затем вяжите лиц. п. по петлям правого плеча.

= (71) 73 (77) 81 (83) 87 (91) 95 п.

Примечание: Проверьте, чтобы верхние угла левого и правого плеча были направлены к горловине, то есть к центру спинки.

Продолжение кокетки спинки.

Следующий Ряд (ИС): 1 лиц, изн. п. до последней п., 1 лиц.

Следующий Ряд (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Выполните эти два ряда всего (4) 4 (4) 5 (5) 5 (6) 6 раза. Следите, чтобы кромочные петли не были слишком тугими, поскольку в этой части проймы будут подниматься петли для пышного верха рукава.

Поместите два разъемных маркера с обеих сторон последнего ряда (это будут границы верха рукава).

Выполните два последних ряда еще 3 раза (то есть всего эти два ряда будут выполнены (7) 7 (7) 8 (8) 8 (9) 9 раз).

Провяжите **Ряд ИС** один раз.

Обрежьте нить. Пока оставьте петли спинки. Далее Вы будете выполнять кокетку переда.

Верхняя часть кокетки переда.

Правое плечо. С ЛС работы, **спицами 4 мм** поднимите и провяжите лицевыми (17) 17 (19) 21 (21) 23 (25) 27 п. вдоль правого плеча спинки.

Ряд 1 (ИС): 1 лиц, (4) 4 (4) 6 (6) 6 (6) 8 изн, п/р.

Ряд 2 (ЛС): ДП, (4) 4 (4) 6 (6) 6 (6) 8 лиц.

Ряд 3: 1 лиц, (10) 10 (11) 13 (13) 14 (15) 17 изн, п/р.

Ряд 4: ДП, лиц. п. до конца ряда.

Ряд 5: 1 лиц, изн. п. до последней п., 1 лиц.

Ряд 6 (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Выполните **Ряды 5-6** всего (5) 5 (5) 6 (6) 6 (7) 7 раз.

Следите, чтобы кромочная петля проймы (первая петля Ряда ЛС) не была слишком тугой, поскольку на этом отрезке будут подниматься петли для пышного верха рукава.

Разместите разъемный маркер на кромочную п. проймы (первую петлю Ряда ЛС) в этом ряду.

Выполните **Ряды 5-6** еще 2 раза (то есть всего Ряды 5-6 будут выполнены (7) 7 (7) 8 (8) 8 (9) 9 раз).

Обрежьте нить. Пока оставьте петли **правого** плеча. Далее Вы будете вязать левое плечо.

Левое плечо. Отмотайте длинный конец **нити** (такой длины, чтобы его хватило для того, чтобы поднять петли и затем, в конце работы продублировать плечевой «шов») и С ЛС работы, **спицами 4 мм** поднимите и провяжите лицевыми (17) 17 (19) 21 (21) 23 (25) 27 п. вдоль левого плеча спинки. Сдвиньте петли на другой конец **спицы**, чтобы начать следующий ряд снова с ЛС работы.

Далее уже вяжите рабочей нитью:

Ряд 1 (ЛС): (5) 5 (5) 7 (7) 7 (7) 9 лиц, п/р.

Ряд 2 (ИС): ДП, (3) 3 (3) 5 (5) 5 (5) 7 изн, 1 лиц.

Ряд 3: (11) 11 (12) 14 (14) 15 (16) 18 лиц, п/р.

Ряд 4: ДП, изн. п. до последней п., 1 лиц.

Ряд 5: лиц. п. до конца ряда.

Ряд 6: 1 лиц, изн. п. до последней п., 1 лиц.

Выполните **Ряды 5-6** всего (5) 5 (5) 6 (6) 6 (7) 7 раз.

Следите, чтобы кромочная петля проймы (последняя петля Ряда ЛС) не была слишком тугой, поскольку на этом отрезке будут подниматься петли для пышного верха рукава.

Разместите разъемный маркер на кромочную п. проймы (первую петлю Ряда ЛС) в этом ряду.

Выполните **Ряды 5-6** еще 2 раза (то есть всего Ряды 5-6 будут выполнены (7) 7 (7) 8 (8) 8 (9) 9 раз).

Не обрезайте нить. Поверните работу. Далее Вам нужно будет провязывать петли и поднимать петли для пышного верха рукава.

См. видео, как будут подниматься петли для верхней части рукава:

<https://www.youtube.com/watch?v=kxdjpySJP4w>

Далее Вы будете провязывать лиц. п. по всем петлям верхней части кокетки переда и спинки, чтобы соединить их в одну деталь, и поднимать петли для пышного верха рукава. Поднимайте петли для верхней части рукава и провязывайте их туго! Чтобы облегчить работу, периодически сдвигайте петли на правой спице на леску.

Следующий Ряд (ЛС): вяжите лиц. п. по петлям левого плеча, затем поднимите и провяжите лицевыми петли для верха рукава вдоль кромки левой проймы переда (петли поднимайте изнутри кромочных петель, то есть из отверстия между кромочной петлей и следующей петлей – см. ссылку на видео выше). Работайте следующим образом:

Поднимите и провяжите лицевыми 3 п. до разъемного маркера,

Затем поднимайте и провязывайте «удвоенными» лицевыми петли от разъемного маркера до плечевого «шва»: кончиком правой спицы подхватите протяжку между кромочной петлей и следующей петлей, поместите ее на левую спицу (не перекручивая ее), провяжите сформированную петлю два раза лицевой (1 лиц. за заднюю стенку, 1 лиц). Поднимите таким образом (провязывая из одной протяжки 2 лиц) следующие (9) 9 (11) 11 (11) 13 (13) 13 протяжки(-ек), до плечевого «шва».

Затем таким же образом обработайте следующие (8) 8 (8) 10 (10) 10 (12) 12 протяжек уже вдоль кромки левой проймы спинки (до разъемного маркера), провязывая из одной протяжки 2 лиц.

Затем поднимите и провяжите лиц. 5 п. (обычным способом – изнутри кром. п., как это было в начале поднятия петель вдоль кромки переда) – до низа детали спинки.

Далее вяжите (71) 73 (77) 81 (83) 87 (91) 95 лиц. по петлям спинки.

Затем поднимите и провяжите лицевыми 5 п. вдоль правой кромки спинки.

Далее «удвойте» количество петель для пышного верха рукава, поднимая и провязывая по 2 лиц. из каждой протяжки – на (8) 8 (8) 10 (10) 10 (12) 12 протяжках (до плечевого «шва»).

Продолжайте поднимать петли и удваивать их до разъемного маркера на правой кромке переда – на следующих (10) 10 (12) 12 (12) 14 (14) 14 протяжках (до разъемного маркера).

И, наконец, поднимите и провяжите лицевыми оставшиеся 3 п.

Далее вяжите лиц. п. по петлям правого плеча переда.

Кол-во петель между маркерами (для пышного верха рукава): (44) 44 (48) 52 (52) 56 (60) 60 п.

Теперь Вы можете удалить маркеры границ верха рукава.

Следующий Ряд (ИС). Разместите маркеры границ сторон переда, рукавов и спинки:

1 лиц, (15) 15 (17) 19 (19) 21 (23) 25 изн, ПМ, (46) 46 (50) 54 (54) 58 (62) 62 изн. (= рукав), ПМ, (69) 71 (75) 79 (81) 85 (89) 93 изн. (= спинка), ПМ, (46) 46 (50) 54 (54) 58 (62) 62 изн. (= рукав), ПМ, (15) 15 (17) 19 (19) 21 (23) 25 изн, 1 лиц.
= (193) 195 (211) 227 (229) 245 (261) 269 п. всего.

Далее вяжите следующим образом:

Ряд 1 (ЛС). В этом ряду начинаются *прибавки для горловины переда* и *прибавки для рукавов*:

1 лиц, П1Л, лиц. п. до первого М, сМ, П1Л, лиц. п. по петлям рукава, П1П, сМ, лиц. п. по петлям спинки, сМ, П1Л, лиц. п. по петлям рукава, П1П, сМ, лиц. п. до последней п., П1П, 1 лиц.

6 п. прибавлено.

Далее выполняйте ряды по инструкции, переснимая маркеры, когда будете доходить до них.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц, изн. п. до последней п., 1 лиц.

Ряд 3 (ЛС). В этом ряду будут выполняться *прибавки для горловины* с каждой стороны переда и *укороченными рядами* будет формироваться верхняя часть рукава:

1 лиц, П1Л, лиц. п. до 2-го маркера (то есть после петель рукава), п/р.

ДП, изн. п. по петлям рукава, до 1-го маркера, п/р.

ДП, лиц. п. до 4-го маркера (то есть после петель правого рукава), п/р.

ДП, изн. п. по петлям правого рукава (то есть до 3-го маркера), п/р.

ДП, лиц. п. по петлям правого рукава, лиц. п. до последней п., П1П, 1 лиц.

2 п. прибавлено.

Ряд 4 (ИС): 1 лиц, изн. п. до последней п., 1 лиц.

Ряд 5 (ЛС): 1 лиц, П1Л, лиц. п. до первого М, сМ, П1Л, лиц. п. по петлям рукава, П1П, сМ, лиц. п. по петлям спинки, сМ, П1Л, лиц. п. по петлям рукава, П1П, сМ, лиц. п. до последней п., П1П, 1 лиц.

6 п. прибавлено.

Ряд 6: 1 лиц, изн. п. до последней п., 1 лиц.

Ряд 7: вяжите как **Ряд 3**, выполняя прибавки для горловины и формируя укороченными рядами верх рукавов.

2 п. прибавлено.

Ряд 8: 1 лиц, П1Пи, изн. п. до последней п., П1Ли, 1 лиц.

2 п. прибавлено.

Ряд 9: вяжите как **Ряд 5**, выполняя прибавки для горловины и для рукавов.

6 п. прибавлено.

Ряд 10: вяжите как **Ряд 8**.

2 п. прибавлено.

Ряд 11: вяжите как **Ряд 3**, выполняя прибавки для горловины и формируя укороченными рядами верх рукавов.

2 п. прибавлено.

Ряд 12: вяжите как **Ряд 8**.

2 п. прибавлено.

Распределение петель на спицах: по (25) 25 (27) 29 (29) 31 (33) 35 п. для каждой стороны переда, по (52) 52 (56) 60 (60) 64 (68) 68 п. для каждого рукава, (69) 71 (75) 79 (81) 85 (89) 93 п. для спинки.
Всего на спицах (223) 225 (241) 257 (259) 275 (291) 299 п.

Далее Вам нужно будет **соединить стороны переда и набрать новые петли** для центральной части горловины.

С ЛС работы выполняйте следующий ряд:

1 лиц, П1Л, лиц. п. до первого М, сМ, П1Л, лиц. п. по петлям рукава, П1П, сМ, лиц. п. по петлям спинки, сМ, П1Л, лиц. п. по петлям рукава, П1П, сМ, лиц. п. до последней п., П1П, 1 лиц, петельным способом (Backwards Loop Cast On) наберите (17) 19 (19) 19 (21) 21 (21) 21 п.

Соедините петли в круг. Вяжите лиц. п. до конца левой стороны переда (= начало левого рукава). Здесь теперь будет **начало кругового ряда** (лучше использовать маркер, отличный по цвету и/или форме от остальных)

Распределение петель на спицах:

по (54) 54 (58) 62 (62) 66 (70) 70 п. для каждого рукава,
по (69) 71 (75) 79 (81) 85 (89) 93 п. для переда и спинки.
Всего на спицах (246) 250 (266) 282 (286) 302 (318) 326 п.

Далее вяжите **лицевой гладью круговыми рядами**. Работайте следующим образом:

Круг.ряд 1: лиц. п. до конца круг.ряда.

Круг.ряд 2: лиц. п. до конца круг.ряда.

Круг.ряд 3: лиц. п. до конца круг.ряда.

Круг.ряд 4: лиц. п. до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 5: сМнкр, П1Л, лиц. п. по петлям левого рукава, П1П, сМ, лиц. п. по петлям спинки, сМ, П1Л, лиц. п. по петлям правого рукава, П1П, сМ, лиц. п. по петлям переда до Мнкр.

Вяжите **Круг.Ряды 1-5** всего 3 раза.

= (60) 60 (64) 68 (68) 72 (76) 76 п. рукава.

Круг.Ряд 6: лиц. п. до конца круг.ряда.

Размеры (XL) 2XL (3XL) 4XL:

Круг.Ряд 7: сМнкр, П1Л, лиц. п. по петлям левого рукава, П1П, сМ, 1 лиц, П1Л, лиц. п. до последней п. спинки, П1П, 1 лиц, сМ, П1Л, лиц. п. по петлям правого рукава, П1П, сМ, 1 лиц, П1Л, лиц. п. до последней п., переда, П1П, 1 лиц.

8 п. прибавлено (по 1 п. с каждой стороны от маркеров).

Круг.Ряд 8: лиц. п. до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 9: сМнкр, лиц. п. по петлям левого рукава, сМ, 1 лиц, П1Л, лиц. п. до последней п. спинки, П1П, 1 лиц, сМ, лиц. п. по петлям правого рукава, сМ, 1 лиц, П1Л, лиц. п. до последней п. переда, П1П, 1 лиц.

4 п. прибавлено (по 1 п. с каждой стороны от маркера для стинки и переда).

Круг.Ряд 10: лиц. п. до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 11: вяжите как Круг.Ряд 9.

Круг.Ряд 12: лиц. п. до конца круг.ряда.

Распределение петель на стицах:

по (70) 74 (78) 78 п. для каждого рукава,

по (87) 91 (95) 99 п. для стинки и переда.

Всего на стицах (314) 330 (346) 354 п.

ДАЛЕЕ ДЛЯ ВСЕХ РАЗМЕРОВ. Выполняйте **прибавки** следующим образом:

Круг.Ряд 13: сМнкр, П1Л, лиц. п. по петлям рукава, П1П, сМ, 1 лиц, П1Л, лиц. п. по петлям спинки до последней п., П1П, 1 лиц, сМ, П1Л, лиц. п. по петлям рукава, П1П, сМ, 1 лиц, П1Л, лиц. п. по петлям переда до последней п., П1П, 1 лиц.

8 п. прибавлено (по 1 п. с каждой стороны от маркеров).

Круг.Ряд 14: лиц. п. до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 15: сМнкр, лиц. п. по петлям рукава, П1П, сМ, 1 лиц, П1Л, лиц. п. до последней п. спинки. П1П, 1 лиц, сМ, П1Л, лиц. п. по петлям рукава. сМ, 1 лиц, П1Л, лиц. п. до последней п. переда, П1П, 1 лиц.

6 п. прибавлено (по 1 п. с каждой стороны от маркеров для стинки, по 1 п. с каждой стороны маркеров для переда, по 1 п. для каждого рукава со стороны спинки).

Круг.Ряд 16: лиц. п. до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 17: вяжите как Круг.Ряд 15.

Круг.Ряд 18: лиц. п. до конца круг.ряда.

Распределение петель на стицах:

по (64) 64 (68) 72 (74) 78 (82) 82 п. для каждого рукава,

(75) 77 (81) 85 (93) 97 (101) 105 п. для стинки,

(75) 77 (81) 85 (93) 97 (101) 105 п. для переда.

Высота кокетки (измеряя по центру спинки) составляет примерно
(17-18) 17-18 (17-18) 17,5-18,5 (19,5-20,5) 19,5-20,5 (20,5-21,5) 20,5-21,5 см.

Круг.Ряд 19: вяжите как Круг.Ряд 13.

8 п. прибавлено (по 1 п. с каждой стороны от маркеров для рукавов, переда и стинки).

Круг.Ряд 20: сМнкр, лиц. п. по петлям рукава, сМ, 1 лиц, П1Л, лиц. п. до последней п. спинки, П1П, 1 лиц, сМ, лиц. п. по петлям рукава, сМ, 1 лиц, П1Л, лиц. п. до последней п. переда, П1П, 1 лиц.

4 п. прибавлено (по 1 п. с каждой стороны от маркера для переда и стинки)

Выполните **Круг.Ряды 19-20** всего (2) 3 (4) 5 (4) 5 (5) 7 раз(а).

Размер 3XL: Выполните **Круг.Ряд 20** еще один раз. = по 123 п. для переда и спинки.

Распределение петель на спицах:

по (68) 70 (76) 82 (82) 88 (92) 96 п. для каждого рукава,

(83) 89 (97) 105 (109) 117 (121) 133 п. для спинки,

(83) 89 (97) 105 (109) 117 (123) 133 п. для переда.

Высота кокетки должна составлять примерно

(18-19) 19-20 (20-21) 21-22 (22-23) 23-24 (24-25) 25-26 см, измеряя по центру спинки.

Далее Вы будете вязать корпус пуловера.

Корпус пуловера.

Поместите петли левого рукава на запасные спицы или бросовую пряжу.

Наберите петельным способом (Backwards Loop Cast On)

(9) 11 (11) 11 (15) 15 (17) 17 п. для подреза.

Вяжите лиц. п. по петлям спинки.

Поместите петли правого рукава на запасные спицы или бросовую пряжу.

Наберите петельным способом (Backwards Loop Cast On)

(9) 11 (11) 11 (15) 15 (17) 17 п. для подреза.

Вяжите лиц. п. по петлям переда.

Всего на спицах (184) 200 (216) 232 (248) 264 (280) 300 п. корпуса.

Вяжите корпус пуловера лицевой гладью круговыми рядами до достижения длины пуловера

(41) 42 (44) 46 (47) 49 (50) 51 см, измеряя по центру спинки от наборного ряда.

Или вяжите на 8 см короче общей желаемой длины пуловера.

В последнем круг.ряду лиц. глади смените спицы на **спицы 3 мм.**

Вяжите **резинкой 2 х 2** (2 лиц, 2 изн) круговыми рядами на высоту 8 см.

Закройте петли по рисунку резинки.

Рукава (оба выполняются одинаково).

Рукава будут выполняться круговыми рядами **спицами 4 мм.**

Перенесите (68) 70 (76) 82 (82) 88 (92) 96 п. рукава на спицы 4 мм.

Поднимите и провяжите лицевыми (9) 11 (11) 11 (15) 15 (17) 17 п. из набранных для подреза петель (по 1 п. из каждой п.)

= (77) 81 (87) 93 (97) 103 (109) 113 п.

ПМнкр в центр поднятых петель (= центр подреза).

Вяжите рукав **лицевой гладью круговыми рядами**. Когда высота рукава достигнет (5) 3 (3) 2 (2) 2 (2) 2 см от подреза, выполните **круг.ряд убавок**.

Круг.Ряд убавок: 1 лиц, 2 вм.лиц, лиц. п. до последних 2 п., ссл. (2 п. убавлено)

Выполняйте **круг.ряд убавок** в каждом (9-м) 9-м (8-м) 7-м (7-м) 6-м (6-м) 6-м круг.ряду всего (10) 11 (13) 14 (14) 15 (16) 16 раз.

= (57) 59 (61) 65 (69) 73 (77) 81 п. останется.

Далее вяжите рукав **лицевой гладью круговыми рядами** до достижения длины рукава 36 см.

Или вяжите на 10 см короче общей желаемой длины рукава.

Смените спицы на **спицы 3 мм**. Выполните один **круг.ряд убавок** по инструкции для Вашего размера.

Размеры (XS) S (M): *(8) 6 (10) лиц, 2 вм.лиц*.
Выполните от * до * всего (5) 7 (5) раз, затем вяжите (7) 3 (1) лиц. до конца круг.ряда. = (52) 52 (56) п.

Размер L: (5 лиц, 2 вм.лиц, 4 лиц, 2 вм.лиц) x 4 раза, 5 лиц, 2 вм.лиц, 6 лиц. = 56 п.

Размер XL: (6 лиц, 2 вм.лиц) x 8 раз, 3 лиц, 2 вм.лиц. = 60 п.

Размер 2XL: 2 лиц, 2 вм.лиц, (4 лиц, 2 вм.лиц) x 9 раз, (3 лиц, 2 вм.лиц) x 3 раза. = 60 п.

Размер 3XL: (4 лиц, 2 вм.лиц) x 11 раз, 3 лиц, 2 вм.лиц, 2 лиц, 2 вм.лиц, 2 лиц. = 64 п.

Размер 4XL: (4 лиц, 2 вм.лиц) x 11 раз, 6 лиц, 2 вм.лиц, 5 лиц, 2 вм.лиц = 68 п.

Далее для всех размеров: вяжите резинку 2 x 2 (2 лиц, 2 изн) круговыми рядами на высоту 10 см.

Закройте все петли по рисунку резинки.

Планка горловины.

Круговыми **спицами 3 мм** с длиной лески 40 см поднимите и провяжите **лицевыми** петли вдоль линии горловины.

Начинайте от «шва» левого плеча.

Поднимите и провяжите **лицевыми** (16) 16 (16) 18 (18) 18 (20) 20 п. вдоль вертикальной линии горловины панели переда (вниз, до начала прибавок),

поднимите и провяжите **лицевыми** 12 п. вдоль закругления горловины,

затем поднимите и провяжите **лицевыми** (17) 19 (19) 19 (21) 21 (21) 21 п. из набранных для центральной части горловины переда петель.

затем поднимите и провяжите **лицевыми** 12 п. вдоль закругления горловины.



затем поднимите и провяжите лицевыми (16) 16 (16) 18 (18) 18 (20) 20 п. вдоль вертикальной линии горловины до плечевого «шва»,

затем поднимите и провяжите лицевыми 5 п. вдоль вертикальной линии горловины спинки,

затем поднимите и провяжите лицевыми (37) 39 (39) 39 (41) 41 (41) 41 п. из петель центральной части спинки (по 1 п. из каждой п.)

затем поднимите и провяжите лицевыми еще 5 п. вдоль вертикальной линии горловины спинки.

Всего на спицах будет (120) 124 (124) 128 (132) 132 (136) 136 п.

Вяжите планку горловины **резинкой 2 х 2** (2 лиц, 2 изн) круговыми рядами на высоту 3 см.

Закройте петли резинки по рисунку.

Дублирование плечевых «швов».

Поскольку дизайн пуловера предполагает пышные рукава, начинающиеся прямо по границам плеча, необходимо добиться такого эффекта, чтобы плечо не растягивалось и не пузырилось.

Для этого, перед блокировкой, нужно стабилизировать плечевой «шов». Используйте концы нитей, оставшиеся от набора петель. С помощью гобеленовой иглы, с ИС работы выполните фиксирующий шов движениями вверх и вниз (см. на видео по ссылке ниже). Выполняйте дублирующий шов аккуратно, чтобы эти стежки не были видны на лицевой стороне. Ширина линии плеча должна быть примерно (7) 7 (8) 9 (9) 10 (11) 12 см. Измерьте ширину плеча и при необходимости стяните его нитью до нужного значения. Затем выполните дублирующий шов в обратном направлении, точно так же – с ИС работы, но уже двигаясь к пройме. После выполнения дублирующего шва закрепите нить и заплетите ее с ИС работы в кромочных петлях проймы.

Выполните дублирующий шов на втором плече аналогичным образом.

Спрячьте все концы нитей.

См. видео, как усилить плечевой «шов»: <https://www.youtube.com/watch?v=4HKv-IC9W-8&t=1s>