



*(Русский текст)*

Маруина

## Пряжа

Martin's Lab Zelazna 3-ply [100%-шерсть, 225м-105г] - 5 (5, 5, 6, 6, 7, 7) x 105г; *на фото, цвет пряжи Undyed.*

## Спицы

- Круговые спицы US 7 (4.5мм) длиной 80см, и чулочные спицы 4,5мм. (*Нужны для вязки переда-спинки и Рукавов*)
- Круговые спицы US 6 (4мм) длиной 80см, и чулочные спицы 4мм. (*Нужны для выполнения Планок-отделок для бортов, а также для поднятия петель по краям вязки*)

## Плотность

18 петель x 26 рядов = 4" (10см) Спицами 4,5мм по лицевой глади (измерено после блокировки).

## Размеры

XS (S, M1, M2, L, XL, XXL)

### Конечное измерение по линии окружности бюста:

32.5 (35.25, 38, 41.5, 44.25, 46.75, 49.5)"

81.25 (88, 94.75, 103.5, 110.25, 116.75, 123.5)см

*На фото: размер S, припуск на свободу облегания +3" (7.5см) к действительным измерениям окружности бюста девушки-модели.*

## Потребуются

Держатели для петель (или бросовая пряжа); маркеры для петель; игла для трикотажа; блокировочные приспособления, пуговицы диаметром 2см - 10штук.

## Образцы вязки

### Коса для Левой полочки (=КЛП) (выполняется по 9 петлям):

**Ряд 1 (ЛС):** 2лиц, 2изн, 3лиц, 2изн

**Ряд 2 (ИС):** 2лиц, 3изн, 2лиц, 2изн

**Ряд 3 (ЛС):** 2лиц, 2изн, 3вм.лиц-центр, 2изн

**Ряд 4 (ИС):** 2лиц, 1изн, 1накид, 1изн, 2лиц, 2изн

Повторять Ряды 1 – 4 для формирования узора КЛП.

### Коса для Правой полочки (=КПП) (выполняется по 9 петлям):

**Ряд 1 (ЛС):** 2изн, 3лиц, 2изн, 2лиц

**Ряд 2 (ИС):** 2изн, 2лиц, 3изн, 2лиц.

**Ряд 3 (ЛС):** 2изн, 3вм.лиц-центр, 2изн, 2лиц

**Ряд 4 (ИС):** 2изн, 2лиц, 1изн, 1накид, 1изн, 2лиц

Повторять Ряды 1 – 4 для формирования узора КПП.

### Коса для боковой стороны (=КБ)/ Коса для Кармана (=КК)/

### Коса для Спинки (=КС) (выполняется по 5п; плоское вязание):

**Ряд 1 (ЛС):** 1изн, 3лиц, 1изн

**Ряд 2 (ИС):** 1лиц, 3изн, 1лиц

**Ряд 3 (ЛС):** 1изн, 3вм.лиц-центр, 1изн

**Ряд 4 (ИС):** 1лиц, 1изн, 1накид, 1изн, 1лиц

Повторять Ряды 1 – 4 для формирования узора КБ/КК/КС

### Коса для Рукава (=КР) (выполняется по 5п; круговое вязание):

**Кр.ряд 1:** 1изн, 3лиц, 1изн

**Кр.ряд 2:** 1изн, 3лиц, 1изн

**Кр.ряд 3:** 1изн, 3вм.лиц-центр, 1изн

**Кр.ряд 4:** 1изн, 1лиц, 1накид, 1лиц, 1изн

Повторять Ряды 1 – 4 для формирования узора КР.

## Специальные техники

### Укороченные ряды по Германскому методу (=German short-rows):

Для помощи, см. [https://www.youtube.com/watch?v=i\\_6Pj120zKA](https://www.youtube.com/watch?v=i_6Pj120zKA)

В рядах по ЛС: провязать указанное число лиц.п, и повернуть вязку; (пряжа вперед и снять 1п-как изн, затем поверх П-спицы, перевести пряжу назад и тую стянуть нить до образования Двойной петли (Двойная петля - усл.об. ДП); перевести пряжу вперед для дальнейшей вязки) - это действие = Образование Двойной петли (усл.об.ОДП).

В рядах по ИС: провязать указанное число изн.п, и повернуть вязку; (пряжа вперед и снять 1п-как изн, затем поверх П-спицы, перевести пряжу назад и тую стянуть нить до образования Двойной петли; оставить пряжу за работой, для дальнейшей вязки) - это действие = ОДП.

Далее, Двойную петлю ВСЕГДА провязывайте сразу за обе ее ножки, как одну петлю; в рядах по ЛС - провязывайте ее лиц.п, в рядах по ИС - провязывайте ее изн.п.

## Набор петель по методу Cable cast-on:

<https://www.purlsoho.com/create/2008/07/07/cable-cast-on/>

Укороченные ряды по методу ОППР (=Обернуть петлю пряжей и повернуть работу; Wrap and turn short-rows):

<https://www.purlsoho.com/create/2008/06/18/short-rows/>

## Условные обозначения

**ЛС/ИС** – лицевая/изнаночная сторона

**М** – маркер

**ПМ** – поместить маркер (или переснять его)

**Л-спица/П-спица** = Левая/Правая спица

**ДП** - Двойная петля (укороченные ряды)

**ОДП** = Образовать Двойную петлю (укороченные ряды)

**ОППР** = обернуть следующую петлю пряжей и повернуть работу

**ОП** = обернутая петля

**2вм.лиц** – провязать 2п вместе лицевой

**2вм.лиц.влево** – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.лиц за их задние стенки

**2вм.изн** – провязать 2п вместе изнаночной

**3вм.лиц-центр (двойная убавка):** снять 1п как изн, 2вм.лиц и протянуть полученную петлю через снятую петлю. **Результат:** центральная петля убавки (=вторая петля) находится внизу, под 1-ой и 3-ей петлями; 1-я петля-сверху и наклонена влево.

**2вм.изн.влево** – поочередно снять 2п с левой спицы направую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.изн за их задние стенки

**+лицПЗС – прибавка 1петли:** вывязать из 1петли, за ее переднюю и заднюю стенки – 2лиц. петли

**+1пП – левой спицей**, в направлении с ИС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за переднюю стенку (+1п)

**+1пЛ – левой спицей**, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за заднюю стенку (+1п)

**+1пП-изн – прибавка изнаночной петли с наклоном вправо:** левой спицей, в направлении с ИС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее изнаночной за переднюю стенку

**+1пЛ-изн – прибавка изнаночной петли с наклоном влево:** левой спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее изнаночной за заднюю стенку.

**Направление работы "сверху-вниз"; шов нет. Обе Полочки, Спинка и Рукава, украшены узкими полосами из ложных "арановых кос". Вязка кардигана стартует от линии плеч; Спинка и обе Полочки, до уровня нижнего основания пройм, выполняются отдельно друг от друга; далее Полочки и Спинка выполняются единым полотном вязки (=Перед-спинка). Петли для Рукавов поднимаются по краям пройм, затем, укороченными рядами, выполняются окаты, и далее, вплоть до их завершения, Рукава вяжутся круговыми рядами. Последними выполняются Планки для отделки бортов, и Воротник.**



# ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

## СПИНКА

### Правое плечо:

Спицами US 7 (4.5мм), любым методом, набрать 13 (14, 14, 15, 16, 17, 18)п.

**Уст.ряд (ИС):** 2изн, 1лиц, изн-до конца.

**Ук.ряд 1 (ЛС):** 4 (5, 5, 4, 5, 6, 5)лиц, повернуть работу; **(ИС):** ОДП, изн-до конца.

**Ук.ряд 2 (ЛС):** 1лиц, +1ПЛ, лиц-до ДП, лиц-в ДП, 3 (3, 3, 4, 4, 4, 5)лиц, повернуть работу;

**(ИС):** ОДП, изн-до конца. (1п прибавлена)

**Ук.ряд 3:** повторить Ук.ряд 2.

**Сл.ряд (ЛС):** методом Cable cast-on набрать 3п, лиц-до последних 3п (лиц-в ДП, когда достигните ее), 1изн, 2лиц. **[18 (19, 19, 20, 21, 22, 23)п для Правого плеча]**

**Сл.ряд (ИС):** 2изн, 1лиц, изн-до конца

Оборвать пряжу. Петли перевести на держатель.

### Левое плечо:

Спицами US 7 (4.5мм), любым методом, набрать 13 (14, 14, 15, 16, 17, 18)п.

**Уст.ряд (ИС):** изн-до последних 3п, 1лиц, 2изн.

**Сл.ряд (ЛС):** 2лиц, 1изн, лиц-до конца.

**Ук.ряд 1 (ИС):** 4 (5, 5, 4, 5, 6, 5)изн, повернуть работу;

**(ЛС):** ОДП, лиц-до 1последней петли, +1ПП, 1лиц. (1п прибавлена)

**Ук.ряд 2 (ИС):** изн-до ДП, изн-в ДП, 3 (3, 3, 4, 4, 4, 5)изн, повернуть работу; **(ЛС):** ОДП, лиц-до 1последней петли, +1ПП, 1лиц. (1п прибавлена)

**Ук.ряд 3 (ИС):** изн-до ДП, изн-в ДП, 3 (3, 3, 4, 4, 4, 5)изн, повернуть работу; **(ЛС):** ОДП, лиц-до конца.

**Сл.ряд (ИС):** методом Cable cast-on набрать 3п, изн-до последних 3п (изн-в ДП, когда достигните ее), 1лиц, 2изн. **[18 (19, 19, 20, 21, 22, 23)п для Левого плеча]**

### Соединение плеч:

**Сл.ряд (ЛС):** 2лиц, 1изн, лиц-до конца Левого плеча, повернуть работу на ИС и методом Cable cast-on набрать 22 (22, 24, 26, 26, 28, 30)п, повернуть работу обратно, на ЛС; петли Правого плеча перевести на Л-спицу (ЛС к вам), и 2вм.лиц-(в последнюю наборную петлю + в первую петлю Правого плеча),затем лиц-до последних 3п Правого плеча, 1изн, 2лиц.

**[57 (59, 61, 65, 67, 71, 75) петель для Спинки]**

**Сл.ряд (ИС):** 2изн, 1лиц, изн-до последних 3п, 1лиц, 2изн.

Далее, вязать по рисунку петель (лиц-над лиц.петлями, изн-над изн.петлями), пока высота Спинки, считая от наборного края и измеренная вдоль проймы, не достигнет 6 (6, 6, 5.75, 5.75, 6, 6.25)" [15.25 (15.25, 15.25, 14.5, 14.5, 15.25, 15.75)см]. Закончить по ИС.

**Сл.ряд-прибавление (ЛС):** 2лиц, 1изн, 1лиц, +1ПЛ, лиц-до последних 4п, +1ПП, 1лиц, 1изн, 2лиц. (2п прибавлено)

**Сл.ряд (ИС):** 2изн, 1лиц, изн-до последних 3п, 1лиц, 2изн.

**Повторить последние 2ряда** - еще 2(4, 5, 7, 8, 8, 7)раза.

**[63 (69, 73, 81, 85, 89, 91)п для Спинки]**

**Сл.ряд (ЛС):** методом Cable cast-on набрать 2 (2, 2, 2, 3, 3, 2)п, лиц-до конца.

**Сл.ряд (ИС):** методом Cable cast-on набрать 2 (2, 2, 2, 3, 3, 2)п, изн-до конца.

**[67 (73, 77, 85, 91, 95, 95)п для Спинки]**

**Только для размеров XS, S, M1, M2, L, XL:**

[Перейти к подразделу "Для ВСЕХ размеров".](#)

**Только для размера XXL:**

**Сл.ряд (ЛС):** методом Cable cast-on набрать - (-, -, -, -, -, 3)п, лиц-до конца.

**Сл.ряд (ИС):** методом Cable cast-on набрать - (-, -, -, -, -, 3)п, изн-до конца. **[-, -, -, -, -, 101]п для Спинки]**

[Перейти к подразделу "Для ВСЕХ размеров".](#)

**Для ВСЕХ размеров:**

Оборвать пряжу. Петли Спинки перевести на держатель.

## ПЕРЕД

### Правое плечо:

С ЛС, начиная со стороны проймы, поднять по наборному краю Правого плеча Спинки 12 (13, 13, 14, 15, 16, 17)п.

**Уст. Ряд (ИС):** изн-до последних 3п, 1лиц, 2изн.

**Сл.ряд (ЛС):** 2лиц, 1изн, лиц-до конца.

**Ук.ряд 1 (ИС):** 3 (4, 4, 3, 4, 5, 4)изн, повернуть работу; **(ЛС):** ОДП, лиц-до конца.

**Ук.ряд 2 (ИС):** изн-до ДП, изн-в ДП, 3 (3, 3, 4, 4, 4, 5)изн, повернуть работу; **(ЛС):** ОДП, лиц-до конца.

**Ук.ряд 3:** повторить Ук.ряд 2.

**Сл.ряд (ИС):** изн-до последних 3п (изн-в ДП, когда достигните ее), 1лиц, 2изн.

**Сл.ряд (ЛС):** 2лиц, 1изн, лиц-до конца.

**Сл.ряд (ИС):** изн-до последних 3п, 1лиц, 2изн.

**Повторить последние 2ряда** - еще 4 (4, 4, 4, 4, 5, 5) раза.

### Формирование выреза горловины:

**Ряд 1-прибавление (ЛС):** 2лиц, 1изн, лиц-до последних 2п, +1ПП, 2лиц. (1п прибавлена)

**Ряд 2 (ИС):** изн-до последних 3п, 1лиц, 2изн.

**Ряд 3-прибавление (ЛС):** повторить Ряд 1.

**Ряд 4 (ИС):** методом Cable cast-on набрать 2п, изн-до последних 3п, 1лиц, 2изн.

**Ряд 5 (ЛС):** 2лиц, 1изн, лиц-до конца.

**Ряд 6 (ИС):** методом Cable cast-on набрать 3п, изн-до последних 3п, 1лиц, 2изн.

**Ряд 7 (ЛС):** 2лиц, 1изн, лиц-до конца.

**Ряд 8 (ИС):** методом Cable cast-on набрать 9 (9, 10, 11, 11, 12, 13)п, изн-до последних 3п, 1лиц, 2изн.

**[28 (29, 30, 32, 33, 35, 37)п для Правой полочки]**

**Ряд 9 (ЛС):** 2лиц, 1изн, лиц-до последних 9п, ПМ, **2изн, 3лиц, 2изн, 2лиц** (=Ряд 1 для КПП, см.стр.2).

**Сл.ряд (ИС):** КПП, ПМ, изн-до последних 3п, 1лиц, 2изн.

Далее вязать в уст.порядке, пока высота Правой полочки, считая от ряда-поднятия петель, и измеренная вдоль проймы, не составит 6 (6, 6, 5.75, 5.75, 6, 6.25)" [15.25 (15.25, 15.25, 14.5, 14.5, 15.25, 15.75)см]. Закончить по ИС.

**Убедитесь**, что закончили работу Рядом 4 (4, 2, 2, 4, 4, 4) для узора КПП.

**Сл.ряд-прибавление (ЛС):** 2лиц, 1изн, 1лиц, +1ПЛ, лиц-до М, ПМ, КПП. (1п прибавлена)

**Сл.ряд (ИС):** КПП, ПМ, изн-до последних 3п, 1лиц, 2изн.

**Повторить последние 2ряда** - еще 2(4, 5, 7, 8, 8, 7)раза.

**[31 (34, 36, 40, 42, 44, 45)п для Правой полочки]**

**Сл.ряд (ЛС):** методом Cable cast-on набрать 2 (2, 2, 2, 3, 3, 2)п, лиц-до М, ПМ, КПП.

**Сл.ряд (ИС):** КПП, ПМ, изн-до конца.

**[33 (36, 38, 42, 45, 47, 47)п для Правой полочки]**

**Только для размеров XS, S, M1, M2, L, XL:**

[Перейти к подразделу "Для ВСЕХ размеров".](#)

## Только для размера XXL:

**Сл.ряд (ЛС):** методом Cable cast-on набрать - (-, -, -, -, -, 3)п, лиц-до М, ПМ, КПП.

**Сл.ряд (ИС):** КПП, ПМ, изн-до конца.

**[ - (-, -, -, -, -, 50)п для Правой полочки]**

*Перейти к подразделу "Для ВСЕХ размеров".*

## Для ВСЕХ размеров:

Оборвать пряжу. Петли Правой полочки перевести на держатель.

### Левое плечо:

**С ЛС, начиная со стороны горловины, поднять по наборному краю Левого плеча Спинки 12 (13, 13, 14, 15, 16, 17)п.**

**Ус.ряд (ИС):** 2изн, 1лиц, изн-до конца.

**Ук.ряд 1 (ЛС):** 3 (4, 4, 3, 4, 5, 4)лиц, повернуть работу;

**(ИС):** ОДП, изн-до конца.

**Ук.ряд 2 (ЛС):** лиц-до ДП, лиц-в ДП, 3 (3, 3, 4, 4, 4, 5)лиц, повернуть работу; **(ИС):** ОДП, изн-до конца.

**Ук.ряд 3:** повторить Ук.ряд 2.

**Сл.ряд (ЛС):** лиц-до последних 3п (лиц-в ДП, когда достигните ее), 1изн, 2лиц.

**Сл.ряд (ИС):** 2изн, 1лиц, изн-до конца.

**Сл.ряд (ЛС):** лиц-до последних 3п, 1изн, 2лиц.

**Сл.ряд (ИС):** 2изн, 1лиц, изн-до конца.

**Повторить последние 2ряда - еще 4 (4, 4, 4, 4, 5, 5) раза.**

### Формирование выреза горловины:

**Ряд 1-прибавление (ЛС):** 2лиц, +1пЛ, лиц-до последних 3п 1изн, 2лиц. **(1п прибавлена)**

**Ряд 2 (ИС):** 2изн, 1лиц, изн-до конца.

**Ряд 3-прибавление (ЛС):** повторить Ряд 1.

**Ряд 4 (ИС):** 2изн, 1лиц, изн-до конца.

**Ряд 5 (ЛС):** методом Cable cast-on набрать 2п, лиц-до последних 3п, 1изн 2лиц.

**Ряд 6 (ИС):** 2изн, 1лиц, изн-до конца.

**Ряд 7 (ЛС):** методом Cable cast-on набрать 3п, лиц-до последних 3п, 1изн 2лиц.

**Ряд 8 (ИС):** 2изн, 1лиц, изн-до конца.

**Ряд 9 (ЛС):** методом Cable cast-on набрать 9 (9, 10, 11, 11, 12, 13)п, **2лиц, 2изн, 3лиц, 2изн** (= Ряд 1 для КЛП), ПМ, лиц-до последних 3п, 1изн, 2лиц.

**[28 (29, 30, 32, 33, 35, 37)п для Левой полочки]**

**Сл.ряд (ИС):** 2изн, 1лиц, изн-до М, ПМ, КЛП.

Далее вязать в уст.порядке, пока высота Левой полочки, считая от ряда-поднятия петель, и измеренная вдоль проймы, не составит 6 (6, 6, 5.75, 5.75, 6, 6.25)" [15.25 (15.25, 15.25, 14.5, 14.5, 15.25, 15.75)см] . Закончить по ИС. **Убедитесь, что закончили работу Рядом 3 (4, 2, 2, 4, 4, 4) для узора КЛП.**

**Сл.ряд-прибавление (ЛС):** КЛП, ПМ, лиц-до последних 4п, +1пП 1лиц, 1изн, 2лиц. **(1п прибавлена)**

**Сл.ряд (ИС):** 2изн, 1лиц, изн-до М, ПМ, КЛП.

**Повторить последние 2ряда - еще 2 (4, 5, 7, 8, 8, 7) раза.**

**[31 (34, 36, 40, 42, 44, 45)п для Левой полочки]**

**Сл.ряд (ЛС):** КЛП, ПМ, лиц-до последних 3п, 1изн, 2лиц.

**Сл.ряд (ИС):** методом Cable cast-on набрать 2 (2, 2, 2, 3, 3, 2)п, изн-до М, ПМ, КЛП.

**[33 (36, 38, 42, 45, 47, 47)п для Левой полочки]**

## Только для размеров XS, S, M1, M2, L, XL:

*Перейти к подразделу "Для ВСЕХ размеров".*

### Только для размера XXL:

**Сл.ряд (ЛС):** КЛП, ПМ, лиц-до конца.

**Сл.ряд (ИС):** методом Cable cast-on набрать - (-, -, -, -, -, 3)п, изн-до М ПМ, КЛП.

**[ - (-, -, -, -, -, 50)п для Левой полочки]**

*Перейти к подразделу "Для ВСЕХ размеров".*

### Для ВСЕХ размеров.

**Соединение обеих Полочек и Спинки в единое полотно вязки (=Перед-спинка):**

**Сл.ряд-соединение (ЛС):** КЛП, ПМ, лиц-до конца Левой полочки, ПМ, повернуть работу на ИС, и методом Cable cast-on набрать 6 (6, 8, 8, 8, 10, 10)п, повернуть работу обратно, на ЛС; петли Спинки перевести с держателя на Л-спицу (ЛС к вам), и 2вм.лиц-(в последнюю наборную петлю + в первую петлю Спинки), лиц-по петлям Спинки, ПМ, повернуть работу на ИС, и методом Cable cast-on набрать 6 (6, 8, 8, 8, 10, 10)п, повернуть работу обратно, на ЛС; петли Правой полочки перевести на Л-спицу (ЛС к вам), и 2вм.лиц-(в последнюю наборную петлю + в первую петлю Правой полочки), лиц-до М, ПМ, КПП.

**[143 (155, 167, 183, 195, 207, 219)п для Переда-спинки.**

**Петли ряда разделены Маркерами след.образом:**

**9 - 24 (27, 30, 34, 37, 40, 43) - 5 - 67 (73, 79, 87, 93, 99, 105) - 5 - 24 (27, 30, 34, 37, 40, 43) - 9.**

**Сл.ряд (ИС):** КПП, ПМ, изн-до 5 (5, 6, 6, 6, 7, 7)п перед М, ПМ, **1лиц, 3изн, 1лиц** (= это Ряд 2 для узора КБ, см. стр.2), ПМ, 0 (0, 1, 1, 1, 2, 2)изн, удалить М, изн-до 5 (5, 6, 6, 6, 7, 7)п перед след.М, ПМ, **1лиц, 3изн, 1лиц** (= Ряд 2 для КБ), ПМ, 0 (0, 1, 1, 1, 2, 2)изн, удалить М, изн-до след.М, ПМ, КЛП.

**Сл.ряд (ЛС):** КЛП, ПМ, лиц-до М, ПМ, КБ, ПМ, лиц-до след.М, ПМ, КБ, ПМ, лиц-до след.М, ПМ, КПП.

**Сл.ряд (ИС):** КПП, ПМ, изн-до М, ПМ, КБ, ПМ, изн-до след.М, ПМ, КБ, ПМ, изн-до след.М, ПМ, КЛП.

Продолжать работу в уст.выше порядке, пока высота Переда-спинки, считая от нижнего основания пройм (=Ряд-соединение) не достигнет 4" (10см). Закончить по ИС.

**Сл.ряд-прибавление:** КПП, ПМ, \*лиц-до 1п перед след.М, +1пП, 1лиц, ПМ, КБ, ПМ, 1лиц, +1пЛ; повторить от \*- еще 1раз, лиц-до последнего М, ПМ, КЛП. **(4п прибавлено)**

**Повторить Ряд-прибавление:**

- каждые 3" (7.5см) вязки - еще 2раза. Закончить по ЛС.

**Убедитесь, что закончили работу Рядом 3 для КЛП и КПП.**

**[151 (163, 175, 191, 203, 215, 227)п для Переда-спинки]**



## Установка Кос для Карманов и Кос для Спинки

(КК/КС = они вяжутся как КБ):

**Сл.ряд (ИС):** КПП, ПМ, 11 (11, 13, 17, 19, 21, 23)изн, ПМ, **1лиц**, **1изн**, **1накид**, **1изн**, **1лиц** (= Ряд 4 для КК), ПМ, изн-до след.М, ПМ, КБ, ПМ, 13 (15, 17, 17, 17, 19, 19)изн, ПМ, **1лиц**, **1изн**, **1накид**, **1изн**, **1лиц** (= Ряд 4 для КС), ПМ, изн-до 17 (19, 21, 21, 21, 23, 23)п перед след.М, ПМ, **1лиц**, **1изн**, **1накид**, **1изн**, **1лиц** (= Ряд 4 для КС), ПМ, изн-до след.М, ПМ, КБ, ПМ, 12 (15, 16, 16, 17, 18, 19)изн, ПМ, **1лиц**, **1изн**, **1накид**, **1изн**, **1лиц** (= Ряд 4 для КК), ПМ, изн-до последнего М, ПМ, КЛП. (4п прибавлено)

**[159 (171, 183, 199, 211, 223, 235)п для Переда-спинки]**

**Сл.ряд (ЛС):** КЛП, ПМ, лиц-до след.М, ПМ, КК, ПМ, лиц-до след.М, ПМ, КБ, ПМ, лиц-до след.М, ПМ, КС, ПМ, лиц-до след.М, ПМ, КС, ПМ, лиц-до след.М, ПМ, КБ, ПМ, лиц-до след.М, ПМ, КК, ПМ, лиц-до последнего М, ПМ, КПП.

Продолжать работу в установленном выше порядке, пока высота Переда-спинки, считая от нижнего основания пройм, не достигнет около 11.5" /=29.25см (или не будет на 4" (10см) короче желаемой вами длины).

Закончить по ИС.



**Начало выполнения резинки, и перевод петель на держатели для будущих подкладов под Карманы:**

**Сл.ряд (ЛС):** КЛП, ПМ, (1лиц, 1изн)-повтор до 1п перед след.М, 1лиц, ПМ, **КК**, ПМ, след. 12 (15, 16, 16, 17, 18, 19)п (=Подклад) - перевести на держатель, повернуть работу на ИС, и методом Cable cast-on набрать 14 (16, 18, 18, 18, 20, 20)п, повернуть работу обратно, на ЛС, и 2вм.изн-(в последнюю наборную петлю + след.петлю от КБ) (при выполнении убавки можно удалить М), **КБ**, ПМ, (1лиц, 1изн)-повтор до 1п перед след.М, 1лиц, ПМ, **КС**, ПМ, (1лиц, 1изн)-повтор до 1п перед след.М, 1лиц, ПМ, **КС**, ПМ, (1лиц, 1изн)-повтор до 1п перед след.М, 1лиц, ПМ, **КБ**, ПМ, след. 12 (15, 16, 16, 17, 18, 19)п (=Подклад)-перевести на держатель, повернуть работу на ИС, и методом Cable cast-on набрать 14(16, 18, 18, 18, 20, 20)п, повернуть работу обратно, на ЛС, и 2вм.изн-(в последнюю наборную петлю + след.петлю от **КК**), ПМ, (1лиц, 1изн)-повтор до 1п перед последним М, 1лиц, ПМ, **КПП**.

**Сл.ряд (ИС):** КПП, ПМ, 1изн, (1лиц, 1изн)-повтор до след.М, ПМ, **КК**, ПМ, 1изн, (1лиц, 1изн)-повтор до след.М, ПМ, **КБ**, ПМ, 1изн, (1лиц, 1изн)-повтор до след.М, ПМ, **КС**, ПМ, 1изн, (1лиц, 1изн)-повтор до след.М, ПМ, **КС**, ПМ, 1изн, (1лиц, 1изн)-повтор до след.М, ПМ, **КБ**, ПМ, 1изн, (1лиц, 1изн)-повтор до след.М, ПМ, **КК**, ПМ, 1изн,(1лиц, 1изн)-повтор до последнего М, ПМ, **КЛП**.

Продолжать работу в уст. порядке, пока высота резинки не составит около 3.5" (9см). Закончить по ИС. Пряжу не обрывать.

## Подклад для Кармана (оба одинаково):

Петли Подклада перевести с держателя на Чулочную спицу US 7 (4.5мм).

**Только для размеров S, L, XXL:**

*Перейти к подразделу "Для ВСЕХ размеров".*

**Только для размеров XS, M1, M2, XL:**

**Ряд 1-прибавление (ЛС):** 1лиц, +1пЛ, лиц-до конца.

(1п прибавлена)

*Перейти к подразделу "Для ВСЕХ размеров".*

## Для ВСЕХ размеров:

Далее вязать лиц.гладью (плоскими рядами), пока высота Подклада не составит около 3.5" (9см). Закончить по ИС.

Выполнить второй Подклад.

## Присоединение Подкладов к краю резинки:

Петли Подкладов будут провязываться совместно с петлями нижнего края резинки Переда-спинки. Петли Подкладов (они остаются на чулочных спицах) - держать позади петель Переда-спинки.

**Сл.ряд (ЛС)-по ходу вязки удалять все М:** лиц-до конца первой КК, затем \*1лиц - совместно (в след.петлю Переда-спинки + в первую петлю Подклада); подобным образом, совместно с петлями Переда-спинки, провязать все петли первого Подклада; затем все лиц-до петель второго Подклада, и повторить от \* - для второго Подклада, затем все лиц-до конца ряда.

**След.ряд (ИС):** закрыть все петли - как лицевые.

## РУКАВА (оба одинаково)

Петли по краю проймы поднимать Спицами US 6 (4мм).

Перед началом выполнения ук.рядов - перевести их на Спицы US 7 (4.5мм).

С ЛС, начиная от плечевого "шва", поднять 5 (6, 6, 7, 7, 8, 9)п (=2п-на каждые 3ряда), ПМ (=М1), поднять 19 (20, 22, 22, 24, 24, 25)п (=1п-на каждые 2ряда) -вниз, до наборных петель проймы, ПМ (=М2), поднять 5 (5, 7, 7, 9, 9)п-по наборному краю проймы, ПМ (=М3), поднять 19 (20, 22, 22, 24, 24, 25)п (=1п-на каждые 2ряда), ПМ (=М4), и поднять 5 (6, 6, 7, 7, 8, 9)п (=2п-на каждые 3ряда) - вверх, до точки плечевого "шва".

Окат формируется укороченными рядами. Ук.ряды будут выполняться по методу ОППР (см. стр.2).

Все ОП (=Обернутые петли) провязывайте БЕЗ подхвата оборачивающей их пряжей (вязите их как обычные петли). **[53 (57, 63, 65, 69, 73, 77) петли для Рукава]**

**Ук.ряд 1 (ЛС):** лиц-до М1, удалить М, и ОППР;

**(ИС):** изн-до М4, удалить М, и ОППР.

**Ук.ряд 2 (ЛС):** лиц-до ОП, 1лиц-в ОП, и ОППР;

**(ИС):** изн-до ОП, 1изн-в ОП, и ОППР.

Повторять Ук.ряд 2 - пока перед/после М2 и М3 не останется по 3 (3, 4, 4, 5, 5, 6)п, не проработанных в укороченные ряды (глядя с ЛС, по ходу вязки = ...3 (3, 4, 4, 5, 5, 6)п, **ПМ2**, петли поднятые по наборному краю проймы, **ПМ3**, 3 (3, 4, 4, 5, 5, 6)п...).

## Только для размеров XS и S:

**Сл.ряд (ЛС):** лиц-до ОП, 1лиц-в ОП, лиц-до М2, ПМ, **1изн**, **3лиц**, **1изн** (= Ряд 1 для КР).

**Сл.кр.ряд:** ПМ-начала кр.ряда, лиц-до ОП, 1лиц-в ОП, лиц-до след.М, ПМ, вязать след.ряд для КР -до конца кр.ряда.

*Перейти к подразделу "Для ВСЕХ размеров".*

**Только для размеров M1, M2, L, XL и XXL:**  
**Сл.ряд (ЛС):** лиц-до ОП, 1лиц-в ОП, лиц-до М2, удалить М2, - (-, 1, 1, 1, 2, 2)лиц, ПМ, **1изн, Злиц, 1изн** (= Ряд 1 для КР), **ПМ-начала кр.ряда**.

**Сл.кр.ряд:** ПМ, лиц-до М3, удалить М, лиц-до ОП, 1лиц-в ОП, лиц-до след.М, ПМ, вязать след.ряд для КР -до конца кр.ряда.

Перейти к подразделу "Для ВСЕХ размеров".

**Для ВСЕХ размеров:**

**Сл. 2кр.ряда вязки:** вязать в уст.выше порядке узоров.

**Сл.кр.ряд-уменьшение:** ПМ, 1лиц, 2вм.лиц, лиц-до Зп перед след.М, 2вм.лиц.влево, 1лиц, ПМ, КР.

(2п уменьшено)

**[51 (55, 61, 63, 67, 71, 75) петля для Рукава]**

Повторить Кр.ряд-уменьшение:

- в каждом 20 (14, 10, 10, 8, 8, 7)кр.ряду - еще 4 (6, 8, 8, 10, 10, 11) раза.

**[43 (43, 45, 47, 47, 51, 53) петли]**

Далее, вязать в уст.порядке, без изменения числа петель, пока высота Рукава, считая от проймы, не достигнет около 15.5" /39.5см (или не будет на 3" (7.5см) короче желаемой вами длины).

**Корректировка числа петель для резинки:**

**Сл.кр.ряд-прибавление:** ПМ,+лицПЗС, 1лиц, (1изн, 1лиц)-повтор до след.М, ПМ, КР. (1п прибавлена)

**Манжетка-резинка:**

**Сл.кр.ряд:** ПМ, 1лиц, (1изн, 1лиц)-повтор до след.М, ПМ, КР.

Повторить последний кр.ряд вязки - еще 18раз (или пока высота Манжетки не достигнет около 3" (7.5см)).

**Сл.кр.ряд:** все лицевые.

**Сл.кр.ряд:** закрыть все петли - как изнаночные.

Выполнить второй Рукав.

**Воротник**

**Петли по краю горловины поднимать Спицами US 6 (4мм).**

**Перед началом выполнения вязки Воротника - перевести их на Спицы US 7 (4.5мм).**

С ЛС, начиная от края горловины Правой полочки, равномерно **поднять петли по краю выреза горловины**:

- 8 (8, 9, 10, 10, 11, 12)п-по наборному краю горловины, - затем вверх, по правому скосу, поднимать петли из расчета: 2п-на каждые Зряда, - затем по Спинке - поднимать петли из расчета: 1п-на каждую 1п, - затем вниз, по левому скосу горловины, поднимать петли из расчета: 2п-на каждые Зряда, - затем поднять 8 (8, 9, 10, 10, 11, 12)п по наборному краю Левой полочки.

Убедитесь, что число поднятых петель, **кратно 4 + 2.**

**уст.ряд (ИС): 2изн, 2лиц, 1изн, 1накид, 1изн, 2лиц** (= Ряд 4 для КПП), ПМ, 2изн, (2лиц, 2изн)-повтор до последних 8п, ПМ, **2лиц, 1изн, 1накид, 1изн, 2лиц, 2изн** (= Ряд 4 для КЛП).

**Ряд 1 (ЛС):** КЛП, ПМ, (2лиц, 2изн)-повтор до 2п перед след.М, 2лиц, ПМ, КПП.

**Ряд 2 (ИС):** КПП, ПМ, 2изн, (2лиц, 2изн)-повтор до след.М, ПМ, КЛП.

Далее вязать в уст.выше порядке, пока высота Воротника не составит около 2.75" (7см); начало и конец последнего ряда вязки - отметить Съемными маркерами (=здесь будет линия отворота Воротника). Затем продолжить вязку в уст.порядке, пока общая высота Воротника не достигнет около 5.5" (14см). Закончить по ИС.

**Сл.ряд (ЛС):** лиц-до конца.

**Сл.ряд (ИС):** закрыть все петли - как лицевые.

**Планка для отделка борта (без Петлиц под пуговицы):**

С ЛС, Спицами US 6 (4мм), начиная от точки сгиба Воротника (=там стоит Съемный маркер), равномерно поднять петли по всему краю борта Левой полочки; петли поднимать из расчета: 2п-на каждые Зряда. Убедитесь, что подняли нечетное число петель.

**Сл.ряд (ИС):** 1изн, (1лиц, 1изн)-повторять до конца.

**Сл. 6 рядов:** вязать резинку в уст.выше порядке.

**Сл.ряд (ЛС):** лиц-до конца.

**Сл.ряд (ИС):** закрыть все петли - как лицевые.

**Планка для отделка борта (с Петлицами под пуговицы):**

С ЛС, Спицами US 6 (4мм), начиная от низа Правой полочки, равномерно поднять петли по краю борта, вплоть до точки сгиба Воротника (там стоит Съемный маркер); петли поднимать из расчета: 2п-на каждые Зряда. Убедитесь, что подняли тоже самое число петель, что было поднято по краю борта Левой полочки.

**Сл.ряд (ИС):** 1изн, (1лиц, 1изн)-повторять до конца.

**Сл. 2 ряда:** вязать резинку в уст.выше порядке.

От верхнего края борта: отступить вниз на 1" (2см) - и разместить Маркер; от нижнего края борта: отступить вверх на 1" (2см) - и разместить Маркер. Между этими двумя М, равномерно, разместить еще 8 штук Маркеров.

**Сл.ряд - Петли под пуговицы (ЛС):** \*вязать резинку до М, удалить М, 1накид, след.2п провязать совместно как 2вм.лиц/2вм.изн (в зависимости от узора вашей резинки); повторить от \*- еще 9раз (всего=10 Петлиц), затем вязать резинку до конца ряда.

**Сл. 3 ряда:** вязать резинку в уст.порядке.

**Сл.ряд (ЛС):** лиц-до конца.


**Сл.ряд (ИС):** закрыть все петли - как лицевые.

**ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ**

Половину Воротника отвернуть во-внутрь, и по месту, подшить к линии выреза горловины. С ИС, по месту, подшить боковые стороны Подкладов к полотну Полочек. Пришить пуговицы. Заправить в вязку все оставшиеся "хвостики" пряжи. Заблокировать кардиган по размерам Выкройки.



## ВЫКРОЙКА



### Измерения в дюймах

**A (застегнут на пуговицы):** 16.25 (17.75, 19, 20.75, 22.25, 23.5, 24.75)

**B:** 5.75 (6.25, 7, 7.25, 7.5, 8, 8.5)

**C:** 7 (7.75, 8.25, 8.5, 8.75, 9, 9.25)

**D:** +/- 15.5

**Длина Рукава от проймы:** +/- 18.5

**Воротник (высота):** +/- 2.75

**Планка для отделки борта (ширина):** 1.25

### Измерения в сантиметрах

**A (застегнут на пуговицы):** 40.75 (44, 47.5, 51.75, 55.25, 58.5, 61.75)

**B:** 14.75 (15.75, 17.5, 18, 19, 20.25, 21.5)

**C:** 17.5 (19.75, 20.5, 21.5, 22, 22.75, 23.25)

**D:** +/- 39.25

**Длина Рукава от проймы:** +/- 47

**Воротник (высота):** +/- 7

**Планка для отделки борта (ширина):** 3



**Розовый кардиган:** размер XS, припуск на свободу облегания = 0.

**Серый кардиган:** размер S, припуск на свободу облегания = + 3" (7.5см) к действительным измерения окружности бюста девушки-модели.