

## VEST NO 7



### О ЖИЛЕТЕ № 7

Жилет № 7 — классический жилет с V-образным вырезом и вниманием к деталям.

Свободный крой и достаточная свобода для ношения поверх одежды.

Изделие вяжется сверху вниз без швов.

### РАЗМЕРЫ XS (S) M (L) XL (XXL)

### ИЗМЕРЕНИЯ

Длина (по центру спины): 60 (61) 62 (64) 66 (68) см [23,5 (24) 24,5 (25) 26 (26,75) дюйма]

Окружность груди: 98 (102) 106 (111) 118 (125) см [38,5 (40) 41,75 (43,75) 46,5 (49) дюймов]

Инструкцию по выбору размера смотрите на следующей странице.

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИГЛЫ

Круговые спицы 4 мм [US 6] (80 или 100 см [31,5 или 39,5 дюйма])

Круговые спицы 3 мм [US 3] (80 или 100 см [31,5 или 39,5 дюйма])

### ПЛОТНОСТЬ

Чулочной гладью на спицах 4 мм [US 6]. 21 п. x 27 рядов = 10 x 10 см [4 x 4 дюйма]

## МАТЕРИАЛЫ

Жилет связан из двух нитей пряжи, скрепленных вместе.

Одна нить — мериносовая, другая — мягкий шелковый мохер, обе пряжи от Knitting for Olive. 150 (150) 200 (200) 200 (200) г Меринос, Knitting for Olive 50 гр. / 250 м.

4 (4) 4 (4) 5 (5) пуговиц, диаметр 2 см [0,75 дюйма]

**ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ** Не забудьте связать образец, чтобы убедиться, что вы получили правильную плотность вязания на рекомендуемых спицах. Правильная плотность вязания в обоих направлениях важна для обеспечения правильных пропорций вашего жилета.

## РУКОВОДСТВО ПО РАЗМЕРАМ

Рассчитайте положительный припуск на свободное облегание (припуск на свободное облегание) 10–12 см [4–4,75 дюйма] вокруг груди. Поскольку жилет предназначен для ношения поверх футболок и рубашек, возможно, будет удобнее снимать мерки, не снимая одежду. Измерьте обхват груди сантиметровой лентой в самом широком месте. Затем добавьте 12 см [4,75 дюйма] к обхвату груди и найдите ближайший размер, соответствующий желаемой посадке. Например: обхват груди составляет 88 см [34,5 дюйма] + 12 см [4,75 дюйма] = 100 см [39,25 дюйма]. Это значит, что вам следует выбрать размер S с обхватом груди 102 см [40 дюймов]

## ВВЕДЕНИЕ В РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

Сначала вяжите верхнюю часть спинки. Затем наберите петли и провяжите лицевыми сначала правую, а затем левую часть переда. Затем соединяются две передние и спинка, которые вяжутся рядами в прямом и обратном порядке на круговых спицах. Затем туловище снова разделяется на три части для выполнения разрезов и резинки. Затем наберите петли и провяжите лицевыми по передним краям и проймам, чтобы оформить резинку. В завершение пришейте пуговицы.

**ПРИБАВКИ:** Прибавки выполняются с наклоном либо вправо (M1R), либо влево (M1L)

Хороший способ запомнить, какой из них вязать, — это помнить, что всегда следует вязать M1L в начале ряда и M1R в конце ряда.

**M1R На ЛС:** левой спицей поднимите планку (между петлями на правой и левой спицах) сзади наперед и провяжите лицевыми. На изнаночной стороне: левой спицей поднимите планку спереди назад и провяжите ее изнаночной нитью через заднюю петлю (M1Rp).

**M1L На ЛС:** левой спицей поднимите планку спереди назад и провяжите ее через заднюю петлю. На изнаночной стороне: левой спицей поднимите планку сзади наперед и провяжите изнаночной (M1Lp).

## СПИНКА

Набрать 39 (39) 41 (43) 45 (47) п. спицами 4 мм [US 6]. Провяжите 1 ряд изнаночными. Теперь вы на ЛС.

Теперь сформируйте плечо, выполняя прибавки во всех рядах (имеются в виду ряды ЛС и ИС) следующим образом:

ЛС: 3 лиц. п., M1L, лиц. п. до 3 п. перед концом ряда, M1R, 3 лиц.

ИС: 3 изн. п., M1Rp, изн. п. до 3 п. перед концом ряда, M1Rp, 3 изн. п

Всего связать 14 (15) 15 (16) 17 (18) рядов с прибавлениями.

Переведено для канала Люблю Вязню <https://t.me/lubluvynu>

Теперь на спицах у вас 67 (69) 71 (75) 79 (83) п.

Вяжите туда и обратно чулочной вязкой (лицевые на ЛС и изнаночные на ИС), пока длина изделия не составит примерно 15 (16) 16 (16) 16 (16) см [6 (6,25) 6,25 (6,25) 6,25 (6,25) дюймов] от последней прибавки. Закончите изнаночным рядом.

Теперь сделайте прибавки с обоих концов изделия, чтобы сформировать проймы.

\* K1, M1L, лиц. до последней петли, M1R, лиц.1.

1 ряд изнаночных\*

Повторить от \*-\* всего 14 (15) 16 (16) 17 (19) раз.

Теперь на спицах у вас 95 (99) 103 (107) 113 (121) п.

Оборвите нить и переведите петли на вспомогательную спицу или бросовую нить, одновременно вяжите верхнюю часть передних частей.

## ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

Набрать и провязать 14 (15) 15 (16) 17 (18) п. вдоль правого плеча (правого плеча, если надет жилет) коротким кончиком пряжи.

Посмотрите здесь, как подхватить и вязать с коротким кончиком пряжи:

<https://www.youtube.com/watch?v=3D5dDef2hq0&t=5s>

Ваш первый ряд — лицевой ряд.

Продолжайте вязать туда и обратно чулочной вязкой, пока не провяжете в общей сложности 4 ряда.

Теперь сформируйте вырез горловины, прибавив следующие петли:

\* Лицевые до последней петли, M1R, 1 лицевая.

Провяжите 3 ряда чулочной вязкой (= 1 ряд изнаночные, 1 ряд лицевые, 1 ряд изнаночные)\*

Повторить от \*-\* всего 12 (13) 13 (13) 13 (13) раз.

Теперь длина вашей работы составляет примерно 18 (19) 19 (19) 19 (19) см [7 (7,5) 7,5 (7,5) 7,5 (7,5) дюймов] от «подбираемого» края.

Продолжайте прибавлять по линии горловины в то же время делайте прибавки для формирования проймы.

Это означает, что в некоторых рядах прибавки делаются в начале и в конце ряда.

\* 1 лицевая, прибавить 1 петлю левую (M1L), лицевые до последней петли, M1R, 1 лицевая. Провязать 1 ряд изнаночными.

1 лицевая, M1L, 1 лицевыми до конца.

Провязать 1 ряд изнаночных.\*

Повторите от \*-\* всего 5 (5) 5 (5) 6 (6) раз.

Теперь вы выполнили 17 (18) 18 (18) 19 (19) прибавок по вырезу горловины и 10 (10) 10 (10) 12 (12) прибавок по пройме.

Вы завершили формирование выреза горловины, но продолжите прибавки для проймы.

\* 1 лицевая, M1L, лицевыми до конца ряда.

1 ряд изнаночных.\*

Повторите от \*-\* всего 4 (5) 6 (6) 5 (7) раз.

Теперь вы завершили формирование проймы. Всего вы выполнили 14 (15) 16 (16) 17 (19) прибавок по пройме.

Теперь на спицах у вас 45 (48) 49 (50) 53 (56) п.

Оборвите нить и переведите петли на вспомогательную спицу или бросовую нить, одновременно провязывая левую переднюю часть.

## ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

Набрать и провязать 14 (15) 15 (16) 17 (18) п. вдоль левого плеча, используя короткий конец пряжи.

Ваш первый ряд — лицевой ряд.

Продолжайте вязать туда и обратно чулочной вязкой, пока не провяжете в общей сложности 4 ряда.

Теперь сформируйте вырез горловины, прибавив петли следующим образом:

\* K1, M1L, k до конца

Провяжите 3 ряда чулочной вязкой (= 1 ряд изнаночные, 1 ряд лицевые, 1 ряд изнаночные)\*

Повторить от \*-\* всего 12 (13) 13 (13) 13 (13) раз. Теперь длина вашей работы составляет примерно 18 (19) 19 (19) 19 (19) см [7 (7,5) 7,5 (7,5) 7,5 (7,5) дюймов] от подбираемого края.

Продолжайте прибавлять по линии горловины в то же время делайте прибавки для формирования проймы. Это означает, что в некоторых рядах прибавки делаются в начале и в конце ряда.

\* 1 лицевая, M1L, лицевая до последней петли, M1R, 1 лицевая.

Провязать 1 ряд изнаночными.

Лицевыми до последней петли, M1R, 1 лицевая петля.



Провяжите 1 ряд изнаночными.\*

Повторите от \*-\* всего 5 (5) 5 (5) 6 (6) раз.

Теперь вы выполнили 17 (18) 18 (18) 19 (19) прибавок по вырезу горловины и 10 (10) 10 (10) 12 (12) прибавок по пройме.

Вы завершили формирование выреза горловины, но продолжите прибавки для проймы.

\* Лицевые до последней петли, M1R, 1 лицевая петля.

Провяжите 1 ряд изнаночными.\*

Повторите от \*-\* всего 4 (5) 6 (6) 5 (7) раз.

Вы завершили формирование проймы.

Всего вы выполнили 14 (15) 16 (16) 17 (19) прибавок по пройме.

Теперь на спицах у вас 45 (48) 49 (50) 53 (56) п.

## ТЕЛО

Теперь соедините заднюю и две передние части.

Провяжите петли на левой полочки, наберите 8 (8) 8 (10) 12 (14) п. в расширение (левая пройма), поместите маркер в середине новых петель, то есть через 4 (4) 4 (5) 6 (7) п., провяжите петли на отложенных петлях спинки и наберите 8 (8) 8 (10) 12 (14) п. в расширение (правая пройма), поместите маркер в середине новых петель, то есть через 4 (4) 4 (5) 6 (7) п., провяжите петли на отложенных петлях с правой полочки.

Теперь детали соединены, и на спицах у вас 201 (211) 217 (227) 243 (261) п.

Вяжите прямыми и обратными рядами лицевой гладью, пока длина изделия не составит примерно 54 (55) 56 (58) 60 (62) см [21 (21,5) 22 (22,75) 23,5 (24,5) дюйма] от набора петель по краю/центру спинки.

Закончить лицевым рядом.

Поменяйте иглы на 3 мм [US 3]

Провяжите 1 ряд изнаночными.

Теперь разделите вязание на три части, чтобы сделать два разреза: по одному с каждой стороны. Сначала выполните резинку левой полочки.

Выполните кромочную петлю (est) вдоль разрезов, чтобы создать красивый край соединённым столбиком. Для этого проденьте первую петлю через заднюю петлю, оставив нить впереди, и всегда провязывайте последнюю петлю лицевой.

По переднему краю продолжить вязать первую и последнюю петлю на ЛС и изнаночную на ИС.

Следующий ряд — лицевой ряд

1 лиц. п., \*1 лиц. п., 1 изн. п.\* до 2 п. до первого маркера, 2 лиц. п. Снимите маркер. Поверните

**Замечание!**

Размер S вязать до 3 п. до достижения первого маркера, таким образом, 1 п. с лицевой стороны переносится на резинку спинки — это нужно для того, чтобы получить нечетное количество петель на переде и спинке (и создать симметрию).

Ваш следующий ряд — ряд ИС

Кромочная., \*1 изн., 1 лиц.\* до 2 п. перед концом ряда. 2 изн.

Продолжайте, как указано выше, на передних 49 (51) 53 (55) 59 (63) п., пока не достигнете высоты резинки около 4 см [1,5 дюйма].

Теперь начните закрывать петли, используя «tubular bind off», как описано. Сначала провяжите 2 ряда двойной лицевой гладью, а затем закройте петли, используя «итальянское закрытие». Чтобы закончить 2 ряда двойной вязки, провяжите все лицевые петли и снимите все изнаночные петли, оставив нить впереди. Повторите то же самое в обоих рядах, а затем закройте петли итальянским способом. Убедитесь, что петли плотно закрыты.

**СОВЕТ!** Посмотрите здесь, как закрывать петли tubular bind off способом:

<https://www.youtube.com/watch?v=UY0xEX7A6RQ&t=60s>

Теперь займитесь резинкой спинки.

Начните с лицевой стороны, используя спицы 3 мм [US 3].

Кромочная., \*1 лиц., 1 изн.\* через 103 (109) 111 (117) 125 (135) п. до 2 п. перед маркером, 2 лиц. Снимите маркер. Поверните.

**Замечание!** Размер S вязать до 1 п. перед маркером, таким образом, 1 п. спереди переносится на резинку спинки — это нужно для того, чтобы получить нечетное количество петель спереди и сзади (и создать симметрию)

Следующий ряд — ряд ИС

Кромочная., \*1 изн., 1 лиц.\* до 2 п. перед концом ряда, 2 изн.

Продолжайте, как описано, пока резинка не достигнет нужной величины около 5,5 см [2 дюйма].

Задняя резинка примерно на 1,5 см [0,5 дюйма] длиннее полочек.

Снова провяжите 2 ряда двойной лицевой гладью и закройте петли итальянским способом.

Убедитесь, что петли закрыты плотно.

Теперь завершите последнюю резинку: правая сторона

Начните с лицевой стороны, используя спицы 3 мм [US 3]

Кромочная, \*1 лиц., 1 изн.\* до 2 п. перед концом ряда, 2 лиц.

Следующий ряд — изнаночный.

P1, \*p1, k1\* до конца.

Продолжайте, как описано, по переду 49 (51) 53 (55) 59 (63) п., пока размер резинки не станет 4 см [1,5 дюйма].

Снова провяжите 2 ряда двойной лицевой гладью и закройте петли итальянским способом.

Убедитесь, что петли закрыты плотно.

Переведено для канала Люблю Вязню <https://t.me/lubluvynu>

**ПЛАНКА** выполняется на круговых спицах 3 мм [US 3] рядами туда и обратно резинкой 1x1: \*1 лиц., 1 изн.\*.

Набрать и провязать примерно 357 (363) 370 (383) 396 (408) п. по передним краям, что соответствует 1 п. во всех петлях по краю. Убедитесь, что вы набрали одинаковое количество петель на обеих полочеках, чтобы получилось примерно 159 (161) 164 (169) 175 (180) петель по каждому переднему краю и 39 (39) 41 (43) 45 (47) петель на вырезе горловины спинки.

Начните с нижнего правого переднего угла и продолжайте от лицевой стороны жилета.

Ряд 1 это ИС. Вяжите резинку 1x1: \*1 изн., 1 лиц.\* (Обязательно начинайте и заканчивайте лицевыми петлями. Вяжите еще 2 ряда резинкой 1x1 (лиц. над лиц. и изн. над изн.).

Следующий ряд — лицевой. В этом ряду выполните 4 (4) 4 (4) 5 (5) петель для пуговиц. Выполняйте петли, сделав накид, а затем провяжите 2 лиц. вместе. Важно, чтобы накиды всегда выполнялись непосредственно перед лиц. петлей, чтобы результат был едва заметен.

Расположите петли так, чтобы первая находилась посередине нижней резинки, а следующие 3 (3) 3 (3) 4 (4) – равномерно по краю правой полочки. Верхняя петля должна располагаться в конце V-образного выреза.

**СОВЕТ!** Отметьте положение петель маркерами или булавками. Так будет легче отслеживать, где и когда выполнять петли.

Свяжите еще 3 ряда резинкой 1x1.

Теперь приступайте к закрытию петель. Закрытие петель выполняется так же, как и на корпусе: сначала вяжем 2 ряда двойной лицевой гладью, а затем закрываем петли «итальянским способом».

Перед тем как закрыть петли планки, убедитесь, что она имеет длину около 2 см [0,75 дюйма]

**СОВЕТ!** Посмотрите здесь, как закрывать петли «the tubular bind off»:

<https://www.youtube.com/watch?v=UY0xE7A6RQ&t=60s>

## ОБВЯЗКА ПРОЙМЫ

Теперь обработайте края проймы.

Круговыми спицами 3 мм [US 3] начните с нижней середины проймы (ближе к нижнему краю), наберите и провяжите 158 (168) 172 (174) 180 (190) п. вдоль края проймы.

Число петель равно подъему одной петли из всех провязанных петель вдоль проймы.

Поставьте маркер в начале ряда, посередине под проймой, соедините петли и провяжите резинку 1x1 по кругу: \*1 лиц., 1 изн.\*.

Вяжите резинку 1x1 до достижения обвязки размеров около 4 см [1,5 дюйма]. Закройте петли, используя метод «the tubular bind off».

Инструкции по закрытию петель в круге немного различаются.

В 1-м ряду двойной вязки провяжите все лицевые петли, при этом снимите все изнаночные петли как изнаночные, оставив нить спереди.

Во 2-м ряду провяжите все изнаночные петли, при этом все лицевые петли снимите как лицевые, оставив нить сзади. Затем выполните итальянское закрытие петель.

Переведено для канала Люблю Вязню <https://t.me/lubluvynu>

СОВЕТ! Посмотрите здесь, как это сделать: [https://www.youtube.com/watch?v=SBrGhv1\\_RBU&t=12s](https://www.youtube.com/watch?v=SBrGhv1_RBU&t=12s)

Перед тем как закрыть петли обвязки проймы, убедитесь, что она имеет длину около 2 см [0,75 дюйма]

### **ОТДЕЛКА**

Пришить пуговицы по левому переднему краю. В завершение заправьте все концы пряжи и постирайте жилет и расправьте при сушке, чтобы он соответствовал указанным размерам.

