

**Сумка-клатч «БАНТ»**  
**Уровень сложности: средний**



## Внимание!

**Данный материал не является обучающим и требует начальных навыков владения крючком.**

**Материал не содержит обучающие фрагменты, а только описание хода вязания данной модели сумки.**

### В работе используется:

- Шнур полиэфирный 4 мм, примерно 230 метров;
- Крючок 5 мм;
- магнитная планка 25 см;
- игла для сшивания трикотажных изделий;

**Размер готового изделия: 25/35 см.**

### Рекомендации по подбору шнура:

Для работы идеально подходит полиэфирный шнур 4 мм, плоский, без сердечника. Можно использовать шнур любой фирмы. Главное, соблюсти плотность вязания (10/10 см – 11 петель/11 рядов).

Выбирайте шнур средней жесткости. В работе над этим изделием важно, чтобы полотно получилось не рыхлым (сумка должна держать форму), но и не плотным (не сможете красиво заложить складки).

Даже если Вы не попали в мою плотность, не проблема. Скорректируйте количество столбиков.

Для этого нужно будет приложить к полотну магнитную рамку и убедиться, что она хорошо входит в полотно, без натяжения полотна, но и не проскальзывает.

Должен остаться зазор по краям примерно 0,5 см с каждой стороны.

### Используемые сокращения:

СБН – столбик без накида;

ПС – полустолбик.

Сумка вяжется единым полотном, по кругу без петли подъема на следующий ряд.

Мастер-класс Сумка-клатч «БАНТ»

[https://www.instagram.com/lgrits\\_bag/](https://www.instagram.com/lgrits_bag/) Автор: Татьяна Овсянникова

## 1. ПОЛОТНО СУМКИ

Берем крючок 5 мм, оставляем конец шнура примерно 1,5 метра (он пригодится нам для сшивания полотна) и набираем цепочку из 60 воздушных петель (ВП).

Замыкаем цепочку в кольцо следующим образом:



Находим на оборотной цепочке перемышку первой воздушной петли цепочки, вводим в нее крючок и провязываем столбик без накида.



Этот столбик будет первым столбиком в первом ряду.

Далее вяжем первый ряд. Точно также, заводя крючок в перемышку петель цепочки.

**Всего 60 СБН.**

**2 ряд и все последующие ряды вяжутся по кругу, по спирали, столбиками без накида, без петли подъема на следующий ряд. Крючок заводим под вершину столбика предыдущего ряда.**

Провязав несколько рядов, приложите магнитную планку к полотну.

Нужно убедиться, что планка входит в полотно без натяжения, но сильно не болтается.



Если все в порядке, продолжаем вязание.

Вяжем обычными столбиками без накида, заводя крючок под вершину столбиков предыдущего ряда.

Следим за шнуром, он должен ложиться ровно, не перекручиваться, чтобы полотно получилось красивым.

Отметьте маркером первый столбик в ряду, так проще будет считать количество связанных рядов.

Обязательно периодически пересчитывайте количество столбиков в ряду.

Должно быть 60 СБН.

Когда будет связано примерно 10 рядов, я рекомендую выполнить нижний шов.


Можно сделать, конечно, это и в конце работы, но тогда придется выворачивать полотно, а при высоте 35 см это будет уже не так удобно.

## 2.ШОВ



Чтобы выполнить шов, выверните полотно на изнаночную сторону, и концом шнура, оставленным в начале работы, сшейте полотно полустолбиками, заводя крючок под косички наборного ряда.

**Кстати, при вязании столбиками без накида по кругу, полотно получается красивым и с лицевой стороны и с изнаночной. Так что, до выполнения нижнего шва можно определить какая из сторон полотна будет лицевой.**



Закончив сшивать, конец шнура фиксируем, отрезаем и прячем в полотно.

**Не забудьте опалить кончик, чтобы не допустить случайного распускания.**

Снова выворачиваем полотно на лицевую сторону и продолжаем вязание.

**Всего нужно связать 40 рядов.**

Так как мы вяжем по спирали, первый столбик в ряду у нас постепенно смещается вправо. Это не страшно, на внешний вид и геометрию изделия это никак не повлияет при такой высоте полотна.

### **3.ВЕРХ ПОЛОТНА.**

Итак, мы связали 40 рядов.

**Рабочую нить не отрезаем (!).**

Сложите полотно, как показано на фото и отметьте маркерами середину каждой половины полотна.

Проверьте себя, между маркерами должно быть по 30 столбиков.



Рабочая нить у нас точно не в районе сгиба полотна, так как первый столбик в ряду смещался. Это нормально.

#### 4. ПЛАНКИ ДЛЯ МАГНИТНОЙ РАМКИ.

Продолжаем вязать еще несколько столбиков по кругу, пока до следующего маркера не останется 5 петель.

Тогда мы делаем воздушную петлю подъема и разворачиваем полотно.

Вяжем в обратную сторону 20 столбиков без накида.

Крючок заводим, точно так же, под всю вершину столбиков предыдущего ряда.

До следующего маркера осталось 5 петель.


Снова делаем воздушную петлю подъема и разворачиваемся.

Нужно связать 3 таких ряда.

Заканчиваем на изнаночной стороне.

Фиксируем рабочую нить, и отрезаем, оставив конец шнура примерно 1 метр.


Размер планки примерно 2/18 см.



Теперь вяжем вторую планку.

Начинаем вязание на изнаночной стороне.

Отступаем 5 петель от маркера, затем 20 СБН. До следующего маркера снова должно остаться 5 петель.



Обратите внимание. В первую петлю нужно провязать 2 (!) СБН.

Эта прибавка создаст нам петлю подъема.

То-есть, вяжем прибавку и еще 19 СБН.

Во втором и третьем ряду -20 СБН.

Закончить третий ряд мы должны также на изнаночной стороне.

Фиксируем рабочую нить, и отрезаем, оставив конец шнура примерно 1 метр.





Теперь нам нужно сформировать бортик.  
Загибаем первый ряд полотна внутрь, как показано на фото.



Вводим крючок с изнаночной стороны на лицевую как показано на фото, под первую петлю, слева от планки.




Убедитесь, что на лицевой стороне крючок вышел ровно через два ряда от края полотна.



Теперь берем шнур, и, оставив кончик примерно 10 см (он будет на лицевой стороне), обвязываем полустолбиками все изделие по кругу.

Следите за тем, чтобы на лицевой стороне стежки шва были одинаковыми, не пропускайте столбики.



Обратите внимание, на этот участок. Так как мы вязали по спирали, вначале одной из планок шов бортика нужно чуть скорректировать по высоте.

Когда обвязка будет закончена, выведете оба конца на изнаночную сторону, зафиксируйте и спрячьте в полотно.

Осталось вшить магнитную планку.

Планка разборная. Можно вытащить соединительные винты, пришить каждую планку отдельно, а затем снова их соединить винтами.

Если вы решите делать так, рекомендую сначала потренироваться. Нужно убедиться до того как планки будут вшиты, что вы сможете справиться с механизмом.



Или же сделать как я, раскрыть рамку и вшивать в таком виде.

Тут тоже есть одно «но». Постарайтесь сильно не скручивать планку поперек оси, можно повредить соединительный механизм.



Теперь берем иглу для сшивания, продеваем в нее оставленный конец шнура и сшиваем обычными соединительными стежками.

Не затягивайте слишком сильно, можно деформировать полотно.

Закончив сшивать, фиксируем конец шнура и прячем его в полотно.

Аналогично вшиваем вторую часть планки.



Если вы планируете выполнять сумку с подкладкой, вшивать ее удобнее до установки магнитной планки.

И помните, что подкладку нужно пришивать на высоте 3 ряда от шва бортика, чтобы хватило места на пришивание планки.

И обязательно прихватите нижние углы подкладки к полотну, чтобы подкладка внизу хорошо держалась.

Размер подкладки примерно 26/30 см.


## 5. Придание формы изделию с помощью ВТО.

Слегка потяните и расправьте полотно. Если у вас нет отпаривателя, ВТО проводим утюгом с паром через ткань для глажения, или надев на утюг специальную насадку для деликатных тканей. Выставьте на утюге средний температурный режим (например, для изделий из синтетических тканей). Тщательно пройдитесь по обеим сторонам полотна несколько раз.



Пока полотно теплое нужно наметить места будущих складок, слегка согнув полотно.

4 складки, начинающиеся от двух нижних и двух верхних углов сумки.



Теперь беремся за полотно обоими руками (магнитная рамка у нас слева) и скручиваем полотно.

Левой рукой по направлению от себя, правой рукой - к себе.



Формируем складки.

Снова проводим отпаривателем по всем сторонам сумки. Пока полотно теплое, поправляем, чтобы достичь желаемой формы.

Нужно чтобы сумка полежала так несколько часов, чтобы «запомнить» форму после ВТО.



После ВТО подкладка тоже хорошо держит форму внутри.



Обратите внимание, механизм магнитной планки у нас остался не закрытым полотном. Это сделано для того, чтобы сумка плотно закрывалась.

Учитывайте это, если решите делать собственный расчет количества петель.

Уменьшать высоту сумки я также не рекомендую. Не получится красивой драпировки.

**Ну, вот и все, наша сумочка готова!**

**Спасибо за проявленный интерес к моему творчеству. Мне очень приятно, что вы находите в моих работах вдохновение.**