

Сумка на канве

«БАРХАТ»

Уровень сложности: средний



Внимание!

Данный материал не является обучающим и требует начальных навыков владения крючком.

Материал не содержит обучающие фрагменты, а только описание хода вязания данной модели сумки.

В работе используется:

- Шнур «бархат» от Moscow_cord 2,5 мм, примерно 200 метров;
- канва 60/41 см пластиковая;
- Крючок 3,5 мм для основного полотна и 3 мм для обвязки молнии и верха сумки;
- ручки на винтах 60 см (пара);
- Кожаный хлястик с замком или кнопкой, или молния на кожаной основе 30/5 см;
- Пукли (ножки сумки) – 4 шт.;
- маркеры для вязания.

Размер готового изделия ВШГ 25/30/10 см

Рекомендация по приобретению материалов:

Кожаная фурнитура https://www.instagram.com/podelki_mari_shop/

Шнур https://www.instagram.com/moscow_cord



Подкладка <https://www.instagram.com/julini.ru/>

**В работе будем использовать пластиковую канву 60/41 см.
В канве 70 отверстий по короткой стороне и 101 отверстие по длинной стороне.
Прежде чем начать работу обязательно проверьте целостность канвы.
Не должно быть трещин и порезов.**

1. ПОДГОТОВКА КАРКАСА

Прежде чем начать работу со шнуром нам нужно подготовить каркас.

На канве сделаем два выреза для формирования дна сумки.




Для этого нам понадобятся маркеры, ножницы, и щипчики для маникюра.

По длинной стороне полотна, в центре, ставим маркеры так, чтобы между ними было 17 ячеек.


Проверьте, по краям должно остаться по 42 ячейки, включая ту, в которой стоит маркер.

$$42+17+42=101 \text{ ячейка}$$

Теперь то же самое по противоположной стороне. Проверьте, симметрично ли установлены маркеры.



Теперь вырезаем углубление высотой 10 ячеек.



Не старайтесь сразу отрезать идеально.

Можно случайно повредить канву, разрубив ножницами перемычку.

Оставшиеся пеньки можно потом легко убрать маникюрными кусачками.

С противоположной стороны вырезаем точно такое же углубление.

Сумка вяжется в два этапа:

Сначала вяжутся 2 основных полотна.

Затем, боковые стороны и дно.

ВНИМАНИЕ!

Вяжите свободно, не натягивайте рабочую нить!

Не старайтесь связать полустолбики туго.

Во-первых, шнур «бархат», используемый в работе, смотрится в полотне тем красивее, чем слабее вязание. Чтобы ворс шнура «раскрылся», ему нужно пространство.

Натягивая его туго, у него не будет возможности распушиться.

Во-вторых, можно повредить канву!

Ну и в-третьих, при свободном вязании не будет проглядывать пластиковый каркас.

Заводите крючок в канву строго вертикально, без наклона, и также вертикально вытаскивайте, захватив рабочую нить!


2. ОСНОВНОЕ ПОЛОТНО

После того как мы вырезали с обеих сторон каркаса два углубления, у нас в центре получилось прямоугольное дно размером 17 на 50 отверстий.

Вязать полотно мы будем соединительными столбиками, по вертикали..


Направление вязания рядов вверх-вниз.

Начинаем вязание от внутреннего угла прорези.



Берем крючок 3,5 мм и заводим его в ячейку с лицевой стороны, слева в углу прорези, как показано на фото.

То есть, наши вертикальные ряды основного полотна будут начинаться в ячейках первого ряда дна.



Захватываем шнур, вытягиваем петлю на лицевую сторону, оставив кончик 5-6 см.

Всю сумку мы будем вязать соединительными полустолбиками, заводя крючок в каждую ячейку.


Так как при таком способе вязания, нет возможности спрятать конец шнура в полотно, мы поступим следующим образом.

Зафиксируем кончик, провязывая первые 5-6 полустолбиков.





Заводим крючок в следующее отверстие.

Прежде чем захватить шнур, проложите между ним и крючком конец нити (как показано на фото) кончиком к себе и затем захватите шнур, выведите его на лицевую сторону, и свяжите полустолбик.





Заводим крючок в следующую ячейку, но теперь кончик прокладываем между рабочей нитью и крючком в другую сторону, от себя.

И только потом захватываем рабочую нить и вяжем столбик.



Так, поворачивая кончик, то вверх, то вниз, мы сможем надежно его зафиксировать.


Хватит 5-6 полустолбиков в длину. Закончив вязывать кончик, слегка потяните за него, чтобы было аккуратнее.



Провязав вверх 41 ячейку, у нас должно остаться две ячейки.

Мы провяжем их потом, когда будем выполнять обвязку верха сумки.

Поэтому, разворачиваемся, и вяжем 41 полустолбик в обратную сторону.




Продолжаем вязать ряды, вверх-вниз, пока с левого края не останется 10 вертикальных рядов ячеек.



В последнем ряду, не довязываем последнюю нижнюю ячейку.

Снимаем петлю с крючка и вытягиваем ее на высоту примерно 5 см.

С изнаночной стороны вставляем крючок в следующую ячейку по ходу вязания (не в ту из которой выходит шнур).




Захватываем вытянутую петлю и полностью выводим ее на изнаночную сторону.

Очень медленно и аккуратно.

Не повредите канву.

Отрезаем рабочую нить, оставив кончик 5 см.




Так как у нас нет возможности спрятать кончик в полотно, мы его надежно зафиксируем.

Вставляем кончик в петлю, которую мы вывели на изнаночную сторону и, придерживая кончик, тянем за образовавшуюся дужку, чтобы затянуть выведенную петлю.

Затем снова вставляем кончик шнура в образовавшуюся петлю, и точно также тянем аккуратно за дужку, чтобы затянуть петлю.

И только после того, как петля будет затянута, вытягиваем до конца кончик.

В дальнейшем, когда будем вязать дно, этот хвостик можно будет вязать, как мы делали вначале.




Первое полотно готово.

Аналогично вяжем второе полотно.

В конце работы кончик шнура отрезаем и фиксируем, как и в прошлый раз.

2. БОКОВЫЕ ЧАСТИ. ДНО

Эти детали вяжутся одновременно.



Начинать мы будем сверху, отступив 2 ячейки.

Точно так же, как делали в начале вязания полотна, захватываем шнур, вытягиваем, оставив кончик 5-6 см, и ввязываем этот кончик с изнаночной стороны.

Продолжаем провязывать ячейки до самой последней снизу.



Сейчас нам нужно перейти на дно.

Помним, что в первый ряд дна мы вязали последние петли основного полотна.

Мы будем вязать в эти же ячейки.

Шнур у нас пластичный, проблем не будет. Просто не дергайте резко.


Делаем мы именно так, для того, чтобы максимально скрыть пластиковую канву.



Прихватите маркерами края полотен для удобства.



Продолжаем вязать до последней ячейки дна, и аналогично переходим к вязанию противоположной боковины, соединив края канвы маркерами.



Довязав до верха, оставляем, как и в основном полотне, две ячейки, разворачиваемся и вяжем в обратную сторону.


Точно также: по боковине, по дну, и снова вверх по боковине.

Нам нужно связать так 7 рядов.

Оставшиеся три ряда ячеек будут сегментом бокового соединения.

3. БОКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Для того чтобы соединить края, мы сложим боковины внахлест (3 ячейки) и провяжем их одновременно.



По бокам полотна у нас оставалось по 10 ячеек. Сложив их внахлест 3 ячейки, получаем боковину шириною в 17 ячеек (как и на дне).



Для удобства можно скрепить маркерами и верхний край тоже.

Продолжаем вязать полустолбиками, но уже сквозь оба полотна.

Таким образом, мы выполняем боковое соединение, которое будет незаметно и заодно придаст полотну дополнительную жесткость.

Не старайтесь вязать туго на переходах между дном и боковинами.

Слишком сильное натяжение может повредить канву.

Со временем шнур может истончиться от натяжения и трения, или под весом содержимого сумки может лопнуть канва.





Выполнив боковое соединение, продолжаем вязать вторую часть боковины.

Все тоже самое, от края, через дно, до следующего края.


И в последнем ряду, на дне, будут провязанные петли основного полотна. Вяжем в эти же ячейки, как и в начале.

4. ВЕРХНИЙ КРАЙ СУМКИ.

Эта сумка может быть выполнена с двумя вариантами закрывания - хлястик с замком или молния.

Чуть ниже мы рассмотрим оба варианта.


Первые два ряда в обоих рядах одинаковые.



Провязав последнюю ячейку последнего ряда, снимаем петлю с крючка, вытягиваем ее подлиннее и, вставив крючок в эту же ячейку, с изнанки на лицо, захватываем петлю и выводим ее на изнаночную сторону.



Теперь заводим крючок с лицевой стороны в соседнюю ячейку слева.



Захватываем петлю и вытягиваем.
Подтягиваем шнур, чтобы петля стала обычного размера.



Точно так же, как мы это делали в первом ряду
обвязки дна, вяжем в ячейки, в которые были
протянуты верхние петли основного полотна.

Вяжем по кругу до конца.



Провязав последнюю ячейку в круговом ряду, снова вытягиваем петлю, протаскиваем ее на изнаночную сторону сквозь ячейку, в которую вязали первую петлю.

Выводим петлю на лицевую сторону в ячейку сверху.

Вяжем еще один круговой ряд.

У нас остался последний круговой ряд ячеек.

Если Вы планируете установить в качестве застежки хлястик, то рабочую нить в конце ряда пока не отрезаем.


Если сумка будет с молнией, то технология выполнения ряда другая и шнур нам в этом месте больше не нужен. Отрезаем и фиксируем кончик, как делали это, когда заканчивали основное полотно.

5. УСТАНОВКА ФУРНИТУРЫ

Сначала устанавливаем ручки на винтах.

Отмечаем маркерами места установки. Я предлагаю маркеры так чтобы между ними было 20 ячеек.

И не ставьте ручки прямо к краю, чуть опустите их. Так будет гармоничнее.



Так как полотно достаточно плотное и вставить винты не просто, я предлагаю такой способ.


Возьмите шило или тоненькую отвертку. На изнаночной стороне проткните полотно в месте установки верхнего винта

(у меня это шестая ячейка сверху)



Наденьте на шило с лицевой стороны кожаную ручку, а затем винт.

Слегка надавливая на винт пальцем, протолкните его сквозь ручку и полотно.



Теперь тоже самое, только шило вставляем в 10-ю ячейку.

То есть между винтами у нас три ячейки.



Накладываем ответную кожаную часть и закручиваем винт.



Если решили установить застежку-хлястик, то устанавливаем его тоже сейчас.

Когда будете фиксировать хлястик винтом, постарайтесь, чтобы его кожаная часть была на одном уровне с ручками.



Плотность закрывания сумки можно регулировать по Вашему желанию.

Чем ниже установите в полотно ответную часть замка на лицевой стороне, тем плотнее будет закрыта сумка.



Чтобы винты со временем не раскручивались можно при их установке смазать резьбу небольшим количеством средства для фиксации резьбы. Продается во всех магазинах автозапчастей и на маркетплейсах. Бывает двух видов, средней и сильной фиксации. Лучше взять средний. Вдруг понадобится со временем переставить фурнитуру. Винты, обработанные средством сильной фиксации, раскрутить практически не реально.



Теперь устанавливаем пукли (ножки)

Не ставьте близко к краям.

Отступите по два сантиметра.

7. ПОДКЛАДКА.

Размер подкладки ВШГ 24/30/8 см.

Подкладку я рекомендую ставить обязательно, так как внутренняя часть сумки выглядит не презентабельно.

В этой сумке я предпочитаю использовать подкладку с петельками, при помощи которых подкладка фиксируется в последнем (верхнем) ряду.

Именно поэтому мы не стали довязывать последний ряд до установки фурнитуры.

Если предпочитаете подкладку без петелек, то можно довязать последний ряд до установки фурнитуры.

Как это сделать, рассмотрим ниже.

Мы вяжем подкладку именно в последнем ряду, для того чтобы по максимуму закрыть полотно сумки с изнаночной стороны.

Тоже касается пришивной подкладки. Пришивайте ее как можно ближе к краю.



Для начала маркерами прикрепим подкладку в нескольких местах.

Начните с совмещения боковых швов полотна сумки и подкладки.

Затем по несколько маркеров на каждой стороне.

ЕСЛИ СУМКА ЗАКРЫВАЕТСЯ НА ХЛЯСТИК



Начинаем вязать последний ряд, постепенно захватывая петельки на подкладке.

Затем выполняем обвязку края, и заканчиваем соединением, как описано чуть ниже.

ЕСЛИ В СУМКУ БУДЕТ УСТАНОВЛЕНА МОЛНИЯ



Для начала мы подготовим молнию.

Я использую в работе молнию на кожаной основе 30/5 см.

На этой молнии 30 отверстий для ввязывания столбиков.



Обвязываем столбиками без накида.

Крючок 3,0 мм.

Нужно обвязать края молнии так, чтобы получилось 48 столбиков.

Для этого попеременно провязываем то один, то два столбика без накида в отверстие.

И пару раз подряд по два столбика в одно отверстие.

Главное, чтобы получилось 48 столбиков.



Кончик шнура в начале работы, сразу вяжем с изнаночной стороны..



Закончив, отрезаем кончик примерно 5-6 см, и прячем его в полотно с изнаночной стороны.



Аналогично обвязываем противоположную сторону, но в конце нить не отрезаем, а просто фиксируем.

Вытягиваем последнюю петлю повыше, протаскиваем сквозь нее моток, и затягиваем аккуратно петлю.

Для того, чтобы сумка выглядела презентабельно, можно установить на молнию вот такой концевик.



Отрежьте на конце молнии клеевой слой с заглушкой, сложите края уголком.

Для надежности проклейте их клеем (например, «Момент»), вставьте в концевик и зафиксируйте его винтом. Понадобятся острые ножницы и тонкая крестовая отвертка.

Сложность варианта сумки с молнией заключается лишь в том, что крепление подкладки на петельках и установка молнии происходит в последнем ряду одновременно.

Сначала маркерами фиксируем подкладку, как было показано выше.



Затем отмечаем на обеих сторонах сумки центральные 48 ячеек поставив маркер в 1-ю и 48-ю ячейку.

Это место крепления молнии (помним, что на молнии 48 столбиков обвязки).

Можно дополнительно прихватить маркерами молнию в нескольких местах, но у нас количество столбиков и ячеек совпадают. Главное ничего не пропустить.

При обвязке у нас остался шнур, им будем продолжать работу.

Сначала заводим крючок в ячейку справа от той, в которую вставлен маркер, отмечающий начало вязывания молнии.



Захватываем рабочую нить и выводим петлю на лицевую сторону.

Теперь продолжаем вязать соединительными полустолбиками, заводя крючок сначала в ячейку, затем под полную петлю столбиков обвязки молнии.

Не вяжите туго!

И не забывайте про петли для вязывания на подкладке.

Прикрепив молнию и подкладку с одной стороны, провязываем боковые ячейки до следующего места крепления молнии.

Помним про петли подкладки(!).

Затем все то же самое с другой стороны.

Чтобы было удобнее, молнию можно пока расстегнуть.

Последний полустолбик вяжем в первую петлю (в которую вытягивали шнур, для начала вязывания молнии).




Шнур очень пластичный, и это позволит нам выполнить обвязку сумки, чтобы скрыть верх пластиковой канвы.

Меняем крючок на 3,0 мм и, сделав воздушную петлю, приступаем к обвязке верха сумки столбиками без накида.

Крючок заводим непосредственно под край канвы.

Столбики провязываем в каждую ячейку.



Закончив ряд, Отрезаем хвостик рабочей нити примерно 10 см. Вытягиваем его полностью из петли.

Заводим крючок под вершину столбика в начале ряда, и, захватив рабочую нить, вытягиваем ее.

Затем, заводим крючок с изнаночной стороны под дальнюю полупетлю вершины последнего столбика (откуда вытянули кончик шнура), и снова захватываем и вытягиваем нить.

8.ВТО (влажная тепловая обработка)

Рекомендую положить внутрь большое махровое полотенце.

Если у вас нет отпаривателя, ВТО проводим утюгом с паром. Держим утюг на весу, ни в коем случае не прижимаем его к полотну.

И старайтесь не держать утюг над кожаными деталями.

После отпаривания нужно дать сумочке постоять несколько часов, чтобы она остыла и «запомнила» форму.

Ну, вот и все! Наша сумка готова!

Спасибо за проявленный интерес к моему творчеству. Мне очень приятно, что вы находите в моих работах вдохновение!