

Овер_WARM



Автор МК: Татьяна Савченко @tatyana_vyazhet

Перед началом работы обязательно ознакомьтесь с содержанием мастер-класса.

Описание содержит ссылки на видео некоторых моментов.

Пряжа:

В оригинале использована бобинная пряжа Lanerossi Eyre 80% шерсть ягнёнка 20% па 1500м/100гр – в 3 сложения.

Так же подойдёт:

Canberra – 1550м/100гр в 3 сложения

Zegna Baruffa Supergeelong – 1500м/100гр в 3 сложения.

Biagioli Modesto 70 % мериносая шерсть 30 % кашемир – 1500м/100гр в 3 сложения.

Lane Rossi Albani 100% меринос 1500м/100гр – в 3 сложения.

Пряжу можно использовать любую другую, подходящую под заданную плотность. Для того, чтобы легче было попасть в заданную плотность, рекомендую использовать кардную пряжу.

Расход пряжи:

Размер 1 (56 см): 350-380 гр.

Размер 2 (62 см): 380-400 гр.

Расход пряжи будет зависеть от желаемой длины изделия.

Инструменты и материалы:

Спицы № 2.75 мм, 3.5 мм.

Сантиметровая лента.

Крючок № 3 мм, 1.75 мм.

Маркеры.

Счётчик рядов.

Ножницы.

Образец:

28 п * 41 р = 10 см*10 см – лицевая гладь после ВТО. Спицы № 3,5 мм. Если ваша плотность не совпадает с моей, поменяйте размер спиц в большую или меньшую сторону.

ВАЖНО! После ВТО пряжа, в состав которой входит кардная шерсть, дает усадку +- 12%, это нужно учитывать при выборе длины изделия. Изначально полотно будет рыхлое, после стирки пряжа раскрывается, заполняя все пустоты, полотно выравнивается. Пряжа достаточно сильно пропитана воском, поэтому образец стираем 2-3 раза при температуре 30 градусов, при этой же температуре полоскаем.

Условные обозначения:

п. – петля;

р. – ряд;

лиц. – лицевая петля;


изн. – изнаночная петля;

кром. – кромочная петля. Кромочные петли провязываем в каждом ряду по рисунку, при этом в


начале каждого ряда провязываем лицевой петлёй в независимости от того, какой ряд, лицевой или изнаночный. [ВИДЕО](#)

Лицевая гладь – вяжем по рисунку, на лицевой стороне лицевыми петлями, на изнаночной стороне изнаночными петлями.

ПЛ – прибавка влево.




ПП – прибавка вправо.



УВЛ – убавка с наклоном влево.



УВП – убавка с наклоном вправо.




По желанию можно связать свитер с узором, разместив его в любом месте, где вам больше понравится: по центру полочки, спинки, рукавах. Можно связать без узора, просто лицевой гладью. Я сделала вставки в виде фрагментов на спинке и рукавах.

Как вязать узор показано на [ВИДЕО](#)



ВЫКРОЙКА В СМ 1(2) РАЗМЕР.



При выборе размера, учитывайте, что свитер оверсайз и свобода облегания должна быть от + 20 см.

РАЗМЕР 1 (56 см).

СПИНКА:

Спицами 2.75 мм итальянским набором набрать 166 петель, включая кромочные петли.

Провязать 2 ряда полый резинки 1*1.

В 3 р перейти на резинку 2*2 путём перестановки петель местами: кром, 2 лиц, далее продолжить вязать резинку 2*2, закончить 2 изн, кром.

Эти первые 3 ряда резинки провязать потуже, если тяжело провязываются петли, поменяйте спицы на меньший размер.

Итальянский набор петель: [ВИДЕО](#)

Спицами 2.75 мм вязать резинку 2*2 ещё 32 ряда.

После того, как связали резинку (последний ряд изнаночный), переходим на основной размер спиц 3.5 мм. При этом в первом лицовом ряду равномерно убавить 8 петель, провязывая лиц. и изн. вместе лицовой.



На спицах 158 п.

Далее вяжем желаемую длину свитера до пройм.

Как определить сколько рядов лицевой глади связать до начала пройм:

Например, желаемая длина свитера 65 см. От общей длины отнимаем высоту проймы (19 см), скос плеча (5 см) и высоту резинки (7 см).

$65 - 19 - 5 - 7 = 34$ см. Переводим см в ряды. Наша плотность рядов 4.1 р в 1 см.

*Значит $34 * 4.1 = 139$ р. Получается до начала проймы нужно связать 139 р лицевой гладью. При этом закончить на изнаночном ряду.*

ПРОЙМА:



Обнуляем счетчик рядов. Первый ряд лицевой. На спицах 158 п.

Закрытие петель с правой стороны в начале ряда идёт по ЛС лицевыми петлями, с левой стороны в начале ряда по ИС изнаночными петлями. Закрытие выполняем **бесступенчатым способом**, не стягивая петли (свободно) **ВИДЕО**

Закрыть с каждой стороны:

2 раза по 3 п, 3 раза по 2 п.

На спицах 134 петли.

От начала проймы связано 10 рядов.

Далее делаем убавки только по ЛС по 1 петле в начале ряда после кромочной и в конце ряда перед кромочной за счет провязывания двух петель вместе.

11 р (ЛС): кром, 2УВП, вяжем до конца ряда не довязывая 3 п, 2УВЛ, кром.

Повторить убавки (как 11 ряд) еще в 13, 15, 17, 19 рядах.

На спицах 124 п.

В 20 ряду необходимо отметить маркером по обе стороны проймы, это необходимо для вшивания оката в пройму!

20-40 р: вяжем прямо лицевой гладью.

Далее делаем прибавки по пройме, с отступом в 5 петель по краю с обеих сторон.

41 р: кром, 4 лиц, ПП, вяжем до конца ряда не довязывая 5 п, ПЛ, 4 лиц, кром.

Если прибавка попадает на изнаночный ряд, делаем прибавку аналогично, провязывая изнаночной петлей.

Повторить прибавки (как 41 р) еще в 47, 53, 59, 64, 69, 74, 79.

На спицах 140 п (79 р по лицевой стороне – последний ряд проймы).



СКОС ПЛЕЧА И ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ:

Начинаем формировать плечевые скосы укороченными рядами по обе стороны полотна способом «обвитие петель».

Обвитие петель в лицевом ряду **Видео.**

Обвитие петель в изнаночном ряду **Видео.**

1р (изн): кром, 135 изн, следующую обвить, разворот.

2р: 132 лиц, следующую обвить, разворот.

3р: 128 изн, следующую обвить, разворот.

4р: 124 лиц, следующую обвить, разворот.

5р: 120 изн, следующую обвить, разворот.

6р: 116 лиц, следующую обвить, разворот.

7р: 112 изн, следующую обвить, разворот.

8р: 108 лиц, следующую обвить, разворот.

9р: 104 изн, следующую обвить, разворот.

Далее идёт вывязывание скоса плеча одновременно с вырезом горловины спинки.

Со стороны выреза горловины петли закрываем бесступенчатым способом.

10р: 42 лиц, 16 п закрываем (центральные петли горловины), 41 лиц, следующую обвить, разворот.

Далее левую и правую часть спинки вяжем отдельно.

Левая сторона спинки:

11р: 41 изн, разворот.

12р: 7 п закрываем, 30 лиц, следующую петлю обвить, разворот.

13р: 30 изн, разворот.

14р: 3 п закрываем, 23 лиц, следующую обвить, разворот.

15р: 23 изн, разворот.

16р: 2 п закрываем, 17 лиц, следующую обвить, разворот.

17р: 17 изн, разворот.

18р: 2 п закрываем, 11 лиц, следующую обвить, разворот.

19р: 11 изн, разворот.

20р: 2 п закрываем, 4 лиц, следующую обвить, разворот.

21р: 4 изн, кром. Разворачиваем вязание.

*В **22 ряду** необходимо провязать весь ряд плеча до конца лицевыми петлями, одновременно закрывая их. При провязывании и закрытии этого ряда все обвитые петли нужно провязать лицевыми, поднимая эти обвития. Нить обрываем, оставляя хвостик для сшивания плеча.*

Правая сторона спинки:

Прикрепить нить со стороны выреза горловины.



11р: 7 п закрываем (первая образовавшаяся петля после присоединения нити в расчёт не входит, то есть вместе с ней закрываем 8 петель), 30 изн, следующую обвить, разворот.

12р: 30 лиц, разворот.

13р: 3 п закрываем, 23 изн, следующую обвить, разворот.

14р: 23 лиц, разворот.

15р: 2 п закрываем, 17 изн, следующую обвить, разворот.

16р: 17 лиц, разворот.

17р: 2 п закрываем, 11 изн, следующую обвить, разворот.

18р: 11 лиц, разворот.

19р: 2 п закрываем, 4 изн, следующую обвить, разворот.

20р: 4 лиц, кром. Разворачиваем вязание.

В 21 ряду необходимо провязать весь ряд плеча до конца изнаночными петлями, одновременно закрывая их. При провязывании и закрытии этого ряда все обвитые петли нужно провязать изнаночными, поднимая эти обвития. Нить обрываем, оставляя хвостик для сшивания плеча.

ПОЛОЧКА:

Спицами 2.75 мм итальянским набором набрать 166 петель, включая кромочные петли.

Провязать 2 ряда полрой резинки 1*1.

В 3 р перейти на резинку 2*2 путём перестановки петель местами: кром, 2 лиц, далее продолжить вязать резинку 2*2, закончить 2 изн, кром.

Эти первые 3 ряда резинки провязать потуже, если тяжело провязываются петли, поменяйте спицы на меньший размер.

Итальянский набор петель: [ВИДЕО](#)

Спицами 2.75 мм вязать резинку 2*2 ещё 32 ряда.

После резинки идет вязание арочного низа. Меняем спицы на основной размер 3,5 мм. При этом, как и на спинке, необходимо одновременно с вязанием арки равномерно убавить 8 петель. Для удобства можно маркерами обозначить места убавок. Описание арки идет уже с убавками, то есть на 158 петлях.

Арку вяжем укороченными рядами способом «обвитие петель». **ВАЖНО!** Если обвитие попадает на изнаночную петлю резинки, то обвитие выполняем как для лицевой петли. При этом, если вы вяжете «бабушкиными петлями», то изнаночную петлю следует развернуть, чтобы при провязывании обвитой петли, лицевая получилась не скрещенной.

Арочный низ.

1р: кром, 9 лиц, следующую петлю обвить, разворот.

2р: 9 изн, кром.

3р: кром, 16 лиц, следующую петлю обвить, разворот.

4р: 16 изн, кром.

5р: кром, 22 лиц, следующую петлю обвить, разворот.

6р: 22 изн, кром.

7р: кром, 28 лиц, следующую петлю обвить, разворот.

8р: 28 изн, кром.

9р: кром, 34 лиц, следующую петлю обвить, разворот.

10р: 34 изн, кром.

11р: кром, 40 лиц, следующую петлю обвить, разворот.

12р: 40 изн, кром.

13р: кром, 46 лиц, следующую петлю обвить, разворот.

14р: 46 изн, кром.

15р: кром, 52 лиц, следующую петлю обвить, разворот.

16р: 52изн, кром.

Левая сторона арки связана. Обнуляем счетчик рядов. Переходим к вывязыванию правой стороны арки.

При переходе на правую сторону, не забываем провязать все оставшиеся убавки на резинке.

1р: кром, 156 лиц, кром.

2р: кром, 9 изн, следующую петлю обвить, разворот.

3р: 9 лиц, кром.

4р: кром, 16 изн, следующую петлю обвить, разворот.

5р: 16 лиц, кром.

6р: кром, 22 изн, следующую петлю обвить, разворот.

7р: 22 лиц, кром.

8р: кром, 28 изн, следующую петлю обвить, разворот.

9р: 28 лиц, кром.

10р: кром, 34 изн, следующую петлю обвить, разворот.

11р: 34 лиц, кром.

12р: кром, 40 изн, следующую петлю обвить, разворот.

13р: 40 лиц, кром.

14р: кром, 46 изн, следующую петлю обвить, разворот.

15р: 46 лиц, кром.

16р: кром, 52 изн, следующую петлю обвить, разворот.

17р: 52 лиц, кром.

Далее вяжем нужное количество рядов до убавок проймы. На данном этапе уже связано 17 рядов.

ПРОЙМА:



Обнуляем счетчик рядов. Первый ряд лицевой. На спицах 158 п.

Закрытие петель с правой стороны в начале ряда идёт по ЛС лицевыми петлями, с левой стороны - в начале ряда по ИС изнаночными петлями. Закрытие выполняем **бесступенчатым способом**, не стягивая петли (свободно) **ВИДЕО**

Закрыть с каждой стороны:

2 раза по 3 п, 3 раза по 2 п.

На спицах 134 петли.

От начала проймы связано 10 рядов.

Далее делаем убавки только по ЛС по 1 петле в начале ряда после кромочной и в конце ряда перед кромочной за счет провязывания двух петель вместе.

11 р (ЛС): кром, 2УВП, вяжем до конца ряда не довязывая 3 п, 2УВЛ, кром.

Повторить убавки (как 11 ряд) еще в 13, 15, 17, 19 рядах.

На спицах 124 п.

В 20 ряду необходимо отметить маркером по обе стороны проймы, это необходимо для вшивания оката в пройму!

20-40 р: вяжем прямо лицевой гладью.

Далее делаем прибавки по пройме, с отступом в 5 петель по краю с обеих сторон.

41 р: кром, 4 лиц, ПП, вяжем до конца ряда не довязывая 5 п, ПЛ, 4 лиц, кром.

Если прибавка попадает на изнаночный ряд, делаем прибавку аналогично, провязывая изнаночной петлей.

Повторить прибавки (как 41 р) еще в 47, 53 ряду.

54-58р: вяжем прямо лицевой гладью.

На спицах 130 п.

С 59 ряда идет вывязывание горловины, а также продолжаем делать прибавки по пройме.

59р: кром, 4 лиц, ПП, 53 лиц, 14 п закрываем (центральные петли горловины), 52 лиц, ПЛ, 4 лиц, кром.

Далее левую и правую часть полочки вяжем отдельно.

Левая сторона полочки:

60р: кром, 57 изн, разворот.

61р: 3 п закрываем, 54 лиц, кром.

62р: кром, 54 изн, разворот.

63р: 3 п закрываем, 51 лиц, кром.

64р: кром, 4 изн, ПП, 47 изн, разворот.

65р: 2 п закрываем, 50 лиц, кром,

66р: кром, 50 изн, разворот.

67р: 2 п закрываем, 48 лиц, кром.

68р: кром, 48 изн, разворот.

69р: 2 п закрываем, 42 лиц, ПЛ, 4 лиц, кром.

70р: кром, 47 изн, разворот.

71р: 1 п закрываем, 46 лиц, кром.

72р: кром, 46 изн, разворот.

73р: 1 п закрываем, 45 лиц, кром.

74р: кром, 4 изн, ПП, 41 изн, разворот.

75р: 1 п закрываем, 45 лиц, кром.

76р: кром, 45 изн, разворот.

77р: 1 п закрываем, 44 лиц, кром.

78р: кром, 44 изн, разворот.

79р: 1 п закрываем, 39 лиц, ПЛ, 4 лиц, кром.

80р: кром, 44 изн, кром.

Все петли выреза горловины закрыли. Переходим к вывязыванию скоса плеча.

СКОС ПЛЕЧА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ПОЛОЧКИ:

1р: кром, 41 лиц, следующую обвить, разворот.

2р: 41 изн, кром.

3р: кром, 37 лиц, следующую обвить, разворот.

4р: 37 изн, кром.

5р: кром, 33 лиц, следующую обвить, разворот.

6р: 33 изн, кром.

7р: кром, 29 лиц, следующую обвить, разворот.

8р: 29 изн, кром.

9р: кром, 25 лиц, следующую обвить разворот.

10р: 25 изн, кром.

11р: кром, 21 лиц, следующую обвить, разворот.

12р: 21 изн, кром.

13р: кром, 17 лиц, следующую обвить, разворот.

14р: 17 изн, кром.

15р: кром, 13 лиц, следующую обвить, разворот.

16р: 13 изн, кром.

17р: кром, 9 лиц, следующую обвить, разворот.

18р: 9 изн, кром.

19р: кром, 4 лиц, следующую петлю обвить, разворот.

20р: 4 изн, кром. Разворачиваем вязание.

В 21 ряду необходимо провязать весь ряд плеча до конца лицевыми петлями, одновременно закрывая их. При провязывании и закрытии этого ряда все обвитые петли нужно провязать лицевыми, поднимая эти обвития. Нить обрываем, оставляя хвостик для сшивания плеча.

Правая сторона полочки:

Прикрепить нить со стороны выреза горловины.



60р: 3 п закрываем (первая образовавшаяся петля после присоединения нити в расчёт не входит, то есть вместе с ней закрываем 4 петли), 54 изн, кром.

61р: кром, 54 лиц, разворот.

62р: 3 п закрываем, 51 изн, кром.

63р: кром, 51 лиц, разворот.

64р: 2 п закрываем, 45 изн, ПЛ, 4 изн, кром.

65р: кром, 50 лиц, разворот.

66р: 2 п закрываем, 48 изн, кром.

67р: кром, 48 лиц, разворот.

68р: 2 п закрываем, 46 изн, кром.

69р: кром, 4 лиц, ПП, 42 лиц, разворот.

70р: 1 п закрываем, 46 изн, кром.

71р: кром, 46 лиц, разворот.

72р: 1 п закрываем, 45 изн, кром.

73р: кром, 45 лиц, разворот.

74р: 1 п закрываем, 40 изн, ПЛ, 4 изн, кром.

75р: кром, 45 лиц, разворот.

76р: 1 п закрываем, 44 изн, кром.

77р: кром, 44 лиц, разворот.

78р: 1 п закрываем, 43 изн, кром.

79р: кром, 4 лиц, ПП, 39 лиц, кром.

Все петли выреза горловины закрыли. Переходим к вывязыванию скоса плеча.

СКОС ПЛЕЧА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ПОЛОЧКИ:

1р: кром, 41 изн, следующую обвить, разворот.

2р: 41 лиц, кром.

3р: кром, 37 изн, следующую обвить, разворот.

4р: 37 лиц, кром.

5р: кром, 33 изн, следующую обвить, разворот.

6р: 33 лиц, кром.

7р: кром, 29 изн, следующую обвить, разворот.

8р: 29 лиц, кром.

9р: кром, 25 изн, следующую обвить, разворот.

10р: 25 лиц, кром.

11р: кром, 21 изн, следующую обвить, разворот.

12р: 21 лиц, кром.

13р: кром, 17 изн, следующую обвить, разворот.

14р: 17 лиц, кром.

15р: кром, 13 изн, следующую обвить, разворот.

16р: 13 лиц, кром.

17р: кром, 9 изн, следующую обвить, разворот.

18р: 9 лиц, кром.

19р: кром, 4 изн, следующую обвить, разворот.

20р: 4 лиц, кром. Разворачиваем вязание.

В 21 ряду необходимо провязать весь ряд плеча до конца изнаночными петлями, одновременно закрывая их. При провязывании и закрытии этого ряда все обвитые петли нужно провязать изнаночными, поднимая эти обвития. Нить обрываем, оставляя хвостик для сшивания плеча.

РУКАВА:

Спицами 2.75 мм итальянским набором набрать 66 петель, включая кромочные петли. Провязать 2 ряда полрой резинки 1*1.

В 3 р перейти на резинку 2*2 путём перестановки петель местами: кром, 2 лиц, далее продолжить вязать резинку 2*2, закончить 2 изн, кром.

Эти первые 3 ряда резинки провязать потуже, если тяжело провязываются петли, поменяйте спицы на меньший размер.

Итальянский набор петель: [ВИДЕО](#)

Спицами 2.75 мм вязать резинку 2*2 ещё 32 ряда.

После того, как связали резинку (последний ряд изнаночный), переходим на основной размер спиц 3.5 мм.

1р (лиц): кром, 64 лиц, кром.

Далее делаем прибавки для расширения рукава с отступом в 3 петли по краю с обеих сторон.

2р: кром, 2 изн, ПП, вяжем до конца ряда не довязывая 3 п, ПЛ, 2 изн, кром.

Повторить прибавки (как 2 ряд) еще в 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58, 65, 73, 81, 89, 97, 105, 113, 121, 129, 137, 145 рядах. Все остальные не перечисленные ряды вяжем без прибавок лицевой гладью.

146-152р: вяжем по рисунку лицевой гладью.

Последний ряд изнаночный.

ОКАТ РУКАВА:

Переходим к вывязыванию оката рукава. На спицах 106 петель.

Окат формируется бесступенчатым закрытием. Закрытие петель с правой стороны в начале ряда идёт по ЛС лицевыми петлями, с левой стороны-в начале ряда по ИС изнаночными петлями.

ВАЖНО! *Закрываете петли оката свободно, чтобы не стягивали полотно, иначе окат будет мал по отношению к пройме.*

Закрывать с каждой стороны:

2 раза по 3 п, 7 раз по 2 п (**в этом месте необходимо отметить маркером по обе стороны оката**), 2 раза по 2п, 3 раза по 3 п, 3 раза по 4 п.

От начала оката связано 34 ряда.

На спицах 16 петель. По середине между этих петель (8п*8п) нужно поставить маркер, это центр оката, который нужно будет совместить со швом плеча при вшивании в пройму.

В **35 ряду** закрыть оставшиеся 16 петель.



Спинка, полочка и рукава готовы. Хорошо отпариваем все детали утюгом с максимальным паром на режиме «Шерсть». Сшиваем плечи крючком [ВИДЕО](#)

*Далее переходим к вязанию горловины. Для кеттлёвки, по краю выреза горловины опускаемся на один ряд после кромочных петель и с помощью крючка прокладываем косичку тамбурного шва. Должно получиться 140 петель. Вяжем кармашек спицами 2.75 мм сначала с внутренней стороны 3 ряда изнаночными петлями, потом с лицевой стороны 2 ряда лицевыми петлями. Соединяем внутреннюю и лицевую часть кармашка, переходим на резинку 2 лиц*2 изн, вяжем желаемую высоту ворота, петли закрываем с помощью иглы.*

КЕТТЛЁВКА ГОРЛОВИНЫ:

1) [ВИДЕО](#)

2) [ВИДЕО](#)

3) [ВИДЕО](#)

4) [ВИДЕО](#)

Закрытие иглой резинки 2*2 [ВИДЕО](#)



Вшиваем окат рукава в пройму [ВИДЕО](#). Хорошо отпарить все швы.



Сшиваем крючком тело свитера и рукава единым швом [ВИДЕО](#). Прячем все хвостики. Все швы хорошо отпарить.

ВТО:

Готовый свитер стирать при температуре 30 градусов, температура воды должна быть постоянная на протяжении всего процесса стирки и полоскания. Использовать жидкое средство для стирки шерсти (совсем немножко) и кондиционер для полоскания.

Свитер погрузить в воду и легкими отжимающими движениями постирать, потом прополоскать, повторить эту процедуру 2-3 раза. Уже во время стирки полотно покроется пухом. Для последнего полоскания добавить кондиционер. Отжать, не скручивая, завернуть в полотенце, чтобы выпустить лишнюю воду. Сушить в горизонтальном положении, придав нужную форму изделию.

Когда изделие полностью высохнет, вывернуть на изнаночную сторону и отпарить утюгом на режиме *шерсть* с максимальным паром, слегка прижимая утюг к изделию.

Отпаривание придаст изделию презентабельный вид.

РАЗМЕР 2 (62 см).

СПИНКА:

Спицами 2.75 мм итальянским набором набрать 182 петель, включая кромочные петли.

Провязать 2 ряда полрой резинки 1*1.

В 3 р перейти на резинку 2*2 путём перестановки петель местами: кром, 2 лиц, далее продолжить вязать резинку 2*2, закончить 2 изн, кром.

Эти первые 3 ряда резинки провязать потуже, если тяжело провязываются петли, поменяйте спицы на меньший размер.

Итальянский набор петель: [ВИДЕО](#)

Спицами 2.75 мм вязать резинку 2*2 ещё 32 ряда.

После того, как связали резинку (последний ряд изнаночный), переходим на основной размер спиц 3.5 мм. При этом в первом лицевом ряду равномерно убавить 8 петель, провязывая лиц. и изн. вместе лицевой.



На спицах 174 п.

Далее вяжем желаемую длину свитера до пройм.

Как определить сколько рядов лицевой глади связать до начала пройм:

Например, желаемая длина свитера 65 см. От общей длины отнимаем высоту проймы (21 см), скос плеча (6 см) и высоту резинки (7 см).

65 – 21 – 6 – 7 = 31 см. Переводим см в ряды. Наша плотность рядов 4.1 р в 1 см.

*Значит 31*4.1 = 127 р. Получается до начала проймы нужно связать 127 р лицевой гладью. При этом закончить на изнаночном ряду.*

ПРОЙМА:



Обнуляем счетчик рядов. Первый ряд лицевой. На спицах 174 п.

Закрытие петель с правой стороны в начале ряда идёт по ЛС лицевыми петлями, с левой стороны в начале ряда по ИС изнаночными петлями. Закрытие выполняем **бесступенчатым способом**, не стягивая петли (свободно) **ВИДЕО**

Закрыть с каждой стороны:

2 раза по 3 п, 3 раза по 2 п.

На спицах 150 петель.

От начала проймы связано 10 рядов.

Далее делаем убавки только по ЛС по 1 петле в начале ряда после кромочной и в конце ряда перед кромочной за счет провязывания двух петель вместе.

11 р (ЛС): кром, 2УВП, вяжем до конца ряда не довязывая 3 п, 2УВЛ, кром.

Повторить убавки (как 11 ряд) еще в 13, 15, 17, 19 рядах.

На спицах 140 п.

В 20 ряду необходимо отметить маркером по обе стороны проймы, это необходимо для вшивания оката в пройму!

20-42 р: вяжем прямо лицевой гладью.

Далее делаем прибавки по пройме, с отступом в 5 петель по краю с обеих сторон.

43 р: кром, 4 лиц, ПП, вяжем до конца ряда не довязывая 5 п, ПЛ, 4 лиц, кром.

Если прибавка попадает на изнаночный ряд, делаем прибавку аналогично, провязывая изнаночной петлей.

Повторить прибавки (как 43 р) еще в 49, 55, 61, 66, 71, 76, 81, 85.

На спицах 158 п (85р по лицевой стороне – последний ряд проймы).



СКОС ПЛЕЧА И ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ:

Начинаем формировать плечевые скосы укороченными рядами по обе стороны полотна способом «обвития петель».

Обвитие петель в лицевом ряду [Видео](#).

Обвитие петель в изнаночном ряду [Видео](#).

1р (изн): кром, 153 изн, следующую обвить, разворот.

2р: 150 лиц, следующую обвить, разворот.

3р: 146 изн, следующую обвить, разворот.

4р: 142 лиц, следующую обвить, разворот.

5р: 138 изн, следующую обвить, разворот.

6р: 134 лиц, следующую обвить, разворот.

7р: 130 изн, следующую обвить, разворот.

8р: 126 лиц, следующую обвить, разворот.

9р: 122 изн, следующую обвить, разворот.

10р: 118 лиц, следующую обвить, разворот.

11р: 114 изн, следующую обвить, разворот.

Далее идёт вывязывание скоса плеча одновременно с вырезом горловины спинки.

Со стороны выреза горловины петли закрываем бесступенчатым способом.

12р: 46 лиц, 18 п закрываем (центральные петли горловины), 45 лиц, следующую обвить, разворот.

Далее левую и правую часть спинки вяжем отдельно.

Левая сторона спинки:

13р: 45 изн, разворот.

14р: 7 п закрываем, 34 лиц, следующую обернуть, разворот.

15р: 34 изн, разворот.

16р: 4 п закрываем, 26 лиц, следующую обвить, разворот.

17р: 26 изн, разворот.

18р: 3 п закрываем, 18 лиц, следующую обвить, разворот.

19р: 18 изн, разворот.

20р: 2 п закрываем, 11 лиц, следующую петлю обвить, разворот.

21р: 11 изн, разворот.

22р: 2 п закрываем, 4 лиц, следующую обвить, разворот.

23р: 4 изн, кром. Разворачиваем вязание.

В 24 ряду необходимо провязать весь ряд плеча до конца лицевыми петлями, одновременно закрывая их. При провязывании и закрытии этого ряда все обвитые петли нужно провязать лицевыми, поднимая эти обвития. Нить обрываем, оставляя хвостик для сшивания плеча.

Правая сторона спинки:

Прикрепить нить со стороны выреза горловины.



13р: 7 п закрываем (первая образовавшаяся петля после присоединения нити в расчёт не входит, то есть вместе с ней закрываем 8 петель), 34 изн, следующую обвить, разворот.

14р: 34 лиц, разворот.

15р: 4 п закрываем, 26 изн, следующую обвить, разворот.

16р: 26 лиц, разворот.

17р: 3 п закрываем, 18 изн, следующую обвить, разворот.

18р: 18 лиц, разворот.

19р: 2 п закрываем, 11 изн, следующую обвить, разворот.

20р: 11 лиц, разворот.

21р: 2 п закрываем, 4 изн, следующую обвить, разворот.

22р: 14 лиц, кром. Разворачиваем вязание.

В 23 ряду необходимо провязать весь ряд плеча до конца изнаночными петлями, одновременно закрывая их. При провязывании и закрытии этого ряда все обвитые петли нужно провязать изнаночными, поднимая эти обвития. Нить обрываем, оставляя хвостик для сшивания плеча.

ПОЛОЧКА:

Спицами 2.75 мм итальянским набором набрать 182 петли, включая кромочные петли. Провязать 2 ряда полрой резинки 1*1. В

3 р перейти на резинку 2*2 путём перестановки петель местами: кром, 2 лиц, далее продолжить вязать резинку 2*2, закончить 2 изн, кром.

Эти первые 3 ряда резинки провяжите потуже, если тяжело провязываются петли, поменяйте спицы на меньший размер.

Итальянский набор петель: [ВИДЕО](#)

Спицами 2.75 мм вязать резинку 2*2 ещё 32 ряда.

После резинки идет вязание арочного низа. Меняем спицы на основной размер 3,5 мм. При этом, как и на спинке, необходимо одновременно с вязанием арки равномерно убавить 8 петель. Для удобства можно маркерами обозначить места убавок. Описание арки идет уже с убавками, то есть на 174 петлях.

Арку вяжем укороченными рядами способом «обвитие петель». **ВАЖНО!** Если обвитие попадает на изнаночную петлю резинки, то обвитие выполняем как для лицевой петли. При этом, если вы вяжете «бабушкиными петлями», то изнаночную петлю следует развернуть, чтобы при провязывании обвитой петли, лицевая получилась не скрещенной.

Арочный низ.

1р: кром, 9 лиц, следующую петлю обвить, разворот.

2р: 9 изн, кром.

3р: кром, 16 лиц, следующую петлю обвить, разворот.

4р: 16 изн, кром.

5р: кром, 23 лиц, следующую петлю обвить, разворот.

6р: 23 изн, кром.

7р: кром, 30 лиц, следующую петлю обвить, разворот.

8р: 30 изн, кром.

9р: кром, 37 лиц, следующую петлю обвить, разворот.

10р: 37 изн, кром.

11р: кром, 44 лиц, следующую петлю обвить, разворот.

12р: 44 изн, кром.

13р: кром, 51 лиц, следующую петлю обвить, разворот.

14р: 51 изн, кром.

15р: кром, 57 лиц, следующую петлю обвить, разворот.

16р: 57изн, кром.

Левая сторона арки связана. Обнуляем счетчик рядов. Переходим к вывязыванию правой стороны арки.

При переходе на правую сторону, не забываем провязать все оставшиеся убавки на резинке.

1р: кром, 172 лиц, кром.

2р: кром, 9 изн, следующую петлю обвить, разворот.

3р: 9 лиц, кром.

4р: кром, 16 изн, следующую петлю обвить, разворот.

5р: 16 лиц, кром.

6р: кром, 23 изн, следующую петлю обвить, разворот.

7р: 23 лиц, кром.

8р: кром, 30 изн, следующую петлю обвить, разворот.

9р: 30 лиц, кром.

10р: кром, 37 изн, следующую петлю обвить, разворот.

11р: 37 лиц, кром.

12р: кром, 44 изн, следующую петлю обвить, разворот.

13р: 44 лиц, кром.

14р: кром, 51 изн, следующую петлю обвить, разворот.

15р: 51 лиц, кром.

16р: кром, 57изн, следующую петлю обвить, разворот.

17р: 57 лиц, кром.

Далее вяжем нужное количество рядов до убавок проймы. На данном этапе уже связано 17 рядов.

ПРОЙМА:



Обнуляем счетчик рядов. Первый ряд лицевой. На спицах 174 п.

Закрытие петель с правой стороны в начале ряда идёт по ЛС лицевыми петлями, с левой стороны в начале ряда по ИС изнаночными петлями. Закрытие выполняем **бесступенчатым способом**, не стягивая петли (свободно) **ВИДЕО**

Закрыть с каждой стороны:

2 раза по 3 п, 3 раза по 2 п.

На спицах 150 петель.

От начала проймы связано 10 рядов.

Далее делаем убавки только по ЛС по 1 петле в начале ряда после кромочной и в конце ряда перед кромочной за счет провязывания двух петель вместе.

11 р (ЛС): кром, 2УВП, вяжем до конца ряда не довязывая 3 п, 2УВЛ, кром.

Повторить убавки (как 11 ряд) еще в 13, 15, 17, 19 рядах.

На спицах 140 п.

В 20 ряду необходимо отметить маркером по обе стороны проймы, это необходимо для вшивания оката в пройму!

20-42 р: вяжем прямо лицевой гладью.

Далее делаем прибавки по пройме, с отступом в 5 петель по краю с обеих сторон.

43 р: кром, 4 лиц, ПП, вяжем до конца ряда не довязывая 5 п, ПЛ, 4 лиц, кром.

Если прибавка попадает на изнаночный ряд, делаем прибавку аналогично, провязывая изнаночной петлей.

Повторить прибавки (как 43 р) еще в 49, 55, 61 рядах.

62-64р: вяжем прямо лицевой гладью.

На спицах 148 п.

С 65 ряда идет вывязывание горловины, а также продолжаем делать прибавки по пройме.

65р: кром, 65 лиц, 16 п закрываем (центральные петли горловины), 64 лиц, кром.

Далее левую и правую часть полочки вяжем отдельно.

Левая сторона полочки:

66р: кром, 4 изн, ПП, 60 изн, разворот.

67р: 4 п закрываем, 61 лиц, кром.

68р: кром, 61 изн, разворот.

69р: 3 п закрываем, 58 лиц, кром.

70р: кром, 58 изн, разворот.

71р: 3 п закрываем, 51 лиц, ПЛ, 4 лиц, кром.

72р: кром, 56 изн, разворот.

73р: 2 п закрываем, 54 лиц, кром.

- 74р:** кром, 54 изн, разворот.
- 75р:** 2 п закрываем, 52 лиц, кром.
- 76р:** кром, 4 изн, ПП, 48 изн, разворот.
- 77р:** 1 п закрываем, 52 лиц, кром.
- 78р:** кром, 52 изн, разворот.
- 79р:** 1 п закрываем, 51 лиц, кром.
- 80р:** кром, 51 изн, разворот.
- 81р:** 1 п закрываем, 46 лиц, ПЛ, 4 лиц, кром.
- 82р:** кром, 51 лиц, разворот.
- 83р:** 1 п закрываем, 50 лиц, кром.
- 84р:** кром, 50 изн, разворот.
- 85р:** 1 п закрываем, 45 лиц, ПЛ, 4 лиц, кром.
- 86р:** кром, 49 изн, кром.

Все петли выреза горловины закрыли. Переходим к вывязыванию скоса плеча.

СКОС ПЛЕЧА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ПОЛОЧКИ:

- 1р:** кром, 47 лиц, следующую обвить, разворот.
- 2р:** 47 изн, кром.
- 3р:** кром, 43 лиц, следующую обвить, разворот.
- 4р:** 43 изн, кром.
- 5р:** кром, 39 лиц, следующую обвить, разворот.
- 6р:** 39 изн, кром.
- 7р:** кром, 35 лиц, следующую обвить, разворот.
- 8р:** 35 изн, кром.
- 9р:** кром, 31 лиц, следующую обвить, разворот.
- 10р:** 31 изн, кром.
- 11р:** кром, 27 лиц, следующую обвить, разворот.
- 12р:** 27 изн, кром.
- 13р:** кром, 23 лиц, следующую обвить, разворот.
- 14р:** 23 изн, кром.
- 15р:** кром, 19 лиц, следующую обвить, разворот.
- 16р:** 19 изн, кром.
- 17р:** кром, 14 лиц, следующую обвить, разворот.

18р: 14 изн, кром.

19р: кром, 9 лиц, следующую обвить, разворот.

20р: 9 изн, кром.

21р: кром, 4 лиц, следующую обвить, разворот.

22р: 4 изн, кром. Разворачиваем вязание.

В 23 ряду необходимо провязать весь ряд плеча до конца лицевыми петлями, одновременно закрывая их. При провязывании и закрытии этого ряда все обвитые петли нужно провязать лицевыми, поднимая эти обвития. Нить обрываем, оставляя хвостик для сшивания плеча.

Правая сторона полочки:

Прикрепить нить со стороны выреза горловины.



66р: 4 п закрываем (первая образовавшаяся петля после присоединения нити в расчёт не входит, то есть вместе с ней закрываем 5 петель), 56 изн, ПЛ, 4 изн, кром.

67р: кром, 61 лиц, разворот.

68р: 3 п закрываем, 58 изн, кром.

69р: кром, 58 лиц, разворот.

70р: 3 п закрываем, 55 изн, кром.

71: кром, 4 лиц, ПП, 51 лиц, разворот.

72р: 2 п закрываем, 54 изн, кром.

73р: кром, 54 лиц, разворот.

74р: 2 п закрываем, 52 изн, кром.

75р: кром, 52 лиц, разворот.

76р: 1 п закрываем, 47 изн, ПЛ, 4 изн, кром.

77р: кром, 52 лиц, разворот.

78р: 1 п закрываем, 51 изн, кром.

79р: кром, 51 лиц, разворот.

80р: 1 п закрываем, 50 изн, кром.

81р: кром, 4 лиц, ПП, 46 лиц, разворот.

82р: 1 п закрываем, 50 изн, кром.

83р: кром, 50 лиц, разворот.

84р: 1 п закрываем, 49 изн, кром.

85р: кром, 4 лиц, ПП, 45 лиц, кром.

Все петли выреза горловины закрыли. Переходим к вывязыванию скоса плеча.

СКОС ПЛЕЧА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ПОЛОЧКИ:

1р: кром, 47 изн, следующую обвить, разворот.

2р: 47 лиц, кром.

3р: кром, 43 изн, следующую обвить, разворот.

4р: 43 лиц, кром.

5р: кром, 39 изн, следующую обвить, разворот.

6р: 39 лиц, кром.

7р: кром, 35 изн, следующую обвить, разворот.

8р: 35 лиц, кром.

9р: кром, 31 изн, следующую обвить, разворот.

10р: 31 лиц, кром.

11р: кром, 27 изн, следующую обвить, разворот.

12р: 27 лиц, кром.

13р: кром, 23 изн, следующую обвить, разворот.

14р: 23 лиц, кром.

15р: кром, 19 изн, следующую обвить, разворот.

16р: 19 лиц, кром.

17р: кром, 14 изн, следующую обвить, разворот.

18р: 14 лиц, кром.

19р: кром, 9 изн, следующую обвить, разворот.

20р: 9 лиц, кром.

21р: кром, 4 изн, следующую обвить, разворот.

22р: 4 лиц, кром.

*В **23 ряду** необходимо провязать весь ряд плеча до конца изнаночными петлями, одновременно закрывая их. При провязывании и закрытии этого ряда все обвитые петли нужно провязать изнаночными, поднимая эти обвития. Нить обрываем, оставляя хвостик для сшивания плеча.*

РУКАВА:

Спицами 2.75 мм итальянским набором набрать 70 петель, включая кромочные петли. Провязать 2 ряда полой резинки 1*1.

В 3 р перейти на резинку 2*2 путём перестановки петель местами: кром, 2 лиц, далее продолжить вязать резинку 2*2, закончить 2 изн, кром.

Эти первые 3 ряда резинки провязать потуже, если тяжело провязываются петли, поменяйте спицы на меньший размер.

Итальянский набор петель: [ВИДЕО](#)

Спицами 2.75 мм вязать резинку 2*2 ещё 32 ряда.

После того, как связали резинку (последний ряд изнаночный), переходим на основной размер спиц 3.5 мм.

1р (лиц): кром, 68 лиц, кром.

Далее делаем прибавки для расширения рукава с отступом в 3 петли по краю с обеих сторон.

2р: кром, 2 изн, ПП, вяжем до конца ряда не довязывая 3 п, ПЛ, 2 изн, кром.

Повторить прибавки (как 2 ряд) еще в 8, 14, 20, 26, 32, 39, 46, 53, 60, 67, 74, 81, 88, 95, 102, 109, 116, 123, 130, 137, 144, 151 рядах. Все остальные не перечисленные ряды вяжем без прибавок лицевой гладью.

152-156р: вяжем по рисунку лицевой гладью.

Последний ряд изнаночный.

ОКАТ РУКАВА:

Переходим к вывязыванию оката рукава. На спицах 116 петель.

Окат формируется бесступенчатым закрытием. Закрытие петель с правой стороны в начале ряда идёт по ЛС лицевыми петлями, с левой стороны-в начале ряда по ИС изнаночными петлями.

ВАЖНО! *Закрываются петли оката свободно, чтобы не стягивали полотно, иначе окат будет мал по отношению к пройме.*


Закрывать с каждой стороны:

2 раза по 3 п, 7 раз по 2 п (**в этом месте необходимо отметить маркером по обе стороны оката**), 1 раз 2п, 4 раза по 3 п, 4 раза по 4 п.

От начала оката связано 36 рядов.

На спицах 16 петель. По середине между этих петель (8п*8п) нужно поставить маркер, это центр оката, который нужно будет совместить со швом плеча при вшивании в пройму.

В 37 ряду закрыть оставшиеся 16 петель.



Спинка, полочка и рукава готовы. Хорошо отпариваем все детали утюгом с максимальным паром на режиме «Шерсть». Сшиваем плечи крючком [ВИДЕО](#)

Далее переходим к вязанию горловины. Для кеттлэвки, по краю выреза горловины опускаемся на один ряд после кромочных петель и с помощью крючка прокладываем косичку тамбурного шва. Должно получиться 156 петель. Вяжем кармашек спицами 2.75 мм сначала с внутренней стороны 3 ряда изнаночными петлями, потом с лицевой стороны 2 ряда лицевыми петлями. Соединяем внутреннюю и лицевую часть кармашка, переходим на резинку 2 лиц*2 изн, вяжем желаемую высоту ворота, петли закрываем с помощью иглы.

КЕТТЛЁВКА ГОРЛОВИНЫ:

- 1) [ВИДЕО](#)
- 2) [ВИДЕО](#)
- 3) [ВИДЕО](#)
- 4) [ВИДЕО](#)

Закрытие иглой резинки 2*2 [ВИДЕО](#)



Вшиваем окат рукава в пройму [ВИДЕО](#). Хорошо отпарить все швы.



Сшиваем крючком тело свитера и рукава единым швом [ВИДЕО](#). Прячем все хвостики. Все швы хорошо отпарить.

ВТО:

Готовый свитер стирать при температуре 30 градусов, температура воды должна быть постоянная на протяжении всего процесса стирки и полоскания. Использовать жидкое средство для стирки шерсти (совсем немножко) и кондиционер для полоскания.

Свитер погрузить в воду и легкими отжимающими движениями постирать, потом прополоскать, повторить эту процедуру 2-3 раза. Уже во время стирки полотно покроется пухом. Для последнего полоскания добавить кондиционер. Отжать, не скручивая, завернуть в полотенце, чтобы выпустить лишнюю воду. Сушить в горизонтальном положении, придав нужную форму изделию.

Когда изделие полностью высохнет, вывернуть на изнаночную сторону и отпарить утюгом на режиме *шерсть* с максимальным паром, слегка прижимая утюг к изделию.

Отпаривание придаст изделию презентабельный вид.



Мне будет приятно видеть ваши работы, связанные по данному описанию по хэштегу #овер_Warm

С большим удовольствием покажу самые красивые работы у себя на странице или в stories/

С уважением, Татьяна Савченко @tatyana_vyazhet

Дорогие рукодельницы! Данное описание предназначено только для личного использования. Запрещается коммерческое использование, копирование текста, фотографий и распространение любым способом в интернете и реальной жизни. Пожалуйста, уважайте мой труд, силы и время, потраченные на создание этой модели и описания. Спасибо за понимание! Приятного вязания и легких петелек!

tatyana_vyazhet