

АВТОР САБИРОВА ИРИНА

мастер класс по
вязанию на
машине

01

Мужские джоггеры



ЗНАКОМСТВО



Доброго времени суток , мой дорогой друг.

Меня зовут Ирина и я профессиональная вязальщица.

Вяжу на заказ около 10 лет, из них 8 - это мой основной вид деятельности.

Так же, по своим моделям, создаю мастер классы и делюсь с начинающими вязальщицами.

Надеюсь что мои наработки и умения будут вам полезны.

Необходимые материалы

- Двухфунтурная машина 5 класса
- Пряжа итальянский 100% меринос 2400 м на 100гр. Sato Seni art. Rosario Avance. ушло 500 гр
- Пряжа из магазина партнера Best Wool
- [ССЫЛКА НА МАГАЗИН](#)

- Пряжа с эластаном для платинговой нити. Жасмин (Турция)




Размер 54-56


- ОБ - 110
- ДБ бокового шва - 103см
- ДБ внутреннего шва - 72см
- Ширина низа брюк - 20см

04

- Кулирная гладь платингом
плотность 6
- 3 нити меринос, 1 платинговая
нить с эластаном
- Пп - 3,62
- Пр - 5,01
- Резинка промышленная в 3 нити
плотность 0/0



05



Выкройка задней половинки

Вязание задней половинки

1. В 3 нити на плотности 0/0 вяжем промышленную резинку 30 рядов в диапазоне 36 - 0 - 36 игл.
2. Переносим все петли с передней игольницы на заднюю.
3. Меняем на однофантурном плече челнок для платинга (для машины бразер).
4. Как менять челнок и как вязать платинг показываю в видео на моем канале в ютуб [СМОТРЕТЬ](#)
5. Обнуляем счетчик.
6. Со стороны бокового шва делаем прибавки 28 раз по одной петле в 12 ряду.
7. Одновременно делаем прибавки со стороны внутреннего шва 30 раз по 1 петле в 11 ряду.
8. Для вашего удобства составила схему прибавок. Распечатайте ее и вяжите без ошибок.




Внутренний	боковой	внутренний	боковой
11			192
	12	198	
22			204
	24	209	
33			216
	36	220	
44			228
	48	231	
55			240
	60	242	
66			252
	72	253	
77		264	264
	84	275	
88			276
	96	286	
99			288
	108	279	
110			300
	120	308	
121			312
132	132	319	
143			324
	144	330	
154			336
	156		
165			
	168		
176			
	180		
187			



8. Формируем шов сиденья.
9. В 340 ряду включаем рычаг частичного вязания. Со стороны внутреннего шва, выводим в ПНП в каждом втором ряду по очереди с начало 10 игл, потом 6,4,4,3,3.
10. В 352 ряду отключаем рычаг ЧВ и провязываем все петли. Закрываем те петли, которые выдвигали в ПНП, их 30п.
11. Для хорошей посадки пояса на брюках, нужно сформировать скос. В 480 ряду ЧВ выдвигаем в ПНП 8 раз по 8 игл , начинаем с бокового шва.
12. На счетчике 496 рядов. В работе 36 игл. Провязываем сглаживающий ряд и снимаем связанную половинку на бросовую нить.

Вторую заднюю половинку вяжем зеркально.


Выкройка мешковины кармана



Вязание мешковины кармана

1. На бросовую нить, в диапазоне 36 - 0 - 36 делаем набор петель. Провязываем несколько рядов.
2. Меняем нить на основную. Вяжем кулирной гладью платингом.
3. В 90 р ставим отметку на крайней петельке. (она нужна для удобства сборки, эта отметка должна совпасть с вырезом кармана.)
4. В 130 ряду формируем скос.
5. ЧВ по 14 игл выводим в ПНП 5 раз.
Сглаживающий ряд.
6. Снимаем на бросовую нить.
7. Точно так же вяжем еще одну мешковину, только зеркально.
8. Отпариваем, готовим к ввязыванию мешковины к основному полотну передней половинки брюк.

Выкройка передней половинки



внутренний	боковой
	12
24	24
	36
48	48
	60
72	72
	84
96	96
	108
120	120
	132
144	144
	156
168	168
	180
192	192
	204
216	216
	228
240	240
	252
264	264
	276
288	288
	300
312	312
	324
336	336

Вязание передней половинки

1. В диапазоне 36 - 0 - 36 игл, делаем набор промышленной резинкой. Вяжем 30 рядов.
2. Переносим все петли с передней игольницы на заднюю.
3. Меняем двухфантажное плечо на однофантажное.
4. Обнуляем счетчик.
5. Со стороны бокового шва делаем прибавки 28 раз по одной петле в 12 ряду.
6. Одновременно делаем прибавки со стороны внутреннего шва 14 раз по одной петле в 24 ряду.
7. Для вашего удобства составила схему прибавок. Распечатайте ее и вяжите без ошибок.
8. На передних половинках джоггеров выполняем элементы декора, с 1ряда до 200ряда, способом "клоке". Я их называю защипы.
9. А как вязать такие защипы смотрите видео, проходите по ссылке [СМОТРЕТЬ](#)





8. Формируем шов сиденья.
9. В 340 ряду включаем рычаг частичного вязания. Со стороны внутреннего шва, выводим в ПНП в каждом втором ряду по очереди с начало 6 игл, потом 4,2,2.
10. Одновременно с формированием шва сиденья вяжем мешковину кармана.
11. Надеваем открытые петли нижнего края мешковины на основное полотно. (смотри фото)

Ввязывать карман не сложно, посмотри для начала видео на канале ютуб по ссылке

Смотреть



Вывязываем вырез кармана.

1. Включаем рычаг ЧВ. В 430 ряду со стороны бокового шва выдвигаем в ПНП с начало 20 игл, затем 6, 5,4,4,3,2.
2. Отключаем рычаг ЧВ. Провязываем сглаживающий ряд, закрываем 44 петли (те что выдвигали в ПНП).
3. Не забываем продолжать привязывать мешковину кармана.
4. Далее вяжем прямо до 470 р.
5. Формируем скос, для лучшей посадки пояса. Для этого в 470 ряду включаем рычаг ЧВ и выдвигаем в ПНП 28 игл со стороны шва сиденья. Далее по 14 игл 5 раз.
6. 480 ряд провязываем сглаживающий ряд и снимаем полотно на бросовую нить.
7. Точно так же вяжем еще одну деталь передней половинки, только зеркально.

Обработка выреза кармана.

14

1. Вяжем шнур на 5 иглах. (3-и на задней игольнице, 2-е на передней) Длина равна двум длинам выреза кармана + несколько рядов на обработку.
2. Отпариваем шнур.
3. Обычным трикотажным швом, крючком, пришиваем шнур к краю выреза кармана слегка припосаживая край.
4. Отпариваем.
5. На видео все показала. **СМОТРЕТЬ**



Проводим ВТО всех деталей.

Сборка деталей.



- После того как постирали и высушили все детали, необходимо отутюжить каждую деталь.
- С начало собираем боковые швы, следим чтобы отметка совпала с вырезом кармана.
- В том месте где начинается мешковина кармана сшиваем вместе три полотна. Как сэндвич.
- Боковые швы после сборки утюжим.
- Сшиваем внутренние, шаговые швы.
- Утюжим. Обязательно с изнаночной стороны.
- Сшиваем шов сиденья. Для этого складываем брючину в брючину лицом к друг другу. Сшиваем.

Вяжем пояс.

- Все открытые петли, задних половинок, навешиваем на иглы игольницы. Полотно лицевой стороной к себе.
- В 3 нити на плотности 3.
- 25 рядов прямо. 1 ряд на плотности 7 для перегиба пояса и еще 28 рядов на 3 плотности.
- Снимаем с машины на бросовую нить.
- Точно так же вяжем пояс для переда.

16

Видео как связать
пояс

СМОТРЕТЬ



Видео как
прикетлевать пояс

СМОТРЕТЬ



- Остается связать еще один шнурок, для пояса.
 - В пояс вставляем резинку, вставляем шнурок.
 - Проводим окончательное ВТО.
 - И вот Ваш подарок любимому человеку готов!!! Ура, Ура, Ура !!!
-



Авторские права.

- Я не претендую на то, что мой метод вязания единственно правильный.
- Я делюсь с вами тем, что умею сама, и как делаю я.
- Вы можете вязать по этому описанию для себя, близких и конечно же на заказ.
- Хочу предупредить, что передача данного мастер класса третьим лицам запрещена и является нарушением авторского права.
- Я не запрещаю размещать свои готовые изделия, связанные по моим МК, в социальных сетях, я даже приветствую это.

С уважением к Вам
Ирина Сабирова
Sab/irina

19



Как найти меня в соцсетях.



Одноклассники



Инстаграмм



Вконтакте