

**МАСТЕР-КЛАСС**  
**ПО ВЯЗАНИЮ**  
**ЖИЛЕТА «PARIS»**



**Информация только для личного пользования.**

**Выкладывая свои работы в сеть, не забывайте указывать автора @vi\_kots.**

**Любое распространение и передача третьим лицам строго запрещена!**

**Автор - Виктория Котвицкая.**

**Теги: #париж\_тк и #париж\_тк\_процесс**

**Только для личного использования, копирование и распространение запрещено!**

**Перед началом работы прочитайте мастер-класс до конца.**

Размерная сетка – взрослые размеры от 40 до 54 размера одежды.

### ***Для работы нам понадобится:***

1. Пряжа одного цвета для основного полотна.
2. Крючки, подходящие под вашу пряжу, для резинки и для основного полотна.
3. Маркеры.
4. Игла или клей для кончиков.
5. Ножницы, сантиметровая лента.
6. Блокнот и ручка для записи расчетов.

**Для взрослого жилета я использовала пряжу [ALIZE COTTON GOLD 100г/330м](#) (хлопок/акрил) в одну нить. Цвет – 17.**

**На 52 размер одежды расход 420 г.**

**Данное изделие можно связать из пряжи абсолютно любой марки с приблизительным метражом от 330 до 400 м в 100г.**

**Крючки: №3,5 – для основного полотна и №3,5 – для обвязки рукавов, горловины и низа изделия.**

**!Крючки подбираем сами, они должны подходить под вашу плотность пряжи!**

**!Полотно не должно быть сильно рыхлым.**

**Данная модель жилета – слегка свободного кроя со спущенным плечевым скосом и широкой проймой рукава.**

### ***Таблица размеров:***

<b>Размер одежды</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>52</b>
<b>Окружность шеи в см.</b>	35	35,5	36,5	37	38	38,5	39
<b>Обхват груди в см.</b>	80	84	88	92	96	100	104
<b>Обхват талии в см.</b>	62	66	70	74	78	82	86
<b>Обхват бедер в см.</b>	86	90	94	98	102	106	110

### ***Сокращения:***

ВП - воздушная петля

ВПП - воздушные петли подъёма

СС – соединительный столбик

СБН – столбик без накида

ССН - столбик с одним накидом.

## Основные узоры:

Рисунок 1 – Схема узора основного полотна




Рисунок 1- схема узора основного полотна жилета. Состоит из чередования 2х столбиков с накидом и 2х столбиков без накида, провязанных в последующих рядах в шахматном порядке. Этот узор нам понадобится для вязания образца и точного определения плотности вязания.

Рисунок 2 – Схема резинки для обвязки рукавов, горловины и низа изделия.




Рисунок 2 – схема резинки из соединительных столбиков, ее мы будем привязывать в поперечном направлении к рукавам, горловине и к низу изделия! Узор состоит из чередования рядов соединительных столбиков, провязанных за заднюю стенку петли предыдущего ряда. Тем самым получаем узор с обеих сторон похожий на резинку. Узор эластичный. Крючок для резинки можно взять на 0,5 – 1 размер больше, чем для основного полотна.

## Выкройка изделия:

**Рисунок 3 - наглядная выкройка изделия.**



Размер		40-42	44-46	46-48	48-50	52-54
Ширина изделия	1	Полу обхват груди + 5 см	Полу обхват груди + 5 см	Полу обхват груди + 5 см	Полу обхват груди + 6 см	Полу обхват груди + 6 см
Длина изделия	2	59	60,5	64	64	65
Длин.изд. до проймы	3	19	20	21	21	22
Высота проймы	4	24	24,5	25	25	25
Высота скоса	5	8	8	10	10	10
Глуб.горловины	6	5	5	5	5	5
Ширина горловины	7	Полу обх-т. ГОЛОВЫ				
Резинка-низ изделия	8	8	8	8	8	8

**Жилет вяжется одним полотном снизу вверх.**

1. Производим расчет первоначальной цепочки петель, опираясь на данные своих замеров и плотности вязания. Замыкаем ее в кольцо. И далее вяжем поворотными рядами одной деталью до проймы.
2. Затем разделяем вязание на 2 части. Вяжем отдельно перед и отдельно спинку до начала плечевого скоса.
3. Далее формируем плечевой скос по спинке, с обеих сторон.
4. По передней части формируем плечевой скос и вырез горловины.
5. Сшиваем плечевые скосы иглой.
6. По итогу привязываем резинку к горловине.
7. Затем переходим к рукавам, их обвязываем таким же способом, как и горловину изделия.
8. В завершение по низу изделия вывязываем резинку.

### ***Ход работы:***

На первом этапе работы снимаем мерки.

\*Обязательно опираемся на данные своих замеров. Так как эти данные могут значительно отличаться от табличных мерок.

**Для примера привожу свои мерки на 52 размер одежды:**

ОГ (окружность головы) – 54 см

ОГРУД (обхват груди) – 108 см

**ВТО** - Для начала нам нужно будет определить плотность вязаного полотна в нерастянутом виде.

В обязательном порядке вам нужно связать образец размером 10\*10см по Рисунку 1 и провести его ВТО (Влажно-тепловая обработка). Этот образец понадобится нам для расчетов.

Образец расправьте и снимите мерки.

Только если вы вяжете из проверенной вами пряжи, можете не производить ВТО образца и сразу приступить к расчетам!

### **Моя плотность:**

10 см – 18 столбиков

10 см - 16 рядов

**Горизонтальная плотность** –  $18/10 =$  в 1см – 1,8 петли

**Вертикальная плотность** –  $16/10 =$  в 1см – 1,6 ряда (количество рядов делим на см)

### **Расчеты:**

Произведем расчет количества петель для наборного ряда.

Для этого к ОГРУД (окружность груди) добавляем 10-12 см на свободу облегания.

\*Если при снятии мерок Обхват Талии превышает Обхват Груды более чем на 3 см, расчеты ведем от Обхвата Талии.

- **Мой пример – на 52 размер одежды:**

108 см (ОГРУД) + 12 см (на свободу) = 120 см

$120 * 1,8$  (горизонтальная плотность) = 216 петель (полученное число должно быть кратно 4).

Полученное значение округляем в большую или меньшую сторону.

**Теперь мы произвели все расчеты и приступаем к работе.**

Только для личного использования, копирование и распространение запрещено!

## Основная часть:

В моем случае набираю цепочку из 216ВП и соединяю ее в круг.

1-й ряд - лицевой: 1ВПП + в основание петли подъёма провязываем СБН, далее еще 1СБН, затем 2ССН и так чередуем далее по узору первый ряд. Завершаем его 2мяССН. Соединяем ряд СС и разворачиваем вязание.



2-й ряд – изнаночный: 2ВПП (заменяют 1ССН) + 2СБН провязываем над 2мяССН предыдущего ряда, далее 2ССН провязываем над 2мяСБН предыдущего ряда. Таким образом, продолжаем чередование узора до

Только для личного использования, копирование и распространение запрещено!

конца ряда. И в конце провязываем 1ССН над СБН предыдущего ряда. Соединяем ряд СС и разворачиваем вязание.

3-й ряд – лицевой: 2ВПП (заменяют 1ССН) + 2СБН + 2ССН и так продолжаем чередование узора до конца ряда. В конце ряда провязываем 1ССН. Соединяем ряд СС и разворачиваем вязание.



- Начало вязания и фото соединительного шва.

Продолжаем вязание основного полотна до нужной высоты опираясь на данные Длины изделия до проймы.

\*Обязательно переведите значение длины до проймы в количество рядов, используя при этом данные вертикальной плотности.

\*При этом обращаем внимание на шов изделия, он не должен косить.

\*Вяжем поворотными рядами.

Произведем расчет количества рядов до проймы.

Для этого нам понадобятся данные вертикальной плотности.

Расчет для моего размера: 22 см (см. таблицу) \* 1,6 (вертикальная плотность) = 35,2 = 35 рядов.

Только для личного использования, копирование и распространение запрещено!

В моем случае до нужной длины изделия до проймы мне нужно провязать 35 рядов.

Далее разделяем изделие на 2 равные по количеству петель части. И теперь вяжем отдельно петли спинки и петли переда.

### СПИНКА:

В моем случае провязываю по спинке 108 столбиков, петля подъёма и далее вяжу по узору до нужной Высоты проймы. То есть еще 27см.

Расчет:  $27 * 1,6 = 43,2 = 43$  ряда.

У спинки дополнительно провязываю 4 ряда (росток)

\*Высота ростка 2-4см

\* Для некоторых типов фигур, росток не обязателен. Вывязываем его по желанию.

По итогу до начала формирования плечевых скосов у меня готовых 82 ряда (35 +43 +4).



## Плечевые скосы - спинка:

Далее переходим к формированию плечевых скосов.

Высота скоса для моего размера 10см.

Перевожу это значение в ряды 10см – 16 рядов.



То есть мне нужно провязать еще 16 рядов с сокращениями петель в каждом ряду.

\*В каждом ряду сокращаем по 2 столбика с каждой стороны.

\*Сокращение в начале ряда провязываем СС, в конце ряда не довязываем столбики.

\*По желанию можно сформировать небольшой вырез горловины по спинке, с углублением в 2 см.

Рисунок 4 – Схема убавок плечевого скоса





### ПЕРЕД:

Возвращаемся к передней части.

Присоединяю нить к первой петле по передней стороне изделия.

В моем случае провязываю по передней части 108 столбиков, одна петля подъёма и далее вяжу по узору до нужной Высоты проймы. То есть еще 27см.

Только для личного использования, копирование и распространение запрещено!

Расчет:  $27 * 1,6 = 43,2 = 43$  ряда.

По итогу до начала формирования плечевых скосов по передней части, у меня готовых 78 рядов (35 +43).

\*Не забываем, что перед на 2-4 см короче, чем спинка.

## Плечевые скосы - перед:

Далее переходим к формированию плечевых скосов.

Высота скоса для моего размера 10 см.

Перевожу это значение в ряды 10 см – 16 рядов.

Но из этих 10 см – 5 см (глубина горловины).

Таким образом, вяжу 8 рядов с сокращениями столбиков аналогично скосу по спинке.



Далее вешаем маркеры, отметив начало и конец выреза ширины горловины.

Ширина горловины = полуобхват окружности головы.

В моем случае ОГ =  $56 \text{ см} / 2 = 28 \text{ см}$ .

Только для личного использования, копирование и распространение запрещено!

\*Для более узкого выреза горловины можно воспользоваться следующей формулой:

ОШ (обхват шеи) + 5см.

Такая горловина подойдет для более толстой пряжи, так как количество сокращений по скосу может превышать нужные значения.



Рисунок 5 – Схема убавок для выреза горловины.




- Убавки в трех рядах.

Вяжем сначала одну сторону горловины, затем вторую.

\*Не забываем формировать скос плеча, сокращая по 2 петли с каждой стороны.

1-й ряд: в начале ряда сокращаем количество столбиков, провязав 2СС. Далее вяжем до маркера по узору и не довязываем 2 столбика. Над ними провязываем 2 столбика с общей вершиной – убавка.



2-й ряд: Петля подъема и вяжем до конца этого ряда по узору, не довязав 2 столбика.

3-й ряд: Разворачиваем вязание и в начале ряда провязываем 2СС, далее вяжем по узору и в конце ряда провязываем еще убавку – два столбика с общей вершиной.

4-й ряд: Петля подъема и вяжем до конца этого ряда по узору, не довязав 2 столбика.

5-й ряд: Разворачиваем вязание и в начале ряда провязываем 2СС, далее вяжем по узору и в конце ряда провязываем еще убавку – два столбика с общей вершиной.

6-й ряд: Петля подъема и вяжем до конца этого ряда по узору, не довязав 2 столбика.

Далее продолжаем вязать в высоту нужное количество рядов уже без убавок со стороны горловины. Но при этом делаем сокращение столбиков по плечевому скосу.

В моем случае вяжу еще 4 ряда и обрезаю нить.

\*Нить оставляем длиною 50 см – для сшивания плечевых швов иглой.

Переходим ко второй части горловины и вяжем ее аналогично.



Теперь нам необходимо сшить петли плеча. Для этого нам понадобится игла с большим ушком. Вставляем нить в иголку и начинаем сшивать плечевой скос с изнаночной стороны.



После того как сшили плечевой скос, его нужно отпарить с изнаночной стороны. И далее переходим к обвязке горловины.

### **Обвязка горловины, рукавов и низа изделия:**

Горловину будем обвязывать поперечной резинкой из СС.

\*Если из выбранной вами пряжи, у вас не получается вывязывать резинку таким способом. Можно рассмотреть и альтернативные виды резинок, например: поперечная резинка из СБН или же обвязка резинкой из чередования лицевых и изнаночных рельефных столбиков.

\*Крючок для резинки оставляем этот же или же берем на 0,5 размера больше, чем для основного полотна.

Присоединяем нить с изнаночной стороны правого плечевого шва и набираем цепочку из воздушных петель равную 3-4 см. В моем случае набираю 5ВП + 1ВПП.

Привязываем резинку к полотну по лицевой стороне.



**Видео по вывязыванию резинки из СС смотрим здесь:**

[https://drive.google.com/open?id=1W5GJ\\_83nMjjVHb1lkaGStA-wd0Qv\\_SjS](https://drive.google.com/open?id=1W5GJ_83nMjjVHb1lkaGStA-wd0Qv_SjS)

[https://drive.google.com/open?id=1CxIAEalyU0sOq\\_pSGsRWTNoLsCvnHNjl](https://drive.google.com/open?id=1CxIAEalyU0sOq_pSGsRWTNoLsCvnHNjl)

**Видео сшивания резинки иглой смотрим здесь:**

[https://drive.google.com/open?id=1KrUkQ3pdKYqlbIC-CvoevtQWsy6RgH\\_J](https://drive.google.com/open?id=1KrUkQ3pdKYqlbIC-CvoevtQWsy6RgH_J)

Начинаем привязывать резинку к горловине сначала по спинке, присоединяя ряды за 2 петли полотна. Далее, провязав угловые скосы, по передней части привязываем ряды резинки сначала за 2 петли полотна, затем за 1 петлю. И так чередуем до следующего углового скоса, в этом месте провязываем уже за каждые 2 петли.



- Фото готовой обвязки горловины.

Пройму рукава обвязываем по такому же принципу, как горловину изделия по передней части. То есть чередуем привязывание рядов сначала за 2 петли, затем за 1 петлю. Шов должен проходить в области подмышки. Высота резинки равна 3-4см.



- Фото готовой обвязки рукава.

Резинку по низу изделия привязываем таким же способом, как и к рукавам изделия. Высоту резинки смотрим в таблице.

В моем случае для 46 размера одежды высота резинки 8см.

Набираю цепочку из 13ВП + 1ВПП и вяжу нужное количество рядов резинки для моего размера.



Жилет готов!

**После завершения работы, советую провести ВЛАЖНО-ТЕПЛОВУЮ ОБРАБОТКУ (ВТО) изделия.**

Стирать руками в теплой воде (30-35г), не выкручивая. Не отжимать!  
Завернуть изделие в полотенце и разложить на горизонтальной поверхности, придав ему форму.

**Вяжите с удовольствием и ставьте хэштэг под своими фото #vikots\_mk  
#париж\_mk**

Только для личного использования, копирование и распространение запрещено!

