

Дизайнер Коробейникова Лилия

Сайт с мастер-классами <https://lily-knitting.com/>



Жилет «Классик»

#lk_жилет_классик



Автор: Коробейникова Лилия @lily_knitting

Благодарю, что вяжете со мной. Если у вас возникнут вопросы по мастер-классу, напишите мне в Телеграм t.me/lilia_korobeinikova или на почту lily-knitting@yandex.ru. Желаю вам приятного вязания.

Данный мастер-класс предназначен для личного пользования. Текст, фото, видео и схемы являются интеллектуальной собственностью автора. Копирование и распространение данного мастер-класса, размещение на интернет-ресурсах и печати без разрешения автора строго запрещено.

По данному мастер-классу можно связать жилет двумя узорами: ажурным, как у меня, и более плотным, имитирующим резинку спицами. Пряжу можно использовать летнего или зимнего состава.

Инструменты: крючок, сантиметровая лента, гобеленовая игла, ножницы, маркеры, пуговицы диаметром 15-18 мм.

Пряжа. Любая объемная хорошей крутки метражом 300–380 м в 100 г.

Примерный расход на женский жилет – от 150 г (зависит от пряжи, плотности вязания и размера).

Свой жилет я вязала из пряжи Lana Grossa Campo (65 % хлопок, 25 % вискоза, 10 % лён) – 165 м/50 г, цвет 010. Крючок № 3,5. Понадобилось 130 г пряжи на 40 размер.

Рекомендуемая пряжа:

Gazzal Baby cotton (60 % хлопок, 40 % акрил) – 165 м/50 г.

Alize Cotton baby soft (50 % хлопок, 50 % акрил) – 270 м/100 г.

Alize Cotton gold (55 % хлопок, 45 % акрил) – 330 м/100 г.

Alize Bella (100 % хлопок) – 360 м/100 г.

Gazzal Jeans (58 % хлопок, 42 % акрил) – 170 м/50 г.

Пехорка Нежная (50 % хлопок, 50 % акрил) – 165 м/50 г.

YarnArt Jeans (55 % хлопок, 45 % акрил) – 160 м/50 г.

Кутнор Baby Cotton (100 % египетский хлопок) – 180 м/50 г.

Lana Grossa Landlust Sommerseide (50 % хлопок, 50 % шелк) – 170 м/50 г.

Seam Filicudi Print (100 % хлопок) – 175 м/50 г.

Gazzal baby wool (40 % акрил, 20 % кашемир ПА, 40 % мериносковая шерсть) – 175 м/50 г.

Alize Lana gold fine (49 % шерсть, 51 % акрил) – 390 м/100 г.

Видеоматериалы:

Ажурный узор: <https://disk.yandex.ru/i/rWIyERAggyYrdg>

Плотный узор: <https://disk.yandex.ru/i/R4RKK1dtFUdgxw>

Прибавка: <https://disk.yandex.ru/i/Zrv18N10VbU0kQ>

Убавка: <https://disk.yandex.ru/i/HVG36vvTVgtO1g>

Формирование проймы:

<https://disk.yandex.ru/i/Hm8A41aDRYIuog>

Формирование горловины:

<https://disk.yandex.ru/i/AxblT0A8y0Q9yq>

Плечевой шов: <https://disk.yandex.ru/i/lkDxZKDjjofM4g>

Боковой шов: <https://disk.yandex.ru/i/u1gRBFagzBp9tw>

Все ссылки рабочие. Если после нажатия ссылка не открывается (при открытии с мобильных устройств), нажмите ссылку пальцем, выберите *Скопировать* и вставьте ссылку в любой браузер.

Ниже в тексте ссылки продублированы и дополнены qr-кодами. Если вы пользуетесь печатной версией документа, видео можно открыть, считав код с помощью камеры смартфона или специального приложения.

Сокращения:

п - петля

вп - воздушная петля

сст - соединительный столбик

сст/сн- соединительный столбик с накидом

Процесс вязания:

1. Вяжем образец.....	4
2. Делаем расчеты.....	9
3. Вяжем спинку.....	19
4. Вяжем левую полочку	30
5. Вяжем правую полочку.....	36
6. Сшиваем полочки и спинку	41
7. Обвязываем горловину и проймы	42
Рекомендации по стирке и хранению вязаных вещей.....	44

Нажав на любой раздел, автоматически откроется соответствующая страница в начале раздела.

1. Вяжем образец


Жилет можно связать двумя узорами: ажурным (чередование сст/сн и вп в шахматном порядке) и плотным (сст/сн за заднюю полупетлю), независимо от состава пряжи.

Раппорт ажурного узора 2 петли (чередование сст/сн и вп в шахматном порядке) **и 2 ряда**. В лицевых рядах сст/сн вяжем за

переднюю полупетлю, в изнаночных – за заднюю. При этом лицевые ряды начинаем и заканчиваем всегда сст/сн за заднюю полупетлю. Изнаночные ряды начинаем всегда сст/сн за заднюю полупетлю, а заканчиваем сст/сн за две полупетли, чтобы край образца (изделия) не растягивался.

Вяжем образец по схеме 1 высотой и шириной более 10 см. Чем больше будет образец, тем точнее данные по плотности вы получите.

Схема 1 (образец)



○ - воздушная петля

⊕ - соединительный столбик с накидом (сст/сн) за 2 полупетли

⊖ - сст/сн за заднюю полупетлю

⊕ - сст/сн за переднюю полупетлю

Для образца набираем количество петель, кратное раппорту, + 1 п для симметрии и 1 п подъема (ее хорошо затягиваем). Петли набирайте так же, как будете вязать вп в узоре. **Первый ряд – изнаночный.** Во вторую петлю от крючка вяжем сст/сн.

Чтобы связать сст/сн, делаем накид на крючок, придерживаем накид указательным пальцем, чтобы он не затянулся, вводим крючок за необходимую по узору полупетлю, захватываем рабочую нить и протягиваем через все петли на крючке. Перед тем как вязать следующий сст/сн, проверьте, чтобы рабочая петля не была затянута и не прилегалла плотно к крючку. Если необходимо, сделайте её более расслабленной.

Далее делаем вп, 1 п основания пропускаем, в следующую вяжем сст/сн. Чередуем сст/сн и вп. В последнюю петлю ряда вяжем сст/сн. Делаем 1 вп подъема, ее затягиваем, поворачиваем вязание.

Второй ряд – лицевой. Начинаем его с сст/сн за заднюю полупетлю, далее над вп предыдущего ряда вяжем сст/сн за переднюю полупетлю. Над сст/сн предыдущего ряда вяжем вп, а над вп предыдущего ряда вяжем сст/сн за переднюю полупетлю. Чередуем сст/сн и вп. В последнюю петлю ряда вяжем сст/сн за заднюю полупетлю. Делаем 1 вп подъема, ее затягиваем, поворачиваем вязание.

Последующие ряды вяжем аналогично (см. фото 1).





Как вязать образец, смотрите в обучающем видео: <https://disk.yandex.ru/i/rWlyERAggyYrdg>

Плотный узор «резинка» вяжется одинаково в лицевых и в изнаночных рядах – сст/сн за заднюю полупетлю.

Набираем цепочку из 20 вп или больше + 1 вп подъёма. Первый ряд – изнаночный. Со второй петли от крючка начинаем вязать сст/сн до конца ряда. Чтобы нижний край был более плотный, последний сст/сн можно провязывать за 2 полупетли (только в изнаночных рядах). Делаем 1 вп подъёма, её хорошо затягиваем, поворачиваем вязание. Со второй петли от крючка вяжем лицевой ряд сст/сн за заднюю полупетлю. Делаем 1 вп подъёма, её хорошо затягиваем, поворачиваем вязание. Последующие ряды вяжем аналогично.

Свяжите образец высотой и шириной более 10 см (см. фото 2).



Как вязать образец, смотрите в обучающем видео: <https://disk.yandex.ru/i/R4RKK1dtFUdqw>



Чтобы понять, как ведет себя пряжа и полотно после стирки, измерьте ширину и высоту образца до стирки (образец располагаем так, как на фото 1 и 2). *При измерении образца начальную цепочку из воздушных петель не принимайте в расчет.* Постирайте образец в прохладной воде (30 градусов) с жидким средством для стирки. Во время стирки не трите и не скручивайте образец. Прополощите образец в чистой прохладной воде и слегка отожмите. Разложите его на полотенце на горизонтальной поверхности и расправьте края, чтобы они были ровными, как на фото. Когда образец полностью высохнет, слегка потяните его в разные стороны, имитируя вытяжение полотна во время носки. Отпарьте образец. Измерьте ширину и высоту образца еще раз. При измерении ширины цепочку из вп в расчет не берите. Сравните параметры до стирки и после. *Если они значительно отличаются, учитывайте это во время вязания и примерок.*

Для расчетов будет нужна плотность вязания по горизонтали и вертикали после стирки.

Так как мы будем вязать изделие поперек, слева направо, то для расчёта плотности вязания по горизонтали мы будем учитывать ряды, а для плотности вязания по вертикали – петли.

Плотность вязания по горизонтали – это число рядов в 1 см. Для расчета будет необходима ширина образца и количество рядов, которое вы провязали. Количество рядов делим на число сантиметров, результат округляем до сотых. Получаем число рядов в 1 см.

Мои расчеты:

$$11 \text{ см} = 20 \text{ рядов}$$

$$20 / 11 = 1,82$$

$$1 \text{ см} = 1,82 \text{ ряда}$$

Плотность вязания по вертикали – число петель в 1 см. Для расчета будет необходима высота образца и количество петель, которое вы провязали. Количество петель делим на число

сантиметров, результат округляем до сотых. Получаем число петель в 1 см.

Мои расчеты:

$10,7 \text{ см} = 25 \text{ петель}$

$25 / 10,7 = 2,34$

$1 \text{ см} = 2,34 \text{ петли}$

Моя плотность вязания: 2,34 петли и 1,82 ряда в 1 см.

2. Делаем расчеты

Для расчетов необходимы следующие мерки.

Обхват груди.

У меня 80 см.

Чтобы рассчитать **ширину переда и спинки**, обхват груди разделим на 2. Из полуобхвата вычтем 2 см, получим ширину спинку, к полуобхвату прибавим 2 см, получим ширину переда.

Если вы хотите более прилегающий вариант жилета, на свободу облегания ничего не прибавляйте. Во время носки узор немного растянется в ширину, плюс боковые швы дадут около 1 см к общему обхвату.

Если вы планируете носить жилет поверх рубашки или водолазки, как второй слой, на свободу облегания прибавьте 2-3 см к ширине переда и спинки. Для детского изделия на свободу облегания прибавляйте 1-2 см.

Ширина моего жилета:

$80 / 2 - 2 = 38 \text{ см}$ – ширина спинки,

$80 / 2 + 2 = 42 \text{ см}$ – ширина переда.

Длину изделия измеряем от основания шеи (7-й шейный позвонок) вдоль спины, не отрывая сантиметровой ленты, до желаемой линии низа.

У меня длина изделия 49 см.

Глубину проймы измеряем по любимому топу или находим по формуле: Обхват груди / 6 + 4-6 см

Если обхват груди более 104 см, прибавляйте 3 см. Для детского размера прибавляйте 3-4 см.

У меня глубина проймы 18 см.

Глубину горловины переда измеряем вертикально вниз от самой высокой точки плеча на шее до желаемого уровня (см. фото 3).

У меня 22 см.




Глубина горловины спинки:

для детей – 0,5-1 см,

для подростков и взрослых – 1-2 см.

У меня глубина горловины на спинке 2 см.



Ширина горловины. Сантиметровую ленту прикладываем к спине и измеряем желаемое расстояние (см. фото 4).

Рекомендуемая ширина горловины:

для размеров 40, 42 – 15-16 см,

для размеров 44, 46 – 16-17 см,

для размеров 48 и более – 18-20 см.

У меня 15 см.


Ширину плеч измеряем от одного плечевого сустава до другого. Сантиметровую ленту прикладываем к спине (см. фото 5). Этот параметр определяет границы бретелей.

У меня 29 см.

В конце раздела вы найдете **ссылку на таблицу**, в которой расчеты по вашим данным выполняются автоматически.

Вы можете воспользоваться таблицей, если у вас есть аккаунт Google. Если аккаунта нет, создайте его. Это бесплатно и займет всего несколько минут.

Сделайте расчеты в таблице или самостоятельно.



Приступаем к расчетам

1. Рассчитаем общее количество рядов по спинке. Для этого умножим ширину спинки на плотность вязания по горизонтали. Округлим до нечетного числа в меньшую сторону.

Мои расчеты:

$$38 * 1,82 = 69,16, \text{ округляю до } 69 \text{ рядов}$$

2. Рассчитаем, сколько рядов будет занимать горловина спинки. Для этого ширину горловины умножим на плотность вязания по горизонтали. Округлим до ближайшего нечетного значения.

Мои расчеты:

$$15 * 1,82 = 27,3, \text{ округляю до } 27 \text{ рядов}$$

3. Рассчитаем ширину плеч в рядах. Для этого ширину плеч умножим на плотность вязания по горизонтали. Округлим до ближайшего нечетного значения.

Мои расчеты:

$$29 * 1,82 = 52,78, \text{ округляю до } 53 \text{ рядов}$$

4. Рассчитаем ширину одного плеча в рядах. Для этого из ширины плеч (пункт 3) вычтем ширину горловины спинки (пункт 2), получившееся значение разделим на 2. Количество рядов должно быть нечетным.

Мои расчеты:

$$(53 - 27) / 2 = 13 \text{ рядов}$$

Если у вас получается четное значение, уменьшите или увеличьте ширину плеч (пункт 3) на 2 ряда и пересчитайте пункт 4.

5. Рассчитаем высоту плечевого скоса в петлях. Для этого из ширины одного плеча (пункт 4) вычтем 3 (постоянное значение), результат разделим на 2.

Мои расчеты:

$$(13 - 3) / 2 = 5 \text{ петель}$$

Столько петель мы будем прибавлять (или убавлять) для вывязывания плечевых скосов на спинке. На полочках убавок (прибавок) на скосах будет всего 2 (они будут указаны в разделах 4 и 5).

6. Рассчитаем ширину проймы в рядах. Для этого из ширины спинки (пункт 1) вычтем ширину плеч (пункт 3), получившееся значение разделим на 2. Количество рядов должно быть четным.

Мои расчеты:

$$(69 - 53) / 2 = 8 \text{ рядов}$$

Если у вас получается нечетное значение, уменьшите или увеличьте ширину спинки (пункт 1) на 2 ряда и пересчитайте пункт 6.

7. Рассчитаем ширину одной полочки в рядах. Для этого ширину переда в сантиметрах разделим на 2 и прибавим 1 см (постоянное число), результат умножим на плотность вязания по горизонтали. Округлим до нечетного значения в большую сторону.

Мои расчеты:

$$42 / 2 + 1 = 22 \text{ см}$$

$$22 * 1,82 = 40,04, \text{ округляю до } 41 \text{ ряда}$$

8. Рассчитаем ширину горловины одной полочки в рядах.

Для этого из ширины полочки (пункт 7) вычтем ширину проймы (пункт 6) и ширину одного плеча (пункт 4).

Мои расчеты:

$$41 - 8 - 13 = 20 \text{ рядов}$$

Результат разделим на 2, получим количество пар укороченных рядов, которые необходимо связать для формирования желаемой горловины на перед.

Мои расчеты:

$$20 / 2 = 10 \text{ пар рядов}$$

9. Рассчитаем глубину проймы в петлях. Для этого глубину проймы в сантиметрах умножим на плотность вязания по вертикали. Округлим до ближайшего четного значения.

Мои расчеты:

$$18 * 2,34 = 42,12, \text{ округляю до } 42 \text{ петель}$$

10. Рассчитаем глубину горловины на перед. Для этого от желаемого значения глубины горловины отнимем 2 см (постоянное значение) и умножим на плотность вязания по вертикали, результат округлим до ближайшего четного числа.

Мои расчеты:

$$(22 - 2) * 2,34 = 46,8, \text{ округляю до } 46 \text{ петель}$$

11. Рассчитаем, на какое количество петель будем сокращать укороченные ряды и увеличивать удлиненные, чтобы вывязать горловину на перед. Для этого глубину горловины в петлях (пункт 10) разделим на количество пар укороченных рядов (пункт 8).

Если получилось нецелое число, округлите его до целого в меньшую сторону для плотного узора и до целого четного в меньшую сторону для ажурного узора. А остаток распределите между рядами.

Мои расчеты:

$$46 / 10 = 4,6, \text{ округляю до } 4$$

Для распределения петель в ажурном узоре понадобятся ближайшие целые четные числа (у меня – 4 и 6).

Остаток 6 петель ($46 - 4 * 10$) равномерно распределяю следующим образом: во 2-м, 4-м и 6-м лицевых рядах убавлю по 6 петель, в остальных по 4 петли.

Распределите ваши убавки аналогичным образом.

Для наглядности можно нарисовать таблицу и записать в нее результат распределения. В первую строку запишите количество пар укороченных рядов, во вторую строку – количество убавляемых петель в этих рядах.

ряды	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
петли	4	6	4	6	4	6	4	4	4	4

12. Рассчитаем глубину горловины на спинке. Для этого глубину горловины в сантиметрах умножим на плотность вязания по вертикали, результат округлим целого числа.

Мои расчеты:

$$2 * 2,34 = 4,68, \text{ округляю до } 5 \text{ петель}$$

13. Рассчитаем количество центральных лицевых рядов горловины спинки без прибавок и убавок. Для этого к ширине горловины спинки (пункт 2) прибавим 1, разделим на 2 и вычтем двойное значение глубины горловины спинки ($2 * \text{пункт } 12$).

Мои расчеты:

$$(27 + 1) / 2 - 2 * 5 = 4 \text{ ряда}$$

14. Рассчитаем длину изделия в петлях. Для этого умножим желаемую длину изделия на плотность вязания по вертикали, округлим до целого значения.

Мои расчеты:

$$49 * 2,34 = 114,66, \text{ округляю до } 114 \text{ петель}$$

15. Рассчитаем количество петель, которые необходимо прибавить, а затем убавить, чтобы вывязать треугольник внизу каждой полочки и закругление по спинке. Для этого из ширины полочки в рядах (пункт 7) вычтем 1 и разделим на 4.

Мои расчеты:

$$(41 - 1) / 4 = 10 \text{ петель}$$

Если получилось нецелое число, округлите его до целого в меньшую сторону и запишите, что по центру полочки у вас будет 1 изнаночный ряд без прибавок и убавок.

16. Рассчитаем количество изнаночных рядов спинки без прибавок/убавок. Для этого из ширины спинки (пункт 1) вычтем 1, результат разделим на 2 и отнимем количество рядов с прибавками/убавками (2 * пункт 15).

Мои расчеты:

$$(69 - 1) / 2 - 2 * 10 = 14 \text{ рядов}$$

17. Рассчитаем количество воздушных петель, которое необходимо набрать в начале вязания переда/спинки. Для этого от длины изделия (пункт 14) отнимем высоту плечевого скоса (пункт 5), глубину проймы (пункт 9) и количество прибавок/убавок по нижней части переда/спинки (пункт 15). Результат должен быть нечетным.

Мои расчеты:

$$114 - 5 - 42 - 10 = 57 \text{ петель}$$

Если у вас получилось четное значение, увеличьте пункт 14 на 1 и пересчитайте пункт 17.



[Ссылка на расчетную таблицу](#)

Как пользоваться таблицей:

1. Перейдите по ссылке.

2.1. **Если вы открываете таблицу с компьютера.** В открывшейся таблице нажмите **Файл** (верхний левый угол), затем **Создать копию**. Сохраните копию к себе на диск.

2.2. **Если вы открываете таблицу с телефона.** У вас должно быть установлено приложение Google Таблицы. Откройте таблицу через приложение. Нажмите на три точки в верхнем правом углу, затем **Доступ и Экспорт**, далее **Создать копию**. Откроется сохраненная копия.

3. **Заполните только желтые ячейки! Другие ячейки не меняйте, иначе расчеты в таблице будут не корректными.**


Если вы изменили другие ячейки, снова перейдите по ссылке и скопируйте исходную таблицу к себе на диск.

4. Сделайте скриншот готовых расчетов, чтобы пользоваться ими в процессе вязания.

Необходимые расчеты сделали, теперь приступаем к вязанию. Чтобы быстрее ориентироваться в расчетах, рекомендую нарисовать схему аналогично техническому рисунку и подписать значения, которые у вас получились (ширина и высота). Основные параметры пронумерованы на техническом рисунке в соответствии с пунктами раздела расчетов. Вы можете распечатать такую схему из файла Дополнение 1.

Две полочки и спинку будем вязать отдельно, вертикальными рядами. В разделе 3, 4 и 5 будет описан процесс вязания деталей ажурным узором. Принцип вязания жилета плотным узором такой же, только в этом случае все петли провязываются сст/сн за заднюю полупетлю, только последний сст/сн в изнаночных рядах без прибавок/убавок провязывается за две полупетли для более плотного края.

Технический рисунок



3. Вяжем спинку



Прежде чем набирать воздушные петли, отмерьте длину нити, равную длине изделия. Этим концом нити мы будем сшивать перед и спинку. Набираем необходимое количество вп (см. пункт 17) + 1 вп подъема (*у меня 57 + 1*). В цепочке воздушные петли должны быть такими же, как и в следующих рядах в узоре. Во вторую петлю от крючка провязываем сст/сн. Вяжем **первый (изнаночный) ряд** по узору, чередуя сст/сн и вп. Для формирования закругления по низу спинки в конце ряда делаем 1 дополнительную вп (прибавка). Затем делаем 1 вп подъема, ее хорошо затягиваем, поворачиваем вязание.



Как делать прибавку, смотрите в обучающем видео: <https://disk.yandex.ru/i/Zrv18N10VbU0kQ>

! В конце каждого ряда (кроме укороченных) будем делать 1 вп подъема и хорошо ее затягивать.

Второй (лицевой) ряд начинаем со сст/сн за заднюю полупетлю над второй вп от крючка. А далее продолжаем вязать ряд по узору: над сст/сн предыдущего ряда провязываем вп, над вп провязываем сст/сн за переднюю полупетлю. Заканчиваем ряд сст/сн за заднюю полупетлю. Делаем 1 вп подъема, ее хорошо затягиваем, поворачиваем вязание.

Полные лицевые ряды всегда будем заканчивать сст/сн за заднюю полупетлю, несмотря на узор.

Третий (изнаночный) ряд вяжем так же, как первый, сст/сн за заднюю полупетлю. В конце ряда делаем прибавку.

Чтобы пройма была не квадратная, а закругленная, ширину проймы вывяжем в два этапа: половину проймы свяжем полными рядами, половину – укороченными и удлиненными (см. схему 2).


Количество рядов на каждом этапе должно быть четным. У меня ширина проймы 8 рядов (пункт 6). На каждом этапе я связала по 4 ряда. Если у вас ширина проймы занимает 10 рядов, при делении пополам получается нечетное число, в этом случае меньшую часть (4 ряда) провяжите на первом этапе, и большую часть (6 рядов) – на втором этапе.

Продолжаем вязать первую часть проймы аналогично второму и третьему ряду. В конце изнаночных рядов делаем прибавки.

Провязав первую часть проймы, в конце последнего лицевого ряда набираем цепочку из вп, количество которых мы рассчитали в пункте 9 (глубина проймы). Петли набираем не туго и не сильно рыхло. Делаем 1 вп подъема, ее немного затягиваем, поворачиваем вязание. Изнаночный ряд вяжем как обычно по узору, в конце ряда делаем прибавку. Это первый ряд плеча.

Приступаем ко второму этапу формирования проймы. Сначала свяжем пару укороченных рядов, а затем необходимое количество пар удлиненных рядов (см. схему 2).

Схема 2 (формирование проймы слева)



• - соединительный столбик

~ - продолжение ряда

На схемах изнаночные ряды обозначены зеленым цветом, лицевые – красным.

На схемах для примера я указываю свои расчетные значения, у вас будет другое количество петель и рядов.

Первый лицевой ряд начинаем как обычно, провязываем все петли до начала проймы и еще две петли проймы: над вп предыдущего ряда провязываем сст/сн, а над сст/сн провязываем сст за заднюю полупетлю. Делаем 1 вп подъема, ее не затягиваем, поворачиваем вязание. Изнаночный ряд вяжем по узору, на всю длину предыдущего ряда, в конце делаем прибавку. Первая пара укороченных рядов готова (см. схему 2).

Вторая пара рядов будет длиннее предыдущей на 4 петли (см. схему 2). Лицевой ряд вяжем как обычно, провязываем все петли предыдущего ряда, а затем спускаемся на ряд ниже и провязываем дополнительные 4 петли. В последнюю петлю провязываем сст за заднюю полупетлю. Делаем 1 вп подъема, ее не затягиваем, поворачиваем вязание. Изнаночный ряд вяжем по узору, на всю длину предыдущего ряда, в конце делаем прибавку. Вторая пара удлиненных рядов готова.




Как вязать укороченные и удлиненные ряды по пройме, смотрите в обучающем видео:
<https://disk.yandex.ru/i/Hm8A41aDRYUoq>

Я провязала 4 ряда во втором этапе формирования проймы. Если вам необходимо провязать большее количество рядов, продолжайте вязать пары удлиненных рядов аналогично второй, каждый раз увеличивая новую пару на 4 петли.

Провязав все ряды проймы (последний – изнаночный), посчитайте количество провязанных петель в последнем удлиненном ряду (у меня 67 п). Запишите это число. Столько же петель мы будем провязывать в первом укороченном ряду справа.

Схема 3 (закрытие рядов проймы слева)



Следующий лицевой ряд вяжем на всю длину спинки. То есть провязываем все петли предыдущего ряда, затем спускаемся на первый ряд плеча и провязываем все петли (см. схему 3). В конце ряда делаем 1 дополнительную вп (прибавка). Мы связали второй ряд плеча.

Вяжем левое плечо (см. схему 4). Чтобы вывязать плечевой скос, в конце лицевых рядов, кроме последнего, делаем 1 дополнительную вп (прибавка), изнаночные ряды вяжем без изменений, в конце ряда делаем прибавку (см. пункт 15). Первый и последний ряды – изнаночные (см. пункт 4). Связав левое плечо (*у меня 13 рядов*), приступаем к вывязыванию горловины.

Для формирования закругления по низу спинки в конце каждого изнаночного ряда делаем 1 дополнительную вп (прибавка). Количество рядов с прибавками мы рассчитали в пункте 15. После этого вяжем центральные изнаночные ряды без прибавок и убавок (см. пункт 16). Для более ровного и плотного края последний сст/сн в центральных изнаночных рядах провязываем за 2 полупетли. Воздушную петлю подъема после таких рядов сильно не затягиваем. А далее делаем убавки в конце каждого изнаночного ряда кроме последнего.

Чтобы сделать убавку, оставляем 2 петли в конце ряда непровязанными, делаем накид, вводим крючок за заднюю полупетлю и сразу же за следующую заднюю полупетлю, захватываем рабочую нить и протягиваем через все 4 петли на крючке. Убавка готова.



Как делать убавки, смотрите в обучающем видео: <https://disk.yandex.ru/i/HVG36vvTVgtO1g>

Вяжем горловину (см. пункт 2 и 12). Для формирования горловины в конце каждого лицевого ряда будем убавлять по 1 петле (на схеме 4 убавка обозначена треугольником). *Я сделала убавки в первых пяти лицевых рядах* (*у вас возможно другое количество рядов – см. пункт 12*).

Затем центральные лицевые ряды (см. пункт 13) вяжем без изменений, на всю длину без убавок/прибавок (см. схему 4). Я провязала 4 лицевых ряда без прибавок и убавок.

В конце последних лицевых рядов горловины провязываем по 1 прибавке (1 дополнительная вп). Я провязала прибавки в последних пяти лицевых рядах (у вас свое значение).

Количество рядов с убавками и прибавками должно быть одинаковым (см. фото 6).



После того как горловина готова, приступаем к **правому плечу** (см. пункт 4). Правое плечо вяжем по узору, в конце каждого лицевого ряда, кроме первого, будем делать 1 убавку (см. схему 4). Убавки делаем так же, как при вывязывании горловины. Изнаночные ряды вяжем без изменений, в конце ряда делаем убавку, если необходимо.

Провязав ряды плеча, кроме двух последних (лицевого и изнаночного), приступаем к **формированию проймы**. Сначала свяжем первую половину или большую часть проймы укороченными рядами.

Первый лицевой ряд начинаем как обычно. Длина этого ряда равна длине последнего удлиненного ряда слева (это число мы записали, у меня 67 п). Заканчиваем ряд как все укороченные: в предпоследнюю петлю (над вп предыдущего ряда) провязываем

сст/сн за переднюю полупетлю, в последнюю петлю (над сст/сн предыдущего ряда) провязываем сст за заднюю полупетлю (см. схему 5). Делаем 1 вп подъема, ее не затягиваем, поворачиваем вязание. Изнаночный ряд вяжем на всю длину лицевого, в конце ряда делаем убавку. Первая пара укороченных рядов готова.

Следующие пары будут короче предыдущих на 4 петли (см. схему 5). После того как все пары укороченных рядов проймы будут связаны, довязываем два последних полных ряда правого плеча (см. схему 6). Лицевой ряд вяжем на всю длину спинки, в конце делаем убавку. Изнаночный ряд вяжем на всю длину лицевого, если необходимо в конце ряда также делаем убавку.

После того как правое плечо готово, приступаем к вязанию **второй части правой проймы** (см. схему 6). Первый лицевой ряд вяжем по узору не до конца. Оставляем непровязанными петли проймы (см. пункт 9). Изнаночный ряд вяжем без изменений, в конце делаем убавку. Провязываем необходимое количество рядов второй части проймы (*у меня 4 ряда*). В последнем изнаночном ряду убавку не делаем.

После того как необходимое количество рядов проймы провязано (последний ряд – изнаночный), выполняем еще один дополнительный лицевой ряд на высоту предыдущего ряда. За петли этого ряда мы будем пришивать перед к спинке. Делаем 1 вп, обрезаем рабочую нить и вытягиваем рабочую петлю. Спинка готова, приступаем к вязанию переда.

Схема 5 (формирование проймы справа)





Схема 6 (формирование проймы справа)



4. Вяжем левую полочку



Перед начнем вязать с левой полочки (см. фото 7). Прежде чем набирать воздушные петли, отмерьте длину нити, равную длине изделия. Этим концом нити мы будем сшивать перед и спинку. Набираем необходимое количество вп (см. пункт 17) + 1 вп подъема (*у меня 57 + 1*). В цепочке воздушные петли должны быть такими же, как и в следующих рядах в узоре. Во вторую петлю от крючка провязываем сст/сн. Вяжем **первый (изнаночный) ряд** по узору, чередуя сст/сн и вп. Для формирования закругления по низу полочки в конце ряда делаем 1 дополнительную вп (прибавка). Затем делаем 1 вп подъема, ее хорошо затягиваем, поворачиваем вязание.

Формировать пройму по переду будем так же, как по спинке, в два этапа. Провязываем все ряды проймы и закрываем их лицевым рядом, в конце ряда делаем прибавку для плечевого скоса. Следующий изнаночный ряд вяжем на всю длину предыдущего, в конце ряда делаем прибавку для формирования треугольника.


Формировать треугольники по низу каждой полочки будем за счет прибавок и убавок. Сначала в конце каждого изнаночного ряда делаем 1 дополнительную вп (прибавка). Количество рядов с прибавками мы рассчитали в пункте 15. Если в пункте 15 у вас получилось нецелое значение, и вы его округляли, то после всех изнаночных рядов с прибавками провяжите один изнаночный ряд на всю длину без прибавок и убавок. А далее делаем убавки в конце каждого изнаночного ряда, кроме последнего.

После трех рядов левого плеча приступаем к **формированию горловины** за счет вывязывания укороченных рядов (см. схему 7). Количество рядов, которое будет занимать горловина на одной полочке, мы рассчитали в пункте 8 (*у меня 20 рядов*). Первый укороченный ряд – лицевой. Начинаем вязать его как обычно, но не довязываем до конца то количество петель, которое мы рассчитали в пункте 11 – первое значение плюс 1 п (*у меня 5 петель*). Заканчиваем ряд как все укороченные: в предпоследнюю петлю (над вп предыдущего ряда) провязываем сст/сн за переднюю полупетлю, в последнюю петлю (над сст/сн предыдущего ряда) провязываем сст за заднюю полупетлю (см. схему 7).

Далее делаем 1 вп подъёма, её не затягиваем, поворачиваем вязание. Изнаночный ряд вяжем на всю длину предыдущего лицевого ряда. В конце ряда не забываем формировать треугольник. Первая пара укороченных рядов готова (см. схему 7).

Следующий лицевой ряд мы не довязываем до конца предыдущего ряда также на количество петель, которое рассчитали в пункте 8 – второе значение (*у меня 6 петель*).

Схема 7 (формирование горловины на левой полочке)



Изнаночный ряд вяжем на всю длину предыдущего лицевого ряда. В конце ряда не забываем формировать треугольник. Вторая пара укороченных рядов готова.

Следующие пары укороченных рядов вяжем аналогичным образом. Общее количество рассчитано в пункте 8. Я провязала 10 пар (см. фото 8).



Как формировать горловину, смотрите в обучающем видео:

<https://disk.yandex.ru/i/AxblT0A8y0Q9yq>

Посчитайте количество провязанных петель в последнем укороченном изнаночном ряду. Запишите это число, оно нам понадобится для вязания правой полочки (*у меня 57 п*).

После того как укороченные ряды провязаны, продолжаем вязать полные ряды плеча (пункт 4 минус 3 ряда, которые уже провязали). Первый лицевой ряд вяжем на всю длину последнего полного ряда, объединяя укороченные ряды (см. схему 7). В конце ряда делаем последнюю прибавку. Изнаночный ряд вяжем по узору, в конце ряда делаем убавку.

Последующие ряды вяжем на всю длину, в конце изнаночных рядов делаем убавку, в конце лицевых рядов прибавки больше не делаем.

Провязываем все ряды плеча, кроме последних трех. В следующем (изнаночном) ряду начнем формировать отверстия для пуговиц. Начинаем изнаночный ряд как обычно, провязываем все петли горловины (пункт 10) плюс 5-7 п, последним должен быть провязан сст/сн.

Чтобы понять, какое количество петель будет занимать каждое отверстие и на каком расстоянии друг от друга они будут располагаться, сделаем следующие расчеты.

1. Посчитайте, сколько петель осталось непровязанными в изнаночном ряду. Запишите это значение, на этом участке будут располагаться отверстия для пуговиц (длина планки). *У меня 50 петель.*

2. Измерьте диаметр пуговиц и определитесь с их количеством. *Диаметр моих пуговиц 15 мм, количество – 4 штуки.*

3. Приложите сантиметровую ленту или пуговицу к полотну. Определите, какое количество петель помещается в диаметре пуговицы. Учитывайте, что со временем отверстия для пуговиц растянутся. И если нужно округлить количество петель, округляйте в меньшую сторону. *У меня в 15 мм входит 2 петли.*

4. Рассчитайте общее количество петель, необходимых для отверстий. Для этого умножьте количество пуговиц на ширину одного отверстия.

Мои расчеты:

$$4 * 2 = 8 \text{ петель}$$

5. Рассчитайте расстояние между отверстиями. Для этого от длины планки (пункт 1) отнимите общее количество петель, необходимых для отверстий (пункт 4), и количество петель снизу и до крайнего отверстия (3-4 п, у меня 3 п). Получившееся значение разделите на количество пуговиц минус 1.

Мои расчеты:

$50 - 8 - 3 = 39$ петель

$39 / (4 - 1) = 13$ петель

Если у вас получилось нецелое число, округлите его до целого в меньшую сторону. А остаток распределите, изменив расстояния от края до отверстия (пункт 5) или расстояния между отверстиями (пункт 6).

Для удобства места для отверстий отмечаем маркерами. Начало ряда провязано. В месте, отведенном для отверстия, делаем необходимое количество вп (у меня 2 вп), воздушные петли вяжем поплотнее, и пропускаем такое же количество петель основания. Над первой петлей основания после отверстия провязываем сст/сн за переднюю полупетлю, не смотря на узор, остальные петли провязываем по узору до следующего отверстия. Над последней петлей перед следующим отверстием провязываем также сст/сн за переднюю полупетлю, пропускаем петли основания, набираем вп. Повторяем действия, пока не вывяжем необходимое количество отверстий. В конце ряда делаем последнюю убавку. Делаем 1 вп подъема, ее хорошо затягиваем, поворачиваем вязание.

Следующие лицевой и изнаночный ряды вяжем по узору, чередуя сст/сн и вп. Посчитайте и запишите количество петель в последнем изнаночном ряду (у меня 101 п). Такое же количество вп мы наберем в начале вязания правой полочки.

Первая полочка готова. Провяжите еще один лицевой ряд сст за переднюю полупетлю для ажурного узора или за заднюю полупетлю для узора «резинка», оставив непровязанными 7 п в конце ряда. Затем отмерьте нить, достаточную для обвязки горловины по спинке и второй полочки, и обрежьте нить. Если есть возможность, нить можно не обрезать, а правую полочку начать вязать от нового мотка.

5. Вяжем правую полочку



Набираем количество вп, равное длине последнего ряда левой полочки (мы записали это значение) + 1 вп подъема (*у меня 101 + 1*). В цепочке воздушные петли не затягивайте, они должны быть такими же, как и в следующих рядах в узоре. Во вторую петлю от крючка провязываем сст/сн. Вяжем первый (изнаночный) ряд по узору, чередуя сст/сн и вп. В конце ряда делаем 1 дополнительную вп (прибавка). Затем делаем 1 вп подъема, ее немного затягиваем, поворачиваем вязание.

Формировать треугольники по низу будем по такому же принципу, как на левой полочке. Сначала в конце каждого изнаночного ряда делаем 1 дополнительную вп (прибавка). Количество рядов с прибавками мы рассчитали в пункте 15. Если

в пункте 15 у вас получилось нецелое значение, и вы его округляли, то после всех изнаночных рядов с прибавками провяжите один изнаночный ряд на всю длину без прибавок и убавок. А далее делаем убавки в конце каждого изнаночного ряда, кроме последнего.

Лицевые ряды вяжем на всю длину без прибавок и убавок.

Первые ряды могут быть длиннее последних рядов левой полочки на 0,5-1 см, не больше (это нормально). После провязывания еще нескольких рядов, длина сравнивается.

Провязываем количество рядов, равное ширине плеча (пункт 4) минус 4 ряда (у меня 9 рядов). Последний ряд изнаночный.

Далее приступаем к формированию горловины за счет укороченных и удлиненных рядов.

Первый лицевой ряд будет укороченным. Его мы начинаем как обычно. Длина этого ряда равна длине последнего укороченного ряда слева (это число мы записали) + 1 п (у меня 57 петель + 1).


Заканчиваем ряд как все укороченные: в предпоследнюю петлю (над вп предыдущего ряда) провязываем сст/сн за переднюю полупетлю, в последнюю петлю (над сст/сн предыдущего ряда) провязываем сст за заднюю полупетлю (см. схему 8).

Делаем 1 вп подъема, ее не затягиваем, поворачиваем вязание. Изнаночный ряд вяжем на всю длину лицевого. В конце ряда не забываем сформировать треугольник.

Следующие пары рядов будут удлиненными. Лицевые ряды начинаем как обычно, провязываем всю длину предыдущего ряда, а затем спускаемся на ряд ниже и провязываем дополнительное количество петель, которое рассчитали в пункте 11. Сначала берем последнее значение, потом предпоследнее и так далее по порядку, от последнего к первому. Правая сторона должна получиться симметричной левой стороне.

Удлиненные лицевые ряды вяжем так же, как вязали удлиненный ряд на левой полочке. Изнаночные ряды вяжем на всю длину без изменений, в конце рядов формируем треугольник.

Схема 8 (формирование горловины и проймы на левой полочке)





Провязываем необходимое количество рядов горловины (см. пункт 8), а затем вяжем два полных ряда правого плеча. Первый из них (лицевой ряд плеча) будет также удлиненным. Его мы вяжем на всю длину последнего полного изнаночного ряда. В конце ряда делаем убавку. Следующий изнаночный ряд вяжем на всю длину предыдущего лицевого ряда, в конце делаем убавку.

Провязав ряды плеча, кроме двух последних (лицевого и изнаночного), приступаем к **формированию проймы справа** (см. фото 9). Делать это будем так же, как на спинке. Сначала свяжем первую половину или большую часть проймы укороченными рядами.

Первый лицевой ряд начинаем как обычно. Длина этого ряда равна длине последнего удлиненного ряда слева (это число мы

записали). Заканчиваем ряд как все укороченные: в предпоследнюю петлю (над вп предыдущего ряда) провязываем сст/сн за переднюю полупетлю, в последнюю петлю (над сст/сн предыдущего ряда) провязываем сст за заднюю полупетлю (см. схему 8). Делаем 1 вп подъема, ее не затягиваем, поворачиваем вязание. Изнаночный ряд вяжем на всю длину лицевого. В конце ряда не забываем формировать треугольник. Первая пара укороченных рядов готова.

Следующие пары будут короче предыдущих на 4 петли (см. схему 8 и фото 10). После того как все пары укороченных рядов проймы будут связаны, довязываем два последних полных ряда правого плеча (см. схему 8). Лицевой ряд вяжем на всю длину полочки, в конце делаем убавку. Изнаночный ряд вяжем на всю длину лицевого, в конце ряда также делаем убавку.



После того как правое плечо готово, приступаем к вязанию **второй части правой проймы**. Первый лицевой ряд вяжем по узору. От конца ряда отсчитываем количество петель основания, равное глубине проймы (см. пункт 9). Эти петли оставляем непровязанными. Изнаночный ряд вяжем без изменений, в конце делаем убавку. Провязываем необходимое количество рядов

второй части проймы (*у меня 4 ряда*). В последнем изнаночном ряду убавку не делаем.

После того как необходимое количество рядов проймы провязано (последний ряд – изнаночный), выполняем еще один дополнительный лицевой ряд на высоту предыдущего ряда. За петли этого ряда мы будем пришивать перед к спинке. Делаем 1 вп, обрезаем рабочую нить и вытягиваем рабочую петлю. Вторая полочка готова.

6. Сшиваем полочки и спинку

Сначала сшиваем перед и спинку по линии плеча, а затем по бокам. Сшивать детали будем при помощи гобеленовой иглы матрасным швом так, как показано в обучающих видео.



Как сшить перед и спинку по линии плеча, смотрите в обучающем видео:

<https://disk.yandex.ru/i/lkDxZKDjjoFM4g>



Как сшить перед и спинку по бокам, смотрите в обучающем видео:

<https://disk.yandex.ru/i/u1gRBFagzBp9tw>

7. Обвязываем горловину и проймы

Берем нить, которую мы оставляли после обвязки левой полочки. Довязываем ряд сст до конца полочки.

Горловину по спинке обвязываем по лицевой стороне сст, крючок вводим под две горизонтальные протяжки над лицевым рядом (сначала под одну, потом под другую). Затем обвязываем вторую полочку, крючок вводим в вп наборного ряда. Следите за тем, чтобы сст были одного размера и не были сильно рыхлыми или сильно затянутыми.

Чтобы проймы выглядели аккуратнее, обвяжем их по лицевой стороне одним рядом соединительных столбиков. Берем новую рабочую нить и делаем рабочую петлю. Присоединяем ее по центру горизонтального участка проймы. Вводим крючок под горизонтальную протяжку над лицевым рядом и вытягиваем рабочую петлю. Далее вводим крючок в следующую протяжку, провязываем сст. Провязываем таким образом горизонтальный участок и переходим к вертикальным.

С одной стороны край проймы состоит из изнаночного ряда, с другой – из воздушных петель наборного ряда. По изнаночному ряду вводим крючок за передние полупетли ажурного узора или за дальние петли плотного узора. По наборному ряду – в каждую вп. Обвязываем пройму и вторую половину горизонтального участка. Делаем 1 вп, затягиваем ее, обрезаем рабочую нить и вытягиваем рабочую петлю. Прячем конец нити на изнаночной стороне.

Пришиваем пуговицы на правой полочке на таком же расстоянии друг от друга, что и отверстия на левой.

Ваш жилет готов. Поздравляю!



Буду очень рада видеть ваши результаты. Обязательно делитесь ими в социальных сетях, отмечайте меня **@lily_knitting** и хештеги **#lk_жилет_классик** и **#mk_lilyknitting** (английскими буквами).

Оставляйте отзыв о мастер-классе на моем сайте https://lily-knitting.com/shop/zhilet_klassik . За отзыв с фото готового изделия дарю 30 % скидку на следующую покупку мастер-класса. Чтобы получить скидку, пришлите мне скриншот вашего отзыва в любую социальную сеть, в которой вы на меня подписаны.

Рекомендации по стирке и хранению вязаных вещей

Процесс стирки

Стирать готовое изделие рекомендую вручную в воде 30-35 градусов. При стирке в стиральной машине полотно может растянуться. При выборе моющего средства отдайте предпочтение жидким средствам.

ВАЖНО! Нельзя применять отбеливатели и средства с содержанием хлора. Также вязаные изделия нельзя стирать вместе с другими вещами.

Подготовьте таз с мягким моющим раствором. Нельзя лить средство прямо на вещь.

Опустите подготовленное изделие в теплый мыльный раствор и начните стирку. Не стоит вещь сильно тереть и выжимать руками. От этого она может растянуться.

Далее необходимо тщательно прополоскать изделие. В волокнах пряжи не должны остаться частицы моющего средства и пены.

Постиранную вещь необходимо слегка отжать руками (не выкручивая) и дать ей полежать, чтобы вода самостоятельно стекла.

Сушка и последующий уход

Мокрое изделие заверните в махровое полотенце. Таким образом вы удалите лишнюю воду. Через некоторое время вещь выверните на лицевую сторону, распрямите и разложите на чистой подготовленной горизонтальной поверхности, например, гладильной доске или столе, застеленной плотной махровой тканью. Изделие должно сохнуть только в расправленном виде и в естественных условиях. В процессе сушки нужно переворачивать его на другую сторону, расправляя все складки.

Я отжимаю вязаные вещи в стиральной машине на 800 оборотах. Еще ни одна вещь не пострадала. Этот вариант значительно экономит ваше время, так как из машины вы достаете полусухую

вещь. Вам не нужно постоянно менять полотенца и переворачивать вещь.


ВАЖНО! Нельзя сушить вязаные вещи в висячем положении, на батареях и возле отопительных приборов. Попадание прямых лучей солнца также нежелательно.

Вязаные вещи не рекомендуется гладить, но их можно отпаривать. При правильном хранении меньше образуется складок и заломов. Лучше аккуратно сложить и поместить вещь поверх остальных на одежную полку. Хранение на плечиках приведет к вытягиванию и деформации вязаной одежды.

Правильный уход за вязаными изделиями не только продлит жизнь любимым вещам, но и доставит вам радость от их ношения.

Также вам могут понравиться:

МК «Топ Нежность»



МК 4в1 «Ажурный квартет»




Фото кликабельны. Нажмите на понравившееся фото, автоматически откроется страница моего сайта с соответствующим мастер-классом.