


## *Жилет «neOXFORD».*



*Данная инструкция защищена законом об авторских правах. Вы не можете передавать эти материалы третьим лицам. Только для личного пользования!*

*Вы можете продавать изделие, связанное по данной инструкции, с обязательным указанием авторства – Твое Хобби (@Tвое\_hobby в инстаграм)!*



***Вам понадобится:***

***Пряжа:*** нам нужна пряжа толщиной 330м/100гр, состав: альпака/шелк. Например, Bohema, Light, кашемир Loro Piana 1350м/100гр с кид мохером 210м/25гр.

***Расход:*** 250грамм

***Спицы:*** круговые спицы 3,25 мм и 3,75-4 мм на леске 80см

***Инструменты и аксессуары:*** крючок

***Ссылка на видео элементы***

***Ход работы:***

Обязательно свяжите образец, чтобы сравнить плотность своего и моего вязания, и чтобы подобрать правильный размер спиц. Помните, что пряжа после стирки раскрывается, не вяжите слишком туго и не берите очень маленький размер спиц. Постиранное полотно не должно стоять колом, но и не быть рыхлым.

Также прошу учесть, что плотность кругового вязания отличается от плотности некругового. Поэтому в процессе вязания нужно будет менять диаметр спиц. Также на манжеты/резинку будем использовать спицы с меньшим диаметром.

Вяжем изделие снизу вверх вкруговую.

**Размерный ряд:** 1 (42-48), 2 (48-52). Жилет сам по себе достаточно широкий, поэтому не вижу смысла разделять его на большое количество размеров.

**Плотность вязания:**

Резинка 2 на 2:	гладь:
10 см – 24 петли	10 см – 22-23 петли
7 см – 24 рядов	10 см – 29 рядов
Спицы, диаметром 3,25 мм	Спицы, диаметром 3,75-4 мм

**Ширина изделия:** 52 см, 58 см

Приступаем!

Набираем на одну спицу, диаметром 3,25 мм 240 (268) петель любым удобным способом и смыкаем в круг. Для этого нужно набрать еще 1 дополнительную петлю и сделать следующее:

Распределяем все петли от одного до другого кончика спиц. Далее спицы с набранными петлям берем в руку так, чтобы в правой руке была рабочая нить. Проверяем не перекрутилось ли полотно и переходим к соединению. Последнюю набранную петлю надеваем на левую спицу и пропускаем ее через первую набранную. Для этого правой

спицей хватаем первую набранную и надеваем ее на последнюю. После чего можно приступать к вязанию, кончик нити можно будет спрятать в полотне.

Вяжем резинку 2 на 2, чередуя 2 лицевые и 2 изнаночные петли. Манжеты можно связать тем же или контрастным цветом. Можно задействовать несколько цветов.

На моем сером: по 3,5 см темно-синий и желтый

На моем лаймовом: по 2 см бежевый, лаймовый, бежевый.

Через 7 см переходим на основной узор, а именно гладь, количество петель остается неизменной, в отличии от размера спиц, который нужно поменять на 4 мм.

Вяжем по кругу лицевую гладь высотой 23 см (от резинки). По желанию вы можете отвязать длиннее или наоборот – короче.

Далее в первую очередь мы начнем оформлять вырез горловины, а потом перейдем и к проймам.

#### ГОРЛОВИНА.

Поэтому в последнем ряду расставим 3 маркера, чтобы четко разграничить петли спинки и двух полочек: 120 (134) петель, 60 (67) петель и 60 (67) петель.

И снова меняем диаметр спиц. На этот раз в меньшую сторону. Я взяла 3,5 мм, так как я точно знаю, что при поворотных рядах я вяжу более рыхло. Если у вас прослеживается рядность, то на изнаночные ряды можно также использовать другой размер спиц. Так иногда я ставлю с одной стороны 3,75мм, а с другой 3,5мм.

Обработка горловины резинкой будет такой же широкой, как и манжет снизу, поэтому вырез делаем значительно глубоким и широким. Также для аккуратности нам понадобится закрыть 2 петли в первом ряду (по 1 петле с каждой стороны от маркера). [см. видео](#)


Далее на лицевой стороне мы будем делать убавки с наклоном в сторону горловины с обеих сторон. Изнаночный ряд вяжем по рисунку без убавок. [см. видео](#)

#### ПРОЙМА.


После того как мы убавили по 1 петле с каждой стороны и провязали изнаночный ряд, сразу переходим к пройме. Для этого отделяем петли спинки на отдельный тросик или вспомогательную нить.

На [видео](#) я показала, как можно вязать сразу обе части горловины с двух мотков. Можете провязать отдельно, если не хотите делить нить.

Петли проймы закрываем постепенно по следующей схеме:



Также не забываем параллельно формировать вырез горловины в каждом лицевом ряду по нижеприведенной схеме, где засечки, это убавки, которые собраны в группу. В начале мы будем делать убавки через ряд (в каждом лицевом) - 8 раз, потом через 2 ряда ([видео](#)) - 2 раза, через 3 ряда - 11 раз и на каждый 6-й ряд - 2 раза. Обратите внимание на схему, что после этого мы еще провязываем ровный прямой участок (около 10-14 рядов на первый размер и 15-20 рядов на второй размер). В остальном вырез горловины и проймы у размера 1 и 2 не отличается. Делаем такое же количество убавок.



После того, как вы закончили группу убавок на пройме, начинаем прибавки со стороны проймы или скос проймы. Делаем их через 8-10 рядов, но не по краю, а отступив 2-3 петли от кромки, для того чтобы вы не меняли ряд, по которому будут набраны петли для резинки/оформление горловины. (чуть позже поймете о чем речь). [видео](#)

Прибавки делаем через поперечную нить. Правой спицей сзади схватываем поперечную нить и надеваем на левую спицу, провязываем образовавшийся накид скрещенной лицевой.

Не смущайтесь очень длинной проймы до оформления. Она должна быть минимум 28 см. На этом протяжении я сделала 7 прибавок.

После того, как вы завершили оформление горловины по схеме и связали по рисунку 10-14 рядов, у вас должно получиться около 35 (42) петель на каждой спице.

## ПЛЕЧО.

Далее вяжем укороченными рядами скос плеча. Соответственно вяжем два плеча отдельно, а не параллельно как было до этого, потому что ряд мы будем провязывать не до конца и сменить рабочую нить не сможем.

Наши 35 петель, мы поделим на 5 этапов, и это по 7 петель. Таким образом у нас будет 4 места разворота внутри ряда.

#### Левое плечо

Далее рекомендую провязать 2-3 ряда лицевой глади и временно закрыть петли. Так при роспуске, если петелька убежит вниз, вам не нужно будет разбираться куда и как ее повернуть, если это будет именно сдвоенная петля. [ВИДЕО](#)

#### Правое плечо

### СПИНКА.

После того, как мы полностью завершили с передом и закрыли петли на правом и левом плече, переходим к спинке, а именно к формированию проймы.




Как видите, основное отличие проймы переда и спинки заключается в том, что первая группа из 3 петель отсутствует. В остальном все тоже самое. [ВИДЕО](#)

Далее нам остается только делать прибавки по краям. Такое же количество, как и спереди, чтобы количество петель на плечах совпало.

### ГОРЛОВИНА НА СПИНКЕ.

После того, как мы связали необходимую длину спинки (такую же как спереди или на +2 см длиннее), мы переходим к формированию горловины и к скосам плеча. Будем делать их одновременно, чтобы не было путаницы.

В первую очередь расставим маркеры соответственно схеме: 35 петель, 13, 28, 13, 35.



Начинаем формировать горловину с изнаночного ряда и продолжаем по [видео](#), в котором очень подробно снят процесс закрытия петель с одной стороны (горловина) и укороченных рядов с другой (пройма).

Далее снова провязываем 2-3 ряда на плечах после того, как закончили укороченные ряды. В этот раз петли закрывать не будем, а сразу перейдем к плечевым швам.

### ПЛЕЧЕВЫЕ ШВЫ.

Следующий этап – это соединить плечи спинки и полочки. Для этого нам понадобится сшивная игла.

Советую проделывать весь этап сшивания на ровной поверхности: на столе или на полу.

Начинаем сшивать от горловины. Иглой будем заходить сразу в 2 петли, в первую спереди, в следующую сзади петли, далее пропускаем через них рабочую нить и тоже самое проделываем со вторым полотном. После чего вернувшись в первое полотно, нам нужно найти петлю, из которой мы выходили и зайти в нее иглой уже спереди, а в следующую после нее сзади. То есть в каждую петлю мы будем входить по 2 раза, тем самым мы будем имитировать 1 лицевой ряд. [видео](#)

## ОБВЯЗКА ГОРЛОВИНЫ.

Для этого петли набираем по крайней петле, которая идет сразу после кромочной: спицей входим в самую петлю и вытягиваем рабочую нить, образуя ее в петельку. И так проделываем 3 раза, четвертую же петельку пропускаем и снова достаем 3 петельки и четвертую пропускаем. [видео](#)

Начинать советую со стороны спины, но не по середине, а с краю.

Набранное количество петель должно быть кратно 4 или хотя бы 2. Погрешность петель можно спрятать в самом видном месте – у основания выреза. Но так как в этом месте будут убавки, этого не будет заметно.

В каждом ряду у основания горловины делаем по 2 убавки. 2 петли вместе изнанкой по краям от 2 срединных лицевых. [видео](#)

Обвязываем пройму 10 рядов одним цветом и 10 рядов вторым цветом. Далее закрываем петли.

Петли закрываем крючком. Крючок будет выполнять функцию правой спицы, им мы будем провязывать петли и пропускать эти провязанные петли через петлю, которая на крючке. [видео](#)

После того как закрыли все петли, не забудьте сомкнуть первую и последнюю закрытые петли. Для этого рабочую нить пропускаем под обе стенки первой закрытой петли и возвращаем обратно в последнюю закрытую петлю. [видео](#)

Крючком или шивной иглой делаем узелок на изнаночной стороне и прячем нить в полотне.

## ОБВЯЗКА ПРОЙМЫ.

Петли набираем таким же образом. [видео](#)

Отличие от горловины заключается в том, что убавки делаем не в каждом ряду, а через ряд. [видео](#)

Количество рядов такое же 10+10.

Далее крючком закрываем петли и прячем кончик нити.