

Жилет

Vertical_zhilet_donch

Мастер @tanya_donch





МК расчетный без привязки к пряже и спица

Все номера спиц и расчеты приведены для примера

Вы выбираете свои спицы и пряжу, вычисляете свою плотность и расчеты делаете на примере моих расчетов.

Спицы – 4 мм основное полотно

3,5 для обвязки пройм

(видео как построить выкройку)

<https://youtu.be/CEYX72SH53M>

1 – п\ объем бедер. (отмечаем на выкройке)

2 – длина изделия (отмечаем на выкройке)

3 – высота проймы, у всех одинаковая – 30 см (отмечаем на выкройке

4 – высота резинки

5 – глубина выреза горловины

6 – ширина горловины (я предлагаю 20 см)

7 – глубина проймы

Моя плотность – в 1см 1,95п и 2,6 ряда.

П\объем бедер 60см + 10% =66 см

66см x 1,95п = 128п мне нужно для спинки

СПИНКА

нам нужно нечетное количество петель, у меня получилось 128 п, значит прибавляю 1 петлю = 129п (если у вас получилось нечетное значит так и оставляете)

Так как на спинке у нас разрез, резинку вяжем из двух половин. По центру спинки после резинки на всю высоту у нас идет резинка 1x1 состоящая из 11 петель

Для этого нужно рассчитать по сколько петель нужно набрать на каждую половину.

$129 - 11 = 118 : 2 = 59$, то есть по 59 на каждую половину. Дальше делим средние 11 петель пополам. Так как 11 петель поровну разделить нельзя, то мы округляем в большую сторону, до 12 п. так как при соединении резинки последняя петля правой и первая петля левой резинки будет провязана вместе. Таким образом на каждую сторону добавляем еще по 6 петель

Итого получается по 65 п на каждую сторону.

Набираем на спицы 65 петель и вяжем резинкой 1x1 -- 15 рядов. (первый ряд резинки считать изнаночным рядом обязательно.)

В правой части резинку вяжем в начале ряда после кромочной обязательно лиц петля, и в конце перед кромочной лиц. петля.

В левой части резинки в начале ряда после кромочной лиц петля, и в конце перед кромочной лиц петля

Дальше соединяем все петли резинки

(видео как соединить петли резинки в одно полотно <https://youtu.be/P8oOpfkV5Hg>)

и продолжаем вязать спинку лиц гладью с резинкой 1x1 по центру спинки. (это 11 центральных петель. Провязать 59п лиц глади, затем 11 петель резинки – 1 петля изн и последняя изн, 59п лиц глади. По изнанке все петли по рисунку.

Дальше вяжем спинку прямо до проймы – длина изделия минус высота проймы

В моем случае 70 см длина изделия минус 30 см высота проймы и минус 5 см резинка – $70-30-5=35$ см или $35 \times 2,6=91$ (я округляю до 90 рядов)

И так вяжем вверх спинку прямо 35 см или 90 рядов.

Теперь рассчитываем сколь петель нужно закрыть для проймы. Я предлагаю глубину проймы 4 см.

Переводим 4 см в петли , в моем случае $4 \text{ см} \times 1,95 = 7,8 \text{ п.}$, округляем до 8. Теперь эти 8 петель нужно разделить на 3 части .

В моем случае получается так: $8 : 3 = 1$ часть 3 петли (закрываем за один прием), 2 часть 3 петли (закрываем за 2 раза , т. е., 1 раз 2 петли и 1 раз 1 петля), 3 часть 2 раза по 1 петле (так как на 3 часть пришлось всего 2 петли).

И так для вывязывания пройм закрыть 1 раз 3 петли, 1 раз 2 петли и 3 раза по 1 в каждом втором ряду с обеих сторон. Далее вяжем прямо до скоса плеча и горловины. После закрытия петель для пройм на спицах 113 петель.

Высота проймы 30 см подойдет для всех размеров. Для скоса плеча у меня 3 см. Значит 30 см минус 3 см на скос плеча и горловину, получается нужно

провязать прямо 27 см. Теперь 27 см умножаем на плотность, у меня это 2,6 ряда. $27 \times 2,6 = 70$. Значит нужно провязать 70 рядов до скоса плеча и выреза горловины.

Глубина выреза горловины и скоса плеча у меня 3 см. теперь эти 3 см переводим в ряды $3 \times 2,6 = 7,8$ р, округляем до 8 рядов. Таким образом нам нужно выполнить скос плеча и вырез горловины за 8 рядов.

Теперь считаем сколько петель нам нужно закрыть для горловины. Ширина горловины у меня 20 см (этого достаточно для всех размеров) $20 \times 1,95 = 39$ петель на горловину. Формирование горловины и скос плеч связать за 8 рядов.

Для закругления горловины нам нужно закрыть

1 раз 3п


1 раз 2п

1раз 1п.

Всего получилось 6 петель. Так как мы закрываем с каждой стороны горловины, то получается на закругление горловины 12 петель.

Мы уже определились что на горловину нужно 39п. поэтому $39п - 12 п = 27$ петель мы закрываем в первом ряду средние 27 петель спинки. Дальше каждую часть вяжем отдельно

(схема распределения закрытия петель для горловины)




Теперь рассчитываем скос плеч

После закрытия пройм у меня 113 п. поэтому $113\text{п} - 39\text{ п горловины} = 74\text{ п}$ мы их делим на 2 плеча = по 37 п на каждое плечо.

Скос плеча выполнить за 8 рядов. Для этого делим петли плеча на 4 части – $37 : 4 = 9,25\text{п}$ на каждую часть

(схема распределения петель для скоса)



(10, 9, 9, 9, -- петли плеча, 1, 2, 3, 27, 3, 2, 1, -- петли горловины, 9, 9, 9, 10 –
петли плеча.)

Скос плеча лучше вязать укороченными рядами .

Видео как вязать укороченные ряды

(<https://youtu.be/jHsuYQ12xPQ>)

По окончании вязания спинки петли плеча не
закрываем а переносим на другие спицы или булавки
или нитку. Спинка готова

Перед

Набираем на спицы 127п + 2 кромочные = 129п. вяжем
15 рядов резинкой 1x1 (обязательно после кромочной

лиц петля) Далее распределяем петли так же как и на спинке

(Провязать 59п лиц глади, затем 11 петель резинки – 1 петля изн и последняя изн, 59п лиц глади. По изнанке все петли по рисунку.)

Вяжем прямо до выреза горловины. У меня глубина выреза горловины 25см , Перевожу эти 25 см в ряды $25 \times 2,6 = 65$ рядов. Округляем до 66. Значит в 67 ряду начинаем формировать горловину.

У меня 129петель, вычитаем 16 петель которые уйдут на закрытие пройм. (по 8п с каждой стороны) $129 - 16 = 113$ п. Дальше нужно вычесть 3 петли (это 3 центральные петли которые останутся на доп спице) $113 - 3 = 110$ п

Делим 11 п на две части $110 : 2 = 55$ (по 55 п на каждую половину)

Дальше высчитываем количество убавок.

Для этого $55 - 37$ (количество петель которое должно остаться для плеча.) = 18 п. (количество петель которое нужно сократить)

Всего провязано: 90 рядов до пройм

70 рядов до скоса плеча

8 рядов скос плеча

168 рядов

Я провязала уже 66 рядов: $168 - 66 = 102$ ряда нужно еще провязать, значит за эти 102 ряда нужно убавить по 18п.

$$102 : 18 = 5,6 \text{ р (округляю до 6)}$$

Значит убавки делать в каждом 6 ряду.

Первую убавку делаем сразу в 1 ряду. (у меня это 67 ряд). Я это делаю так : Провязываю лиц петли не довязав до центральной резинки 2 петли, провязываю 2 вместе лицевой с наклоном в право, затем по рисунку, 1 изн., 1лиц., 1изн., 1лиц (теперь это кромочная петля). Следующие три петли просто переснимаем на булавку, маркер или доп. спицу. разворачиваем вязание и вяжем правую полочку по рисунку на нужную высоту, выполняя убавки для выреза горловины согласно своим расчетам У меня ряды убавок : 1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97 и 103. Так как у меня всего 102 ряда, последнюю убавку я делаю в 101 ряду .

Не забываем через 90 рядов от начала отсчета сделать убавки для пройм. И с 71 ряда выполнить скос плеча. (

петли плеча не закрывать а оставить на булавке или доп спице)

Вторая полочка вяжется в зеркальном отражении.

Сшиваем плечи методом трех спиц

видео закрытие методом трех спиц

<https://youtu.be/ucc2E6v-lmk>

Набираем петли по вырезу горловины и вяжем резинкой 1x1 5-6см. Начать набор петель от любого плеча

(видео как набрать петли по краю горловины

<https://youtu.be/НаXWctkXATs>)

Начать набор петель от любого плеча. Дойдя до 3-х центральных петель провязываем их как 3 вместе лицевой петлей. Так вязать в каждом ряду три центральные петли вместе лицевой

(видео как провязать центральные 3 петли)

https://youtu.be/9xEL-D-9_PU

Петли выреза горловины закрываем по рисунку
Выполняем боковые швы и набираем петли по пройме. Вяжем резинкой 1x1 3-5см. Закрываем петли по рисунку.

Прячем кончики, проводим вто и всееееее!

Наш жилетик #Vertical_zhilet_donch готов !