

ТОП ИЮЛЬ
@vikki_strikks



Топ с ажурной спиной свободного силуэта, со спущенным поочём и круглым вырезом горловины. Связан сверху вниз по моей авторской методике бесшовного вязания.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С МАТЕРИАЛАМИ ИНСТРУКЦИИ!!!

Лучше всего распечатать текстовый файл и смотреть видео делая необходимые пометки в текстовом файле.

Последовательность действий.

Работа начинается с вывязывания детали спинки. Набираете обычным способом необходимое количество петель. Провязываете изнаночный ряд, в котором устанавливаете маркеры отделяющие петли плеча от петель горловины, с обеих сторон. Со следующего лицевого ряда начинаете формировать углубление горловины и скос плеча сначала по одной, а затем по другой стороне. При этом на первом плече (первое от начала вязания) углубление горловины формируется по лицевой стороне, а скос плеча по изнаночной. А на втором (дальнее от начала вязания) углубление горловины формируется по изнанке, а скос плеча по лицевой стороне.

Алгоритм для углубления горловины по спинке и скоса плеча.

Точки разворотов по горловине :

5 раз по 1 петле.


3 раза по 2 петли.

2 раза по 3 петли.

1 раз 4 петли.

Точки разворотов по плечу распределить равномерно по всей длине плеча на расстоянии 2 сантиметров друг от друга.

После того как углубление горловины и скосы плеча сформированы приступаете вывязывание ажурного узора по схеме.



(Схема есть отдельным дополнительным файлом) На схеме проведены только не чётные ряды. Все чётные ряды вязать по рисунку.

Провязываете деталь спинки на высоту проймы : **ВП** (высота проймы) = **ОР** (обхват руки по бицепсу) + **СО** (пропуск на свободное облевание для рукава 10% от ОР) И оставляете открытые петли на леске или доп. нити.

Формирование детали переда.

Начинаем работу с левого плеча (смотрите соответствующее видео)

Поднимаем петли для переда из петель плеча по спинке. Количество петель плеча по спинке и переду равны. Далее формируем скос плеча по переду точно так же как формировали по спинке, с тем же шагом.

Горловина по переду формируется следующим образом.

У основания шеи (по горловине) делаем три убавки. В каждом лицевом ряду провязываем вместе по 2 петли три раза.

Далее провязываем 10 рядов по прямой без прибавок.

Для формирования закругления и углубления горловины добираем на спицу после кромочной петли (довязав ряд до конца и провязав кромочную) дополнительные петли :

4 раза по 1 петле

3 раза по 2 петли

2 раза по 3 петли

2 раза по 4 петли

1 раз 5 петель.

Оставляем левую часть детали переда на доп леске и переходим к правой половине переда.

Поступаем аналогично с правой деталью переда. После того как доберёте по горловине последние 5 петель, объединяем обе стороны переда в одно полотнище добрав оставшиеся центральные петли.

Отвязываем деталь переда на высоту проймы и далее переходим на круговое вязание.


Объединяем деталь спинки и переда. Провязываем два ряда и приступаем к формированию скоса под проймой.

Для этого убавляем с каждой стороны от условного бокового шва 8 раз по 1 петле.

Один ряд с убавками, следующий ряд без и т.д.

Далее вяжем изделие на нужную длину. Низ и горловину изделия обрабатываем полым шнуром (смотрите видео)

Если у Вас большая грудь или большой живот, в таком случае по детали переда нужно сделать рассеянные укороченные ряды, разворачиваясь в условных боковых швах, для того что бы соблюсти баланс изделия.



Шаблон для построения технического рисунка.

Все материалы инструкции "Топ июль" принадлежат Виктории Поломошновой

@vikki_strikks

Распространять материалы любым способом а так же передавать его третьим лицам запрещено.

Желаю приятного вязания, с уважением, Вика ♥

