

Сумка «КЛЭР»

Уровень сложности: средний



Внимание!

Мастер-класс Сумка «КЛЭР»

https://www.instagram.com/lgrits_bag/ Автор: Татьяна Овсянникова

Данный материал не является обучающим и требует начальных навыков владения крючком.

Материал не содержит обучающие фрагменты, а только описание хода вязания данной модели сумки.

В работе используется:

- Шнур ПОЛИЭФИРНЫЙ 3 мм, 300 метров;
- Крючок 4,00 мм для основного полотна и 3,5 мм для соединения фермуара с полотном;
- внутренний фермуар 25 см;

Все используемые в данной работе материалы можно приобрести в студии @podelki_mari_shop

Используемые сокращения:

ВП – воздушная петля;

СБН – столбик без накида;

ПССН – полустолбик с накидом;

ПС – полустолбик.


Сумка вяжется единым полотном, поворотными рядами

Все нечетные ряды – лицевые, четные ряды- изнаночные.

1. ПОЛОТНО СУМКИ

Берем крючок 4 мм и набираем цепочку из 54 воздушных петель (ВП) плюс 1 петля подъема.

Оставьте конец рабочей нити примерно 1 метр. Он пригодится нам для сшивания.



1 ряд - вяжем 54 столбика без накида (СБН), заводя крючок под перемышку на оборотной стороне цепочки.


В конце ряда делаем воздушную петлю (ВП) и разворачиваем изделие.

Со второго ряда мы приступаем к вязанию узора.

Узор у нас будет состоять из чередующихся полустолбиков (ПС) и полустолбиков с одним накидом (ПССН).

Каждый ряд мы будем вязать, заводя крючок только за дальнюю полупетлю косички

Рапорт рисунка:



✦ - полустолбик с одним накидом

● - полустолбик

Мастер-класс Сумка «КЛЭР»


https://www.instagram.com/lgrits_bag/ Автор: Татьяна Овсянникова

Полустолбик (ПС):



Заводим крючок за дальнюю полупетлю косички, захватываем рабочую нить и протягиваем ее сразу через обе петли на крючке.

Полустолбик с одним накидом (ПССН):



Делаем накид, заводим крючок под дальнюю полупетлю косички, захватываем рабочую нить и протягиваем ее сразу через все петли на крючке.

2 ряд (изнаночный) – *6ПССН, 6ПС * (между ** повторяем 4 раза), 6ПССН.

3 ряд и все последующие мы вяжем, повторяя приведенную выше схему рапорта.

Для расширения полотна, с 4 по 15 ряд мы будем делать прибавки, провязывая в конце ряда 2 ВП, одна из которых будет прибавкой, а вторая, как и прежде, петлей подъема. Петлю прибавки в следующем ряду мы вводим в узор согласно приведенной ниже схеме.



На схеме, приведенной ниже, в красной рамке выделен рапорт, который мы повторяем в ширину 4 раза в каждом ряду.

Всего мы должны сделать 12 прибавок, по 6 с каждой стороны.

- | - столбик без накида
- ⋈ - полустолбик с одним накидом
- - полустолбик
- - воздушная петля (для прибавки)
- - рапорт узора 12 петель

Мастер-класс Сумка «КЛЭР»

https://www.instagram.com/lgrits_bag/ Автор: Татьяна Овсянникова

Чтобы понять на какой стороне полотна (изнаночной или лицевой) Вы находитесь, посмотрите, где находится кончик рабочей нити- на лицевой стороне он внизу слева.

С 17 по 50 ряды мы вяжем по рисунку.

В 51 ряду начинаем делать убавки. Они заключаются в том, что в конце каждого ряда мы не довязываем последнюю петлю.


Более наглядно это показано на приведенной ниже схеме.


Всего 12 убавок.

Делаем их с 51 по 62 ряд.

Далее вяжем еще 3 ряда узора (63-65 ряды)

66 ряд – 54 СБН





В красной рамке, как и прежде рапорт рисунка, который мы повторяем в ширину 4 раза.

Мы закончили вязать полотно.

Фиксируем рабочую нить, отрезаем ее, оставив конец нити примерно 1 метр. Он пригодится нам для сшивания боковины.

2. ПЕРВИЧНАЯ ВТО

Слегка потяните и расправьте полотно.

Если у вас нет отпаривателя, ВТО проводим утюгом с паром через ткань для глажения, или надев на утюг специальную насадку для деликатных тканей. Выставьте на утюге средний температурный режим (например, для изделий из синтетических тканей). Тщательно пройдитесь по всему полотну несколько раз, по изнаночной стороне.

Сильно не утюжьте. Полотно должно сохранить рельефность узора.

И обязательно нужно дать полотну полежать, чтобы остыть.

3. БОКОВЫЕ ШВЫ.

Сшивать полотно мы будем, используя оставленный кончик рабочей нити, по лицевой стороне.



Складываем полотно изнаночной стороной внутрь.



Сначала заводим крючок под дальнюю полупетлю ближней к нам половины полотна.



Затем под ближнюю полупетлю второй половины.



Захватываем рабочую нить и провязываем полустолбик, протянув рабочую нить через обе петли на крючке.



Сшиваем, таким образом, до низа изделия. В конце нить фиксируем, выводим на изнаночную сторону и прячем в полотно.

Аналогично сшиваем вторую сторону.

4. ВНУТРЕННИЕ УГЛЫ

Выворачиваем изделие на изнаночную сторону и складываем углы.



Отмеряем расстояние на полотне, равное примерно 8 см.



Соединительными полустолбиками прошиваем полотно, фиксируя углы.

Фиксируем концы рабочей нити и прячем их в полотно.

Мастер-класс Сумка «КЛЭР»

https://www.instagram.com/lgrits_bag/ Автор: Татьяна Овсянникова

Снова выворачиваем изделие на лицевую сторону.

5. ОБВЯЗКА ВЕРХА ПОЛОТНА.

Для того чтобы было удобнее соединить полотно сумки с фермуаром, мы должны обвязать верхний край изделия.



Сделать это надо полустолбиками.

Заводим крючок под петли подъема каждого ряда. Вяжите туго.

У нас в полотне было 66 рядов. Постарайтесь сделать так, чтобы на каждой стороне изделия у нас так же было по 66 петель обвязки.

Закончив обвязку, фиксируем и отрезаем рабочую нить. Прячем концы нити в полотно. Не забывайте опалить конец шнура, чтобы предотвратить его распускание.

6. ОБВЯЗКА ФЕРМУАРА.



Раскрываем фермуар.
Берем рабочую нить, делаем
первую воздушную петлю.

Обвязывать мы будем по
внутренней стороне фермуара.

**Всего должно получиться
78 столбиков обвязки.**



Крючок и рабочая нить у нас
за фермуаром.

Заводим рабочую нить под
фермуар, накидываем ее рукой
на крючок и снова уводим за
фермуар.



Накидываем рабочую нить на
крючок и протаскиваем через
все петли на крючке.

Как можно туже затяните
первый столбик.



Все последующие столбики
обвязки вяжутся аналогично.



Вяжите туго.

Хорошо подтягивайте рабочую
нить.

Следите за тем, чтобы все
петли косички получались не
растянутыми и одного размера.

Мастер-класс Сумка «КЛЭР»

https://www.instagram.com/lgrits_bag/ Автор: Татьяна Овсянникова




Обвязав первую половину, отрезаем и как можно туго фиксируем конец шнура.

Переходим к обвязке второй половины фермуара.

Вяжем точно также, но в конце рабочую нить не отрезаем, а просто фиксируем.

Этой нитью мы будем крепить фермуар к полотну.



7.СБОРКА

Фермуар к полотну крепится соединительными полустолбиками, крючком 3,5 мм при помощи шнура, оставленного после обвязки фермуара.

Сначала маркерами отмечаем на полотне и фермуаре, по центру, расстояние для ручки.

На фермуаре – 18 центральных петель.

На полотне – 14 центральных петель.



Отступаем от края полотна с каждой стороны полотна 3 петли (отметьте их маркерами) и начинаем сшивать.

На полотне мы заводим крючок под дальнюю полупетлю.



На обвязке фермуара вводим крючок над полной косичкой.



Сшивайте как можно туже.

Так как на фермуаре, на отрезке от края до начала ручки, у нас 30 петель, а на полотне – 23, сшиваем следующим образом:

Полустолбиками сшиваем 3 петли, а затем на обвязке фермуара пропускаем одну петлю.

И снова 3 соединительные петли.

То-есть, пропорция 3-к- 4.



Довязав до начала ручки, отмеченной маркерами, продолжаем вязать только отрезок на фермуаре между маркерами. Точно также, полустолбиками (3 провязываем, один пропускаем). Когда довяжете до следующего маркера, снова начинаем сшивать детали. Следите, чтобы последняя петля на фермуаре совпала с петлей на полотне, последней перед маркером.

Эти 3 не провязанные петли на полотне с каждой стороны образуют промежуток для удобного закрывания механизма фермуара.



Чтобы перейти к обвязке следующей половины сумки, 6 петель между маркерами по краям нужно провязать полустолбиками за дальнюю полупетлю обвязки верха полотна. И затем, аналогично, сшить вторую половину. Дойдя до маркера, отмечающего начало следующего отрезка для закрывания фермуара, аналогично провязываем 6 полустолбиков. Рабочую нить отрезаем и прячем в полотне.

Теперь нужно убрать все концы нитей.
Не забывайте опалить концы шнура, чтобы избежать случайного распускания.



Если планируете вшить в сумку подкладку, то вшивать ее надо в самом конце.
Размер подкладки ВШГ 16/31/6 см.

8.ПОВТОРНАЯ ВТО

Если у вас нет ручного отпаривателя, то можно провести ВТО утюгом.

Положите внутрь махровое полотенце, свернутое валиком.

Еще раз потяните и расправьте изделие, придав ему желаемую форму.

Выставьте на утюге средний температурный режим (например, для изделий из синтетических тканей).

Внимание! Полотном утюга по ПЭ шнуру не водим (не прикладываем, во избежание повреждения изделия), все делается навесу или через марлю (в случае ее отсутствия можно использовать хлопковую ткань).

И обязательно нужно дать изделию постоять в таком виде несколько часов, чтоб «запомнить» форму.

Ну, вот и все, наша сумочка готова!

Спасибо за проявленный интерес к моему творчеству. Мне очень приятно, что вы находите в моих работах вдохновение.

По всем вопросам пишите в Директ Инстаграм
https://www.instagram.com/lgrits_bag/