





Размеры: XS [S, M, L, XL, XXL].

Пряжа:

Летняя пряжа Rowan Mako Cotton (63% хлопок, 37% тенсель, 100 м/50 г)

Спицы:

5 мм.

5.5 мм.

Дополнительные инструменты:

Держатели петель.

Плотность:

16 п. и 20 рядов в 10 см ажурной сетки, спицами 5,5 мм.

Примечание:

Поскольку во время узора идет поочередное прибавление-убавление петель, то необходимо производить подсчет петель после того, как количество петель возвращается к первоначальному, поэтому петли подсчитывать только после 2-го и 4-го рядов узора сетки.

СПИНКА

Спицами 5мм набрать 74[76,84,88,94,98]пет. Вязать резинкой 1лиц, 1изн в высоту 4см, закончить рядом на ИС, убавить(-,-,-, прибавить, прибавить) 1пет. с каждой стороны в последнем ряду. 72[76,84,88,96,100]пет.

Поменять размер спиц на 5.5мм.

Ряд 1: (ЛС) 2лиц * накид, 4лиц, повтор. от * до последних 2пет, накид, 2лиц.

Ряд 2: 2вм. изн * (1лиц, 1изн) в накид предыдущего ряда, (2вм. изн) дважды, повторить от * до последних 3пет, (1лиц, 1изн) в накид предыдущего ряда, 2вм. изн.

Ряд 3: 4лиц * накид, 4лиц., повтор. от * до конца.

Ряд 4: 2изн, 2вм. изн *(1лиц, 1изн) в накид предыдущего ряда, (2вм. изн) дважды, повторить от * до последних 5пет, (1лиц, 1изн) в накид предыдущего ряда, 2вм. изн, 2изн.

Повторить эти 4 ряда до высоты спинки 20.5(23.5,26,27.5,30,33 см, закончить рядом ИС.

Формирование проймы

Закрывать 4 п. в начале следующих 2 рядов. 64[68,76,88,88,100]пет.

Убавьте по 1 петле с каждого конца в следующих 2 рядов. 60[64,72,76,84,96]п. **

Вязать узором до высоты проймы 20 (21, 21, 22, 22, 23 см), закончить изнаночным рядом. Закройте 6 (7, 9, 10, 12, 15) пет в начале 4 следующих рядов. Оставьте оставшиеся 36 петель на держателе.

ПЕРЕД

Вязать как спинку до **

Продолжить вязать узором до высоты проймы 12(13,13,14,14,15см, закончить рядом на ИС.

След. ряд: (ЛС) 26(28,32,34,38,44)лиц, повернуть, оставив оставшиеся петли на держателе.

Убавить 1 петлю по краю горловины в каждом ряду до 12 (14, 18, 20, 24, 30) пет.

Продолжить, пока перед не совпадет с размером спинки, чтобы начать формирование плеча.

Закрывать 6 (7, 9, 10, 12, 15) пет в начале следующего и в каждом втором ряду. Остановиться.

Переснять следующие 8 пет на держатель, вязать вторую сторону аналогично.

РУКАВА

На спицы 5 мм набрать 64 (64, 68, 68, 76, 76) п.
Вязать резинкой 1 лиц, 1 изн на высоту 2 см,
закончить изнаночным рядом.

Перейти на спицы 5,5 мм.

Вязать по узору, как для спинки, прибавляя
петли по схеме.

Прибавить по 1 петле с каждого конца 9-го
ряда, затем в следующих 10-и рядах.

68(68,72,72,80,80)пет.

Вязать по узору до высоты рукава 15 (15, 15,
16, 16, 16 см), закончить изнаночным рядом.

Формирование проймы

Закройте 4 п. в начале следующих 2 рядов.

60[60,64,64,72,72]пет.

Убавьте по 1 петле с каждого конца
следующего и каждого второго ряда.

56[56,60,60,68,68]пет.

Провяжите 1 ряд.

Закрывать петли

ЗАВЕРШЕНИЕ

Соедините шов правого плеча матрасным
швом.

Окантовка горловины

С лицевой стороны, спицами 5 мм, поднять и
провязать 14 пет. вниз по левой стороне
выреза горловины переда, вязать 8 пет. с
держателя горловины переда, 14 пет. вверх по
правой стороне выреза горловины переда и 36
пет. с держателя горловины спинки. 72 пет.
Вязать резинкой, как установлено для спинки,
на протяжении 3 см, заканчивая рядом ИС.
Закрывать петли по узору резинки.

Соединить левое плечо и окантовку
горловины. Вшить рукава. Соедините боковые
швы и швы рукавов.

