



Мастер - класс
Круглая сумка
из рафии

Уровень: начальный

!!!Данный мастер класс является собственностью автора и предназначен для личного пользования. При публикации работ по данному мастер-классу просьба указывать автора @smachna.torba

Материалы, которые Вам понадобятся:

- Рафия Ispie, 1 моток 250м (или Fibranatura 3 мотка по 90м);
- Крючок N3 – 3 мм;
- Регилин, 0,5 мм, 1,5 м;
- Плечевой ремень 110–120 см с карабинами. Плечевой ремень можно связать, в этом мастер-классе есть ссылка на видео, как связать ремешок;
- Клапан на кнопке. Клапан и ремень можно приобрести <https://instagram.com/capron.ua>;
- Кольцо–карабин, 2 шт, 20 мм;
- Клей ПВА;
- Нитки под цвет пряжи и фурнитуры;
- Ножницы;
- Игла;
- Подкладка, два круга диаметром 18 см.
- Обязательно понадобится утюг.

Размер готового изделия из данных материалов: диаметр – 18 см, ширина – 6 см.

Условные сокращения

- ВП – воздушная петля,
СС – соединительный столбик,
ПП – петля подъема,
НПП – незаметная петля подъема, которая имитирует ССН, либо 3 ВП,
СБН – столбик без накида,
ССН – столбик с одним накидом,
СС2Н – столбик с двумя накидами,
ПР – прибавка (два СБН или ССН в одну петлю).

Ссылка на полное видео процесса длительностью 1 ч 4 мин:

<https://youtu.be/v9N3uSN001M>

Рекомендации работы с рафией 🙌

1. Перед работой с рафией ее необходимо раскрыть. Если у вас рафия Fibranatura, то необходимо распушить пряжу руками. Если у вас Ispie, то ее можно отпарить утюгом.

2. Когда нить закончилась, необходимо взять новый моток и раскрыть конец нити. Накладываем друг на друга конец рабочей нити и нить из нового мотка с зазором в 0,5 см. Склеиваем между собой клеем ПВА. завернуть нить в месте стыка и сразу провязать, пока не высох клей.
3. Если вам пришлось распустить рафию, смотайте ее в пасму и отпарьте утюгом, она примет первоначальную форму.

Вяжем основу (круг)

Набираем цепочку из 3 вп.



1 ряд. В 3ю петлю от крючка провязываем 15 ССН. В первый ССН провязываем СС. Вяжем НПП: вытягиваем петлю на 1,5 см, прокручиваем крючок на себя, придерживая пальцем петлю на крючке. Опускаем крючок под первый ССН, вытягиваем петлю. На крючке 2 петли. Провязываем по 2 петли. Вместо НПП можно набрать 3 ПП. НПП считается первым столбиком следующего ряда.



2 ряд. 1ПР*15= 30, СС, НПП. С изнанки протягиваем конец через все петли, затягиваем, крепим и прячем.



3 ряд. (1 ССН, 1ПР)*15 = 45, СС, НПП.



4 ряд. (2 ССН, 1ПР)*15 = 60, СС. НПП с 2мя накидами (имитация СС2Н, или 4 ПП).



5 ряд. ВП, начинаем вязать СС2Н, после первого накида продеваем крючок за две перемычки НПП, накид, крючок опускаем через 1 петлю предыдущего ряда, провязываем первый накид, затем петлю вместе с перемычками, второй накид и последние две петли.



Следующий элемент: СС2Н, в ту же петлю, куда провязали предыдущий СС2Н, провязываем первый накид. Делаем накид, пропускаем 1 петлю предыдущего ряда. Провязываем накид. Далее провязываем 2 петли, провязываем накид, провязываем две петли. ВП, ССН в середину элемента. Повторяем элементы до конца ряда



Всего должно получиться 30 элементов. СС, НПП.



6 ряд. (3 ССН, 1 ПР)*21, 5 ССН = 110. СС, ПП.



Отпариваем круг утюгом. Растягиваем, придаём форму руками.



Готовим регилин к ввязыванию. Для этого отмеряем кусок, равный диаметру круга + 2-3 см. Разрезаем вдоль напополам. Обматываем каждый отрезок расправленной рафией. Через 1-2 см фиксируем клеем ПВА.



7 ряд. Вяжем реглин, $(10 \text{ СБН}, 1 \text{ ПР}) * 10 = 120$. Расправляем последний ряд. Круг должен лежать ровно, без волн.



Отпариваем круг ещё раз. Обрезаем нить, вытягиваем конец в петлю. Продеваем крючок под первую петлю, протягиваем конец нити. Затягиваем назад в последнюю петлю. Крепим конец с изнанки.



Готовый круг должен получиться где-то 18 см в диаметре.



Пришиваем клапан. Кнопка должна находиться на 4,5 см над краем круга. Крепим концы нити и фиксируем шов клеем ПВА.



Пришиваем подкладку. Чтобы сделать подкладку, нужно вырезать из ткани круг, такого же диаметра, что и основа. Аккуратно завернуть край на 3-5 мм, прошить на машинке или руками.



Подкладку пришиваем к основе за край, отступая на 0,5 см. Делаем несколько закрепительных стежков по периметру. Крепим и прячем нить.



Вяжем боковую часть

Продеваем крючок за заднюю стенку и перемычку СБН. Вяжем ВП. Ввязываем конец нити в этот ряд.



8 ряд. 120 СБН за заднюю стенку и перемычку. Подгибаем ряд, чтобы образовался угол 90 градусов.



Петля подъёма: продеваем крючок под первый СБН, вытягиваем последнюю петлю. Вынимаем крючок и раскалываем последний СБН. Вытягиваем петлю и провязываем две петли вместе.



Далее вяжем узором галочки. Для этого необходимо «расколоть» СБН с лица и изнанки, продевая крючок между ножек СБН.

Рекомендация 🙌 Чтобы СБН не уходили влево и были аккуратными, рабочую петлю вытягивайте на уровень крючка, немного вправо. После провязывания затягивайте рабочую петлю.



9 ряд. 120 СБН, ПП.



10 ряд. 120 СБН, ПП.

11 ряд. 120 СБН, ПП.

12 ряд. 120 СБН, ПП. Отпариваем утюгом боковую часть.

Отрезаем регилин длиной, равной периметру боковой части + 2-4 см. Разрезаем вдоль пополам. Обматываем рафией.

13 ряд. Ввязываем регилин. 120 СБН. Подтягиваем регилин по периметру. Опять отпариваем боковую часть.



Протягиваем петлю под первым СБН, вытягиваем на лицо под последним СБН. Обвязываем край СС. Обрезаем кончик, протягиваем под первую петлю обвязки, затягиваем на изнанку, закрепляем, прячем нить.



Отпариваем боковую часть утюгом. Сминаем пальцами неровности, придавая детали нужную форму.

Аналогично вяжем вторую половинку сумки.



Сборка сумочки

Соединяем обе половинки. Вставляем крючок за обе стенки последнего ряда одной половинки и за обе стенки второй половинки. Выводим петлю на лицо. Продеваем снова крючок, поочерёдно за одну и вторую половины сумки. Если в предыдущем шаге сверху была правая половина, то в следующем должна быть сверху левая. Опять вытягиваем петлю. В следующем шаге снова меняем очередность. Так, СС связываем вместе две половины. Оставляем несоединенными отрезки по 14 см от клапана. Закрепляем и прячем на изнанку конец нити.



Примеряем и пришиваем нижнюю часть клапана. Крепим конец нити и фиксируем шов клеем ПВА.



Вставляем кольца-карабины в места окончания бокового шва.



К кольцам-карабинам крепим плечевой ремень.



Ремешок можно связать. Ссылка на видео как вязать такой ремень:



<https://youtu.be/035NbnkLtU>

Как связать жгут - ремешок вы можете по этой ссылке:



<https://youtu.be/Jw0Lwc6glXk>

Поздравляю! Ваша сумочка готова 🙌



Если у вас возникли вопросы, пожалуйста пишите мне в Телеграм канал, Viber, WhatsApp +380981222024, либо в Direct Инстаграм аккаунта

Больше интересного можно найти на моем YouTube канале, и на страничке Instagram. Подписывайтесь и вы будете в курсе новинок



<https://youtube.com/channel/UCGO1ts43Iaaq0cVZ6ftxE7Q>



<https://instagram.com/smachna.torba>