

Сумка пляжная «МАМБА»

Уровень сложности: средний



Мастер-класс Сумка «МАМБА»

https://www.instagram.com/lgrits_bag/ Автор: Татьяна Овсянникова

Внимание!

Данный материал не является обучающим и требует начальных навыков владения крючком.

Материал не содержит обучающие фрагменты, а только описание хода вязания данной модели сумки.

В работе используется:

- Шнур полиэфирный 2 мм или рафия ISPIE*:

основной цвет- 500 метров

и дополнительный, для отделки-60 метров;

- Крючок 3,0 мм;

- Маркеры.

*в бобине рафии ISPIE 250 метров

Используемые сокращения:

ПССН – полустолбик с накидом;

СБН – столбик без накида

ВП – воздушная петля.

Самое важное в вязании этой модели - это соблюсти плотность вязания.

Моя плотность 10/10 см = 12/12 ячеек (рафия), 13/13 ячеек (шнур 2 мм).

Нужно добиться того, чтобы количество ячеек в высоту и в ширину обязательно совпало.

Свяжите образец. Отпарьте его и только потом измеряйте.

Плотность вязания у каждого своя, но количество ячеек в квадратном образце, в высоту и ширину должно обязательно совпасть.

Возможно, придется сменить размер крючка, это тоже влияет на плотность.


И важно вязать плотно, тогда полотно будет хорошо держать форму.

Сумка вяжется из трех деталей: 2 полотна и дно.

1.ПОЛОТНО

По сути, каждое полотно сумки – это квадрат с двумя усеченными углами.

Общий размер 54/54 ячейки.



Стрелка показывает начало и направление вязания.



Сначала мы делаем прибавки в каждом ряду для расширения полотна.

Затем несколько рядов вяжем полотно шириной 54 ячейки.

А потом уменьшаем ширину полотна, не довязав ряд, чтобы сформировать пройму для ручки.

Вот почему нам так важна плотность вязания.


Если ячейки не будут квадратными, у нас не совпадет высота и ширина полотна, и изделие будет косить или вообще пойдет винтом.



Берем крючок 3мм, оставляем кончик примерно 8 см и набираем цепочку из 59 воздушных петель.

Ставим маркер в 59-ю петлю.

Важно! Петля на крючке никогда в подсчетах не участвует.



Теперь набираем еще 5 ВП.

Итого в цепочке 64 ВП.

Вся сумка вяжется узором, в котором чередуется полустолбик с одним накидом (ПССН) и воздушная петля (ВП).

Первый ряд вяжем, заводя крючок под перемычку на оборотной стороне цепочки из воздушных петель.



Полустолбик с накидом:

Делаем накид, заводим крючок под перемычку на оборотной стороне цепочки (на крючке три петли).

Захватываем рабочую нить и протаскиваем ее сквозь все петли на крючке.

Условные обозначения:


T

- полустолбик с одним
накидом

O


- воздушная петля

1 ряд. Первый полустолбик с накидом (ПССН) вяжем в перемычку отмеченную маркером.




Затем делаем воздушную петлю, пропускаем на цепочке одну перемычку и снова вяжем ПССН.

Так, чередуя ПССН и ВП, вяжем до конца ряда. Всего 29 ПССН.



Последний ПССН должен быть связан в первую перемычку цепочки.

Проверьте, получилось 30 ячеек.



Уже в этом ряду начинаем расширять полотно.

Для этого мы провяжем еще один ПССН в последнюю перемычку цепочки (прибавка-два столбика с одним основанием).

Далее делаем три воздушных петли (ВП) и разворачиваем полотно.


2 ряд. Второй и все последующие ряды будем вязать этим же узором.

Крючок будем заводить под полную вершину (косичку) столбика предыдущего ряда. В начале ряда снова делаем прибавку.




Первый столбик вяжем в вершину крайнего столбика предыдущего ряда.

Затем делаем воздушную петлю.



Второй столбик вяжем в следующую петлю.

Не забывайте про воздушные петли между столбиками.



Далее вяжем как обычно, по рисунку, чередуя ПССН и ВП.



Последний столбик во втором ряду вяжем под вторую косичку.




Заводим крючок именно под косичку, чтобы крючок прошел между косичкой и перемычкой.

3 ряд



Снова 3 ВП и далее, как обычно, по рисунку, до конца ряда.



В конце третьего ряда снова делаем прибавку.



А именно, 2 ПССН во вторую воздушную петлю цепочки.

Еще можно поставить маркер в крайнюю ячейку первого ряда, на стороне, где мы делаем прибавки.


Этот маркер обозначит нам начало нижней части полотна (дно).

Итак, прибавки для расширения полотна мы делаем только с одной стороны полотна. Противоположную сторону вяжем по рисунку, без прибавок.

Полотно будет расширяться только с одной стороны.


Так мы должны связать 24 ряда, и полотно, соответственно увеличится в ширину на 24 ячейки. Итого 54 ячейки.

В 24 ряду, в крайнюю ячейку, также поставьте маркер. Он отметит нам последний ряд с прибавками, а также обозначит конец нижней части полотна (дно).




25-33 ряды

Вяжем по рисунку следующие
9 рядов. 54 ячейки в ряду.



34 ряд.

В этом ряду начинаем формировать пройму ручки.





Поставьте маркер в 34 ячейку от начала ряда. Эту ячейку уже вязать не будем (21-я ячейка от противоположного края).

Вяжем 33 ячейки и разворачиваем полотно.

Проверьте, должна остаться 21 ячейка.



Всего нужно связать 21 ряд.

Пересчитайте все ряды в полотне.

Если все сделали правильно, последний, 54-й ряд полотна заканчивается со стороны проймы ручки.

2. РУЧКА

Если планируете вязать всю сумку одним цветом, то в конце рабочую нить не отрезаем, продолжаем работать ею дальше.

Если же сумка будет с контрастной отделкой, отрезаем рабочую нить, оставив кончик 6-8 см. Петлю с крючка не снимаем (!).




Берем шнур для отделки, и работаем им.

Оставляем кончик 6-8 см и провязываем следующую воздушную петлю.

Всего нужно связать 50 воздушных петель.

Концы шнуров надо связать.

В процессе обвязки их можно сразу ввязать в полотно.



Теперь нужно прикрепиться к противоположной стороне проймы.

Проверьте, не перекрутилась ли цепочка.



Заводим крючок под вторую косичку, захватываем рабочую нить и провязываем соединительный полустолбик.

Отметьте этот полустолбик маркером.

Это конец кругового ряда.




Теперь нужно обвязать края ячеек столбиками без накида.

По каждой стороне у нас 21 ячейка.

Обвязывать будем чередуя, то 2 СБН, то 1 СБН в ячейку.

Так 20 ячеек = 30 СБН обвязки.

Начинаем с двух столбиков в ячейку.




В последнюю, 21-ю ячейку снова 1 СБН.

Итого по этой стороне 31 СБН.

Вторую сторону обвязываем зеркально, сначала в первые две ячейки по 1 СБН, и далее 2,1,2,1 и т.д.

Заканчиваем двумя столбиками в последнюю ячейку.

Итого у нас 62 столбика обвязки проймы.




Дальше вяжем за перемычки на оборотной стороне цепочки столбиками без накида (СБН).



В соединительную полупетлю тоже провязываем столбик без накида.

И без петли подъема, сразу, начинаем вязать второй круговой ряд.

Вяжем также, столбиками без накида, под вершину (косичку) столбика предыдущего ряда.



Очень важно следить за тем, чтобы вершины столбиков не были растянутыми. Чем плотнее, тем лучше.

Попробуйте захватывать рабочую нить, когда заканчиваете столбик, снизу вверх.

При таком способе захвата, вершины получаются плотными, не растянутыми.

Это особенно важно, если вяжете из рафии.



На третий круговой ряд переходим, как и раньше, по спирали, без петли подъема.


Вяжем также, столбиками без накида, но крючок заводим не под вершину столбика предыдущего ряда, а под его основание (спущенный столбик).



Получается красивый плотный край.

Не забывайте плотно вязать вершины.

Но не переусердствуйте, чтобы край не стал морщить.



Чтобы нижний угол проймы не топорщился, провяжите крайние к углу петли убавкой.

Заведите крючок в последнюю петлю на одной стороне и не довязывая ее до конца, заведите крючок в первую петлю на второй стороне (три петли на крючке) .



И только теперь провяжите все петли на крючке.

Продолжаем вязать спущенными столбиками до конца проймы и далее по ручке.




Осталось красиво закончить этот ряд.

Отрезаем хвостик рабочей нити примерно 10 см. Вытягиваем его полностью из петли.

Заводим крючок под вершину столбика в начале ряда, и захватив рабочую нить, вытягиваем ее на изнаночную сторону. Затем, заводим крючок с изнаночной стороны под дальнюю полупетлю вершины последнего столбика, и снова вытягиваем нить.

Разворачиваем изделие изнаночной стороной, фиксируем конец шнура и прячем в полотно. Полиэфирный шнур лучше опалить на конце, чтобы не допустить случайного распускания.

3. ОБВЯЗКА ПОЛОТНА ПО НИЖНЕМУ КОНТУРУ



Обвязывать будем также, столбиками без накида



Обвязывать будем, по которой обвязывали ручку.

Берем рабочую нить и, оставив кончик 6-8 см, провязываем первую ячейку 3 СБН.

У первого столбика не будет вершины, он установочный, и его мы считать не будем. То-есть, в этой ячейке у нас 2 столбика, участвующих в подсчете.

Кончик рабочей нити сразу ввязываем с изнаночной стороны.

По этой стороне у нас 30 ячеек. В первой ячейке у нас два столбика, не считая установочного, без вершины.

Обвязку делаем, как и на ручке, чередуя, то два, то один столбик без накида в ячейку. Значит, в следующую ячейку вяжем один столбик, а затем чередуем: 2,1,2,1,2,1....



Получится 45 СБН обвязки.

Довязав до нижнего края, на углу, делаем воздушную петлю и переходим к обвязке низа полотна.



Поставьте маркер в воздушную петлю.



Нижняя часть полотна у нас 24 ячейки.

Вяжем в каждую ячейку по 2 СБН.

Итого 48 СБН обвязки.



В конце обвязки низа снова делаем воздушную петлю, ставим в нее маркер и переходим к обвязке противоположной боковины.

Обвязываем зеркально: 1,2,1,2,1,2... и так далее.

Мастер-класс Сумка «МАМБА»

https://www.instagram.com/lgrits_bag/ Автор: Татьяна Овсянникова



В верхней ячейке будет 2 СБН.

Итого 45 СБН обвязки.

Деталь готова.

Нужно оставить конец рабочей нити примерно 2 метра.

Но конец шнура не фиксируем: снимите последнюю петлю с крючка, вытяните ее повыше, чтобы не распустилась, и отложите полотно.

Второе полотно вяжем идентично.

4.ДНО

Дно вяжется в форме овала, узором «галочки в раскол», по спирали, без петли подъема на следующий ряд.

Оставьте конец шнура примерно 2 метра.



Набираем цепочку из 29 воздушных петель. В 29-ю петлю ставим маркер.

Теперь еще одна ВП.

Теперь в эту же петлю еще один столбик без накида. Это первые два столбика сегмента прибавок.



Дальше вяжем 27 СБН по прямой, за дальние полупетли цепочки.

Осталась одна петля.



В нее мы свяжем 3 СБН.



Далее 27 СБН по-прямой, до петли отмеченной маркером.




В петлю, которая была отмечена маркером, и в которую в начале ряда мы уже связали 2 СБН, вяжем еще 1 СБН. Это третий столбик сегмента прибавок с этой стороны.

Снимаем маркер и переставляем в предыдущий провязанный столбик.

Этот маркер отмечает у нас окончание сегмента из 27 СБН связанного по-прямой.

Схема прибавок дна.



X - столбик без накида
 O - воздушная петля
 V - прибавка

Красной диагональной линией на схеме показано место перехода на следующий ряд, а стрелка показывает направление вязания.



Так как мы вяжем без петли подъема, то сейчас мы будем сразу начинать вязать второй ряд.

Крючок в узоре «галочки в раскол» заводится не под вершину столбика предыдущего ряда, а в его центр.

Заводим крючок в первый столбик предыдущего ряда.



Согласно схеме мы должны провязать прибавку. Два столбика в одно основание.



И в следующий столбик еще одна прибавка.

Теперь вяжем снова 27 столбика по-прямой.

Помним, что все полотно мы вяжем узором «галочки в раскол».

Для удобства предлагаю в каждом ряду отмечать первый и 27-й столбик сегмента без прибавок.

Тогда будет хорошо видно, где делать прибавки.

Делаем прибавки в каждом ряду, по приведенной выше схеме.



Всего нужно связать семь круговых рядов.

В итоге получится 96 столбиков.



В конце отрезаем рабочую нить, оставив кончик 6-8 см и полностью вытаскиваем из петли.



Заканчиваем, как и в случае с обвязкой ручки, но с одной лишь разницей.

Крючок заводим, как показано на фото под вершину второго столбика в начале 7-го ряда.

Захватываем рабочую нить и выводим на изнаночную сторону.



Далее как обычно.

Формируем воздушную петлю и фиксируем шнур на изнаночной стороне.

Конец прячем в полотно.

По центру дна у нас остались отверстия. Это не очень эстетично.

Для того чтобы закрыть их, мы будем использовать конец шнура, который мы оставили в начале вязания дна.

Выводим полностью хвост на лицевую сторону, разворачиваем дно изнаночной стороной к себе.

Заводя крючок в отверстия, захватываем конец шнура и провязываем полустолбики в каждое отверстие.



Так на изнаночной стороне у нас образуется косичка.



А на лицевой стороне аккуратная строчка, которая закрывает отверстия.

В конце шнур фиксируем и прячем кончик в полотно.

5. ПЕРВИЧНАЯ ВТО

Прежде чем приступать к соединению деталей сумки, нужно провести ВТО. Обязательно по изнаночной стороне (!).

Когда будете отпаривать полотно сумки, не отпаривайте и не тяните края.

Отпариваем только внутри. Можно сложить полотно пополам и проверить симметричность сторон. Если что, можно слегка потянуть, пока полотно еще теплое.

Деталь доньшка тоже отпариваем только по изнаночной стороне.

Внимание! Полотном утюга по ПЭ шнуру не водим (не прикладываем, во избежание повреждения изделия), все делается навесу или через марлю (в случае ее отсутствия можно использовать хлопковую ткань).

Дать полотну остыть, хотя бы минут 15.

6. БОКОВЫЕ ШВЫ



Складываем детали изнаночными сторонами друг к другу.

Сшивать будем соединительными полустолбиками. По лицевой стороне.

Сначала используем для сшивания отрезок шнура длиной 2 метра, оставленный при обвязке первой детали.

Надеваем петлю на крючок и подтягиваем.



Заводим крючок под обе вершины (косички) крайних столбиков обвязки, захватываем рабочую нить и провязываем соединительный полустолбик.



На каждой детали, по боковой стороне 45 столбиков обвязки и в конце воздушная петля. Выполняем по этим петлям соединительные полустолбики. Последний, 46-й соединительный полустолбик вяжем в воздушные петли, отмеченные на обоих полотнах маркерами.

Конец шнура фиксируем и прячем в полотно.

На противоположной стороне выполняем шов аналогично, соединительными столбиками.

Для сшивания используем рабочую нить, оставленную при обвязке второй детали, идущую от мотка.

46 соединительных полустолбиков.

В конце рабочую нить не отрезаем. Вытяните последнюю петлю повыше, снимите с крючка и пока отложите.


Берем доньшко.



В последнем ряду доньшка 96 петель.

Нужно поставить по бокам два маркера, четко посередине, чтобы на каждой стороне отметить по 48 петель.

На каждом полотне, в обвязке нижнего края у нас также по 48 столбиков.



Поворачиваем сумку доньшком вверх.

Нам нужно, чтобы рабочая нить теперь была внутри сумки.

Берем моток шнура, и опускаем его внутрь.

Вставьте снова крючок в рабочую петлю и подтяните ее.



Прикладываем доньшко к сумке изнутри.



Теперь заводим крючок сначала под вершину обвязки низа полотна.

Затем под вершину столбика на доньшке.

Начинаем с петли, следующей после той, которую отметили маркером.

Захватываем рабочую нить и протаскиваем сквозь все петли на крючке.



Таким образом, соединительными полустолбиками, пришиваем доньшко по кругу.

Закончив соединение, отрезаем и фиксируем конец шнура. Сразу прячем его в полотно на изнаночной стороне.

7. ОБВЯЗКА ВЕРХА.



Начинаем обвязку по лицевой стороне, от бокового шва.

Так же как и при обвязке боковин, в первую ячейку вяжем три столбика без накида.

Первый из них, установочный, в подсчете не участвует.



Обвязываем привычным способом:

2,1,2,1,2,1.....2

В этой части полотна 33 ячейки.

Значит, в последнюю ячейку будет связано 2 СБН обвязки.



Теперь продолжаем вязать СБН по внешнему краю ручки.

Крючок заводим под полную вершину (косичку).

Связав 50 СБН по ручке, обвязываем противоположную сторону, до бокового шва.

Затем сразу переходим к обвязке верха второго полотна.

Мастер-класс Сумка «МАМБА»

https://www.instagram.com/lgrits_bag/ Автор: Татьяна Овсянникова



Заканчиваем первый круговой ряд обвязки, и сразу переходим ко второму ряду.

Без соединительной петли.

Заводим крючок под первую вершину (косичку) в начале первого ряда обвязки.



Второй ряд вяжем столбиками без накида.

Принцип точно такой же, как и при обвязке внутренней части ручки.



Закончив этот ряд, вяжем еще один ряд, как и на ручке, спущенными столбиками.

По спирали, без петли подъема.

Заканчиваем обвязку, также как и на внутренней части ручки, сформировав последнюю вершину концом шнура.

Фиксируем конец шнура и прячем его в полотно.

Перед повторной ВТО заправьте в полотно все кончики шнура.

8. ПОВТОРНАЯ ВТО



Прежде чем начать отпаривание, нужно придать сумке желаемую форму. Слегка потяните и расправьте швы. Если у вас нет отпаривателя, ВТО проводим утюгом с паром через ткань для глажения, или надев на утюг специальную насадку для деликатных тканей. Выставьте на утюге средний температурный режим (например, для изделий из синтетических тканей).



Отпарьте швы на изнаночной стороне. Затем отпарьте ручку и обвязку верха.

Убедитесь, что стороны сумки симметричны. Если есть перекося, пока полотно теплое и влажное можно еще раз чуть потянуть швы и скорректировать длину и ширину.

Теперь положите внутрь сумки скрученное валиком махровое полотенце.

Повесьте сумку на крючок и придайте ей желаемую форму.

Тщательно пройдитесь по всем сторонам сумки несколько раз. Держите утюг на весу, не прислоняйте к полотну.

И обязательно нужно дать изделию повисеть в таком виде несколько часов, чтобы остыть и «запомнить» форму.

Рекомендации по соединению шнура и рафии

Для работы над этой сумкой лучше использовать полиэфирный шнур в намотке 500 метров одной длиной.

Если же у Вас шнур в бобинах с намоткой меньшим метражом, придется выполнять соединение.

Можно соединить концы, оплавив их над огнем. Но иногда, особенно на светлых оттенках шнура, появляется черный опал в месте соединения.

Поэтому рассмотрим другой способ.

В этом узоре вязать концы шнура в полотно незаметно будет проблематично, так как в узоре участвуют только полустолбики с накидом и воздушные петли.

Поступим следующим образом.



Заканчивающимся шнуром свяжем по рисунку полустолбик с накидом и воздушную петлю.



Теперь берем шнур от нового мотка. Заводим крючок как обычно под вершину следующего столбика вытягиваем петлю.

Оставляем кончик рабочей нити 6-8 см.



Перекручиваем петлю против часовой стрелки.



Заканчиваем столбик, провязав все петли на крючке шнуром от нового мотка.


Делаем воздушную петлю.

Вытяните пока петлю на крючке повыше, сантиметра на четыре, чтобы она не распустилась.

На обратной стороне полотна у нас осталось два хвоста.

Их нужно спрятать.

Сначала фиксируем нижний кончик (от нового шнура).



Заводим крючок в петлю в основании столбика, захватываем кончик и протаскиваем его сквозь перемычку. На крючке появилась петля.

Теперь снова захватываем кончик и полностью протягиваем его сквозь петлю на крючке.

Затягиваем образовавшийся узел. Кончик зафиксирован.

Теперь прячем кончик под полукосички верха полотна.



Новым шнуром вяжем несколько ячеек узора (3-4 ячейки), чтобы появилось место куда спрятать второй кончик, останавливаемся, и поворачиваем ту же процедуру здесь.

Отрежьте лишнее, опалите кончики и слегка растяните полотно, чтобы кончики втянулись в полотно полностью.

Соединение рафии

Очень часто в бобилах с рафией попадают узлы. Это не очень эстетично и особенно заметно в сетчатом узоре.



Для решения этой проблемы, а также для соединения концов рафии при переходе к следующему мотку я рекомендую использовать специальный текстильный клей.

Он прозрачный и при высыхании не оставляет следов.

Вариантов такого клея много, можно воспользоваться вот таким или приобрести клей другой марки со схожими параметрами.

Если нет возможности приобрести такой клей, то можно воспользоваться клеем ПВА.



Аккуратно расправьте концы рафии.

Сложите между собой и обрежьте под углом.

Затем смажьте один из концов клеем, соедините обе детали, и дайте клею подсохнуть минуты 3.

Затем, слегка покручивая и придавливая в месте соединения верните рафии прежнюю форму.

Клей высыхает очень быстро, так что Вы сможете сразу продолжить работу.

Ну, вот и все, наша сумочка готова!



Спасибо за проявленный интерес к моему творчеству. Мне очень приятно, что вы находите в моих работах вдохновение!