

## Мастер-класс платье «Элегия»



---

Стильное платье с втачным рукавом  
и  
юбкой со складками

---

Мастер-класс составлен на размеры:

42 / 44 / 46 - 48



Ссылка на совместное вязание:

[https://t.me/+5\\_2DQh1Yngo2NmJi](https://t.me/+5_2DQh1Yngo2NmJi)

По всем возникающим вопросам:

[https://t.me/evgeniya\\_shakhova](https://t.me/evgeniya_shakhova)

## Описание

Для работы потребуется:

1. Пряжа: Камтекс Хлопок натуральный (200м/50г) или бобинный хлопок с пайетками (650м/100г)
2. Крючок № 2 и 2.5
3. Сантиметровая лента, иголка с большим ушком
4. 5 пуговиц

Виды пряжи на платье и ее расход:


<p>Камтекс Хлопок натуральный</p> 	<p>Размер 40-44, длина до 100 см, 500-600 г Размер 44-48, длина до 100 см, 700-800 г</p> <p>*для платья с рукавом</p>
<p>Бобинный хлопок с пайетками</p> 	<p>Размер 40-44, длина до 100 см, 300-350 г Размер 44-48, длина до 100 см, 400-500 г</p> <p>*для платья с рукавом</p>

## ЭТАП 1. Снятие мерок. Вязание образца

Для вязания платья потребуются мерки:

- обхват груди (ОГ)
- обхват талии (ОТ)
- обхват бёдер (ОБ)
- длина переда
- длина изделия
- длина спины
- ширина спины
- ширина плеч
- длина рукава
- (для тех, кто планирует вязать с рукавом)

1. Обхват груди.
2. Обхват талии.
3. Обхват бедер.
4. Высота груди.
5. Длина переда.
6. Длина изделия.
7. Длина спины.
8. Ширина спины.
9. Ширина плеч.
10. Длина плеча.
11. Длина рукава.
12. Обхват руки.
13. Обхват шеи.
14. Глубина декольте



Как правильно измерить мерки показано на рисунке.

Все данные измеряем и записываем.

**Важно!** При снятии мерок длина переда у вас будет больше на 2-4см, в зависимости от размера, чем длина спинки!

Для тех, кто планирует вязать по стандартным меркам на размеры 42-44, 44-46, 46-48 будет представлена **выкройка**.


**Рекомендация!** Лучше ориентироваться и вязать по своим меркам.

Платье связано одним основным узором.

Вяжем образец по схеме.

Набираем 30-40 петель и вяжем верх необходимое количество рядов.

### Схема основного узора



По связанному образцу определяем количество петель и рядов в 10 см.

#### **Плотность вязания по образцу:**

10 см = 35 петель

10 см = 15 рядов

1 см = 3.5 пет

1 см = 1.5 ряда

Для вязания платья я использую:

- бобинную пряжу хлопок с пайетками (метраж 650м / 100г)
- крючок 2

Вязать буду по своим меркам.  
Размер 42-44.

ОГ 88 см

ОТ 68 см

ОБ 96 см

Длина переда 42 см

Длина изделия 58 см

Длина спины 40 см

Ширина спины 35 см

Ширина плеч 38 см

Длина рукава 22 см


## ЭТАП 2. Выкройка. Спинка

Выкройка представлена на размеры:


- 42-44 (ОГ 88, ОТ 68, ОБ 96)
- 44-46 (ОГ 92, ОТ 72, ОБ 98-100)
- 46-48 (ОГ 96, ОТ 76, ОБ 102-104)

Также на основе данных выкройки можно подставить свои значения мерок.

**Важно!** Прибавка на свободу облегания верхней части платья равна +2 см по ОГ (объему груди) и ОТ (объему талии).



Для тех, кто хочет связать блузку.  
Выкройка спинки без пуговиц!



Приступаем к расчётам и вязанию спинки.

Вязание начинаем снизу.

Ниже приведён пример расчёта петель на моем примере.

Вы подставляете свои значения.

См. свои мерки и выкройку.

Полуобхват талии равен:

От 68 см, получаем  $68/2 = 34$  см.

$(34 + 2) / 2 = 18$  см

$18$  см + 1,5 планка = 19,5 см

Далее,

$$19,5 \text{ см} * 3,5 \text{ пет (по образцу)} = 68,25 \text{ пет}$$


Округляю до 67 пет

**Важно!** Значение должно быть нечётным!

**Итого:**

Набираю 67 петель.

Далее, рассчитываем количество рядов и прибавок до высоты до проймы. Отмечено красным!



См. мерки.

Длина спины равна 40 см.

См. Выкройку.

Высота проймы + скос/вырез горловины на нужный размер равна

$$18 + 3 = 21 \text{ см.}$$

$$\text{Из } 40 - 21 = 19 \text{ см.}$$

Это высота до проймы.

$$19 * 1.5 \text{ ряда} = 28,5 \text{ ряда.}$$

Округляю до 28 рядов.

**Итого:**

Верх провязываем 28 рядов.

Как сделать прибавку этой части.

Применяем расчёт.

См. **Выкройку.**

Указаны 2 линии: линия А и линия Б. Необходимо найти их разницу.

Линия А = 19,5 см (рассчитывали выше)

Линия Б = 24,5 см.

Переводим в количество петель.

$$19,5 * 3.5 \text{ пет} = 68,25 \text{ пет}$$

$$24,5 * 3.5 \text{ пет} = 85,75 \text{ пет}$$

Считаем разницу этих чисел:

$$85,75 - 68,25 = 17,5 \text{ пет}$$

Далее, делим высоту рядов до проймы количество петель.

$$\text{Получаем, } 28,5 / 17,5 = 1,6 \text{ ряда}$$

Число получилось не круглое.


Округляю до 2

**Итого:**


Прибавка будет через каждые 2 ряда.

**Важно!** Это схематичный расчёт петель. При вязании ориентируемся на сантиметровую ленту, прикладывая и сверяя значения в сантиметрах или прикладываем к готовой выкройке в натуральную величину.

## Линия А и линия Б.




### Схема прибавки боковой части спинки. Одной и второй части.



### Распределение пуговиц

Расстояние между пуговицами 5 см.  
В моем случае, это через 7 рядов.

**Важно!** Верхняя пуговица располагается у края. Нижняя - делаем отступ.




**Важно!** Сперва вяжем часть БЕЗ отверстий для пуговиц.  
То есть правую сторону.  
Делаем это для того, чтобы легче было отметить и распределить пуговицы по рядам связанной части.

Фото прибавки края детали спинки:



Провязали деталь до проймы и переходим к расчетам убавлений петель/рядов проймы и вывязыванию скоса плеча.

Далее, делаем расчёт этой части проймы. Отмечено красным!



Для размера 42-44 необходимо сделать убавлений вглубь проймы на 4 см. В высоту – 5 см.

$4 \text{ см} * 3.5 \text{ пет (по образцу)} = 14 \text{ пет}$   
 $5 \text{ см} * 1.5 \text{ ряда (по образцу)} = 7,5 \text{ рядов (округляю до 7р, в меньшую сторону)}$ .


$14 \text{ пет} / 7 \text{ рядов} = 2 \text{ петли}$ .

Получаем, что убавку необходимо сделать 2 петли!

**Важно!** Убавку делаем в каждом ряду!  
В процессе вязания измеряем и сверяем эту часть сантиметровой лентой.

Убавления проймы показаны на общей схеме детали спинки.  
См. выше.

Первый и второй ряды убавлений петель проймы:



Далее, считаем количество рядов высоты проймы вместе с вырезом горловины и скосом плеча.

См. **Выкройку** спинки.

Высота проймы + скос/вырез горловины на нужный размер равна 18 см + 3 см = 21 см.

$18 * 1.5 \text{ ряда} = 27 \text{ рядов}$

$3 * 1.5 \text{ ряда} = 4.5 \text{ рядов}$ . Округляю до 5 рядов


**Итого:**

27 рядов - высота проймы ДО скоса плеча и выреза горловины

5 рядов - оформление горловины и скоса плеча.



Продолжаем вязание верх без убавлений до выреза горловины спинки и скоса плеча. Фото проймы:



Переходим к формированию выреза горловины и скоса плеча детали спинки.



См. **Выкройку** спинки.

Ширина плеча равна 9 см.

Ширина выреза половинки горловины равна 10 см.


Для оформления выреза горловины и скоса плеча выше рассчитали, что необходимо провязать 5 рядов.


Горловина:

57р - сокр 10 пет (у края спинки)



58р - сокр 10 пет (у края спинки)





Скос:

59р - сокр 10 пет (у края спинки) и 5 пет (скос плеча)

60р - сокр 5 пет (у края спинки) и 5 пет (скос плеча)

61р - сокр 5 пет (у края спинки) и 5 пет (скос плеча)

**Важно!** Ширину плеча и ширину горловины сверяем сантиметровой лентой.

Деталь спинки готова!


Вторую деталь вяжем аналогично.

**Важно!** Не забываем сформировать отверстия для пуговиц.  
См. Выше полноценную схему.




### ЭТАП 3. Выкройка. Перед

**Важно!** Выкройка дана на размеры: 42-44 / 44-46 / 46-48.  
Данные указаны в сантиметрах.



Перед состоит из вязания деталей, которые сшиваются между собой.  
Всего 4 части схем вязания деталей.

**Важно!** Красным показано точки направления вязания.



## Начинаем вязание с детали 1.

Красным выделена линия выреза горловины. Она стандартная. Сантиметровой лентой вы можете приложить к себе и посмотреть на каком уровне будет этот вырез.





Схема детали 1



Длина половины детали 1 равна 15 см  
(см. Выкройку, отмечено красной линией).

$15 \text{ см} * 3.5 \text{ пет} (\text{по образцу}) = 52,5 \text{ пет}$ . Округляю до 52 пет.

**Важно!** Это половина длины выреза горловины.  
Значит умножаем это количество петель на 2.


Чтобы образовался угол детали дополнительно прибавляем 1 петлю!!!

**Итого:**


Набираю петли: 52п 1п 52п.

Всего 105 петель.

**Важно!** Количество петель должно быть нечётным.



3 ряд



5 ряд




Вяжем по схеме с нужным количеством петель.

Обращаем внимание на 6 и 7 ряды!

Там дополнительно прибавки в начале и конце ряда!

В 9-м ряду в центре делаем прибавку 5 ССН !



Деталь 1 готова.

Измеряем сантиметровой лентой её ширину.

Она должна быть равна 6-6,5 / 7 / 7 см (в зависимости от размера).


**Важно!** В конце вязания отмеряем небольшую длину нити для сборки.



Деталь 2.


Красным выделена высота начала вязания детали 2. Она стандартная.

**Важно!** Проверьте длину переда, она должна соответствовать указанным сантиметрам.



\*при стандартной длине переда 42 см / 43 см / 44 см

## Схема детали 2



Высота детали 2 равна 24 см (см. **Выкройку**, отмечено красной линией).

$$24 \text{ см} * 3,5 \text{ пет} (\text{по образцу}) = 84 \text{ пет.}$$

**Важно!** Деталь этим узором тянется в длину, поэтому 1 см можно вычесть.

$$84 \text{ см} - 3,5 \text{ пет} = \text{округляю до } 80 \text{ пет!}$$

**Итого:**


Набираю 80 петель.

**Важно!** Количество петель должно быть чётным!





Деталь 2 готова.




Деталь 3.

Красным выделена высота детали 3.

Её нужно рассчитать.

**Важно!** Проверьте длину переда, она должна соответствовать указанным сантиметрам.

Высота проймы переда на 1 см меньше, высоты проймы спинки!



Длина переда равна 42 см.  
Высота проймы спинки 18 см.  
Значит, высота проймы переда 17 см.

Получаем,  
 $42 - 17 = 25$  см.  
 $25 / 2 = 12,5$  см.

Ширина детали 3 должна быть равна полученному значению.  
На размер 42-44 равна 12,5 см.







Схема детали 3





Продолжаем вязание по схеме до нужного значения ширины детали.



Вторую деталь вяжем аналогично.

**Важно!** Только вместо 2 вп подъема - выполняем 3 вп подъема!




Хвостики нити оставляем!  
Примерно 20-30 см.

Они необходимы для сборки.

## Деталь 4.

Красным выделена высота, на которую необходимо ориентироваться при вязании этой детали.



\*при стандартной длине переда 42 см / 43 см / 44 см


Вязание детали 4 начинается от угла.  
Вяжем по схеме.

Принцип: прибавки в начале и в конце каждого ряда по 1 петле.  
Кроме 7 ряда - там делаем прибавку 2 петли.



### **Итого:**

Вяжем необходимую высоту равную длине отмеченной красной линией!

# Схема детали 4



То есть обозначенная высота должна быть равна значению длины на выкройке.




Связали необходимую высоту.

Далее переходим к вязанию вытачки этой детали и вывязыванию горловины

Связала 32 ряда.



Смотрим значение, где будет расположена вытачка (выделена красным цветом на выкройке).



Необходимо определить высоту убавок вытачки.


Это значение равно 5 см.

$5 * 1.5 \text{ ряда (по образцу)} = 7,5 \text{ рядов.}$

Округляю до 7 рядов.

Значит необходимо провязать 7 рядов убавки вытачки!

## Схема убавки вытачки (Деталь 4).



### Как определить на каком расстоянии сделать убавку

Смотрим данные на **выкройке**.

Равно 5 см.

$$5 * 3.5 \text{ пет} = 17.5 \text{ петель}$$

Округляю до 17 петель.

То есть, от края провязываю 17 петель и в следующую делаю убавку.


**Важно!** Не забываем делать прибавку с одной стороны у проймы!  
И убавку горловины 1 петли у другого края!

### Как сделать убавку

Убавку делаем провязываем 2 ССН с одной вершиной (как показано на схеме).


Также важно!!!

При вывязывании вытачки с этого ряда начинаем делать убавку горловины!



33 ряд. Убавка вытачки





Внимательно делаем убавку в рядах ССН\*ВП\*ССН.  
Внизу пропускаем 2 петли.




Провязали 7 рядов вытачки.

**Важно!** Далее делаем убавку по 1 петле с двух сторон до конца. Всего 63 ряда.



Убавкой с двух сторон мы формируем горловину и пройму.



Деталь 4 готова.

Отмеряем нить длиной 30-40 см для сборки.

**Важно!** Вторую деталь вяжем аналогично зеркально первой.

## ЭТАП 4. Сборка верхней части платья

Когда детали спинки и переда готовы, переходим к сборке.

Сборку деталей можно сделать двумя способами:


- сшивать иголкой с ниткой;
- или крючком соединительными петлями.

**Важно!** Из пряжи с пайетками рекомендация делать сборку крючком. Из-за пайеток нить может не проходить в петли вязания. Сборку делаем на изнаночной стороне.



На всех платьях я использую сборку крючком соединительными петлями!

Сборку переда начинаем с деталей 1 и 2.


Отмечаем центр деталей, как показано на фото



Сшиваем две детали симметрично относительно центра.




сборка иголкой



сборка крючком

Первые центральные детали сшиты.



Далее сшиваем детали 3 и 4.



Деталь 3 в каких-то случаях может не доходить до края проймы детали 4.  
В пределах 1-3 см - это не критично.



Сборку делаем соединительными петлями крючком того же размера, что и основное вязание.



Детали 3 и 4 собраны.




Сшиваем между собой две полученные детали.




Определяем угол.

Сшиваем детали к этому углу, для того, чтобы эта часть была четко расположена в углу.




Распределяем по всей длине и скрепляем иголками.



Важный момент сборки верхней части!

Для ровного края провязываем соединительными петлями как показано на фото.



Вид с лицевой стороны.



Сборка готова.

**Важно!** На этом этапе можно сделать примерку.

Вторую часть переда сшиваем аналогично и переходим к сборке плечевых и боковых швов переда и спинки.



Далее, сшиваем плечевые и боковые швы

**Важно!** Плечевой шов спинки = плечевому шву переда

Сборку делаем также соединительными петлями, либо иголкой в каждую петлю за обе полупетли.



## ЭТАП 5. Юбка платья

Юбка платья вяжется тем же основным узором.

**Важно!** Для вязания используем крючок на 0,5 размера больше.  
Это придаёт юбке эластичность и воздушность.

Например, для верха платья брала крючок 2  
Для юбки платья использую крючок 2.5


Юбку платья можно вязать двумя вариантами:

- с боковыми швами, то есть 2 прямоугольника.
- одной целой деталью со швом сзади

В этом случае, должен быть аккуратный подъем петель по узору, чтобы шов был минимально заметен

Я буду вязать с боковыми швами.

### Выкройка юбки платья



**Важно!** На свободу закладываем 24 см. Для всех размеров.

То есть, к объёму бёдер прибавляем 24 см.

$$96 + 24 = 120 \text{ см.}$$

Так как юбку платья буду вязать с боковыми швами, делю значение на 2 стороны.

Получаем,  
$$120 / 2 = 60 \text{ см.}$$

### **Расчёт по петлям.**

**Важно!** Дополнительно можно связать образец другим номером крючка, для расчета петель.  
**Моя плотность сильно не отличается!**

$$60 * 3.5 \text{ пет} = 210 \text{ петель}$$

Округляю до 209 петель.


**Важно!** Значение петель должно быть нечётным!  
Вяжем прямо верх необходимое количество рядов равное значению длины юбки.

Если планируете вязать одной деталью, то на 2 стороны не делим!

Складки юбки платья формируем потом; при сборке юбки к верху!

## **ЭТАП 5. Вязание рукавов**

Выкройка рукава дана на размеры: 42-44 / 44-46 / 46-48.  
Данные указаны в сантиметрах.



**Важно!** Данные указаны на стандартные мерки обхвата руки.

В случае, если платье вяжете по своим меркам, то необходимо прибавить к мерке обхват руки (бицепс) 6 см.

Разница между шириной широкой части и нижней части начала рукава равна 4 см.

#### Расчетная часть


1. Находим первую цифру - это ширина начала рукава. Отмечено красным цветом.

На размер 42-44, это цифра равна 28 см.

2. Находим вторую цифру - это ширина рукава до проймы. Отмечено синим цветом.

На размер 42-44, это цифра равна 32 см.

**Важно!** Разница между двумя этими цифрами равна 4 см.



### Расчёт по петлям.

$$28 \text{ см} * 3.5 \text{ пет} = 98 \text{ петель}$$

$$32 \text{ см} * 3.5 \text{ пет} = 112 \text{ петель}$$

Находим разницу  $112 - 98 = 14$  петель.

$$14 \text{ петель} / 2 \text{ стороны} = 7 \text{ петель.}$$

- 7 петель прибавка с каждой стороны.

**Важно!** Так как рукав зауженный к низу, это значение понадобится для расчёта равномерной прибавки рукава до проймы!

### Как рассчитать равномерное количество прибавок рукава

1. Необходимо рассчитать длину рукава ДО оката.  
См. Выкройку и мерку Длина рукава.

Окат рукава равен 13 см.  
Общая длина рукава 22 см.

$$22 - 13 = 9 \text{ см.}$$



$$9 * 1.5 \text{ ряда (по образцу)} = 13.5 \text{ рядов. Округляю до } 14 \text{ р}$$

Далее, количество рядов делим на количество полученных петель выше (7 пет).

Получаем,  
 $14 / 7 = 2$  ряда.

Значит прибавка в каждом втором ряду!

схема рукава



28 см, это 98 петель (расчёт делали выше)

Но! необходимо набрать нечётное количество петель.

Поэтому, набираю 97 петель и вяжу по схеме, с прибавкой по 1 петле с двух сторон через ряд.

Провязала необходимое количество рядов ДО проймы и начинаю формировать окат рукава.

**Важно!** Если есть выкройка втачного рукава, при вязании оката можно прикладывать вязаное полотно к ней.

Высота оката рукава равна 13 см.

Убавки оката рукава делаем аналогично схемы!

**Важно!** В первом ряду - убавки по 4 петли.  
Второй ряд убавок - убавка 4 петли ТОЛЬКО с одной стороны.  
Это сторона рукава будет втачена в пройму переда!

Пройма переда всегда чуть глубже, чем пройма спинки!

---

как ориентироваться при разности плотности:  
4 петли равно 1-1,2 см!!!

---

Далее, убавляем по 2 петли с каждой стороны.

2 петли равно 0,5-0,7 см.

Вяжем второй рукав аналогично и переходим к втачиванию рукава в пройму.

**Важно!** Второй рукав при вывязывании убавки проймы, вяжем зеркально.

Складываем рукав пополам лицевой стороной внутрь.  
Прикрепляем верхнюю часть центра оката рукава к центральной крайней точке плечевого шва.



Также прикрепляем иголками крайние точки к низу проймы.



Распределяем окат рукава по пройме.  
Скрепляем иголками.



Втачиваем рукав в пройму крючком столбиками без накида в каждую петлю!  
Используем тот же номер крючка, которым вязали рукава.  
Вяжем СБН вдоль всего оката.



[См. Видео. Сборка рукава](#)





Второй рукав втачиваем аналогично!

Если рукав в вашем платье не предполагается, делаем обвязку проймы СБН.




Обвязку выполняем крючком того же номера, что и при вязании основных деталей.


**Важно!** Начало обвязки от бокового шва!

В каждый ряд провязываем 2 СБН.

См. фото спинки.



## Обвязка переда проймы.



[См. Видео. Обвязка проймы](#)



### ЭТАП 6. Обвязка горловины и спинки


Обвязку начинаем с края спинки.

Используем крючок основного номера, провязывая СБН.




Обвязку края спинки выполняем провязывая 3 СБН в 2-х рядах!  
То есть пропускаем одну петлю в ряду.

Это делаем для того, чтобы край спинки не вытягивался со временем!







обвязка горловины спинки

Вторую горловину спинки обвязку делаем аналогично.

### Обвязка горловины переда.

Для обвязки используем крючок меньшего размера!

Для этого, я взяла крючок 1.5.

Вяжем СБН в каждую петлю.



обвязка горловины переда  
(используем крючок меньшего размера)

**Важно!** У центра горловины провязываем 3 СБН с одной вершиной. Это делаем для более угловатого выреза горловины.




Верх платья готов!  
Переходим к формированию складок юбки и её сборке с верхом.




Для тех, кто хочет связать блузку, можно обвязать низ СБН!


## ЭТАП 7. Формирование складок юбки и сборка платья



От центра откладываем 14 см в одну и в другую сторону.  
Фиксируем иголкой или маркером.



Далее, от этой точки откладываем по 6 см в каждую сторону.



Складываем к центру и формируем складку.  
Скрепляем иголками.



Сначала с одной стороны; затем с другой стороны.

**Важно!** На второй стороне юбки формируем складки аналогично.



Ширина талии юбки с полученными складками должна совпадать с шириной низа верха.

Приступаем к сборке.

Совмещаем центр, складки переда и боковые швы с верхом платья  
Скрепляем иголками.



Важный момент!

При сборке юбки и верха платья, не забываем сделать нахлест спинки!



Соединяем верх и юбку платья вдоль всего контура СБН, крючком основного номера.

Сборка складки показана на фото.



Сборка платья готова.  
Фото с изнаночной стороны.

**Важно!** Для того, чтобы платье плотно сидело на талии внутрь с изнанки вставьте вязаный шнурок из той же пряжи.

На фото показала принцип вдевания шнурка за петли в область стыка верха и юбки платья (контрастным цветом).

