

СУМКА «МОНИКА» С ФЕРМУАРОМ 25 СМ

поворотными рядами

Уровень сложности: средний



В работе используется:

- Шнур ПЭ 4 мм KNITCORD, плоский, без сердечника (200м/425 грамм) примерно 300 метров;
- Крючок 5 мм;
- Фермуар внутренний 25 см;



Плотность вязания 10/10 см – 11 столбиков / 13 рядов
Для расчета плотности вязания требуется связать образец.
(если у Вас другая плотность, то можно заменить крючок на 0,25-0,5
размера в большую или меньшую сторону)



ОПИСАНИЕ ВЯЗАНИЯ:



1. ДОНЬШКО

Доньшко вяжется плотным узором (техника двойных рядов), для придания лучшей формы основанию сумки.

Если вы не знакомы с этой техникой, видео можно посмотреть у мастера @sparrow_bnr или по ссылке


<https://www.instagram.com/p/CAmQL5Sgudp/?igshid=1ubez569cyer8>

Набираем 12 воздушных петель (ВП) плюс 1 петля подъема и вяжем 52 ряда (26 двойных рядов).

По окончании, рабочую нить отрезаем, а хвостик затягиваем, подпаливаем, чтоб не распускался и прячем.

Лучше сделать это сразу, чтоб потом лишний раз не выворачивать и не травмировать полотно.

2.СТЕНКИ СУМКИ



Стенки сумки вяжутся двумя деталями, которые затем сшиваются.

Набор петель осуществляется непосредственно по краям доньшка, путем его обвязки, столбиками без накида по лицевой стороне.

Начинаем обвязку по короткой стороне доньшка, предварительно отметив маркером середину (см. схему 1).

Итак, по короткой стороне 6 столбиков, затем переходим на

длинную сторону доньшка (36 столбиков), и снова по короткой стороне, 6 столбиков (до второго маркера, отмечающего середину).

Так как по длинной стороне доньшка у нас 26 двойных рядов, придется равномерно сделать прибавки. У нас должно получиться 48 столбиков. Проверьте плотность. Ширина боковины должна быть примерно 43 см. Это важно для того, чтобы попасть в длину фермуара.

Далее вяжем поворотными рядами, столбиками без накида 24 ряда (не забываем делать петли подъема и периодически пересчитываем столбики в ряду, чтоб ничего не потерялось).

Для вывязывания цветной полосы:

Вывязывать цветную полосу начинаем в изнаночном ряду (следующим за рядом набора по доньшку стенок сумки).

20 черных столбиков, 8 столбиков контрастной полосы, 20 черных столбиков.


Помним, что для красивой смены нити нужно начинать вводить следующий цвет при вывязывании верхней петельки столбика основного цвета.

Еще один нюанс: чтобы вязать без протяжек, при смене нити, лучше взять два мотка основного цвета.



3. ВЫВЯЗЫВАНИЕ ОТВЕРСТИЯ (импровизированная ручка).

Провязываем 25-й ряд (он у нас лицевой), еще раз убеждаемся, что все 48 столбиков на месте, и переходим к формированию отверстия.



Отмечаем маркером начало и конец нижней части будущего отверстия.

Для этого отчитываем 20 столбиков, ставим маркер, затем 8 столбиков и снова маркер. Эти 8 центральных столбиков и будут нижней частью отверстия.

Далее, полотно по обе стороны от будущего отверстия, вяжем также поворотными рядами.

Сначала левую его часть.

В 26-м ряду (изнаночном) – вяжем 18 столбиков, одну петлю пропускаем, и провязываем последний столбик перед маркером (=19 столбиков).

Этот пропущенный столбик и будет убавкой для расширения проема.

Убавляем именно предпоследний столбик, так полотно будет смотреться гармоничнее. И не забываем провязывать последний столбик потуже и не оставлять большой петлю подъема, чтобы край отверстия не растягивался.

Разворачиваем изделие.

В 27- ряду – 1 столбик, пропускаем петлю, 17 столбиков (=18 столбиков)

В 28-м ряду – 16 столбиков БН, пропускаем петлю, 1 столбик (=17 столбиков)

Отрезаем рабочую нить.

Переходим к правой части.

Для этого в изнаночном ряду присоединяем рабочую нить (место присоединения показано красной точкой на схеме 2) и вяжем далее по схеме с убавками в каждом ряду, но зеркально левой половине.

С той лишь разницей, что в 28-м (изнаночном) ряду мы не довязываем две петли: 15 столбиков.

Эти две недовязанные петли образуют боковую прорезь, которая нужна нам для более удобного закрывания механизма фермуара.

Теперь снова нужно соединить все петли, чтоб сформировать полотно.

29 ряд: 15 столбиков, далее набираем цепочку из 14 воздушных петель, и теперь на левой части 15 столбиков. Должно остаться две петли. Мы их не провязываем (см.схему2).

30 ряд (изнаночный) – провязываем все столбиками БН, включая цепочку из воздушных петель.

У нас должно получиться 44 петли.

Вяжем еще три ряда, чтоб получилось 33 ряда.

Теперь фиксируем последнюю петлю, и оставляем хвостик шнура не менее 3 метров. Кончик шнура подпаливаем, чтоб не распускался. Этот хвостик мы будем использовать для пришивания фермуара.

Вторую половину сумки вяжем аналогично.

Также оставляем хвостик шнура не менее 3 метров.

Зачем берем иглу и сшиваем обе половинки по боковым швам.

4.СБОРКА

Берем металлический внутренний фермуар, раскрываем его.

Я советую, для сшивания, взять крючок на размер меньше.

Прикладываем раскрытый фермуар к верху сумки, обворачиваем каждую половину фермуара вязаным полотном, и соединяем с внутренней стороны, используя оставленную нить, цепляя крючком петельку из последнего ряда и перемычку 30-го ряда, полустолбиками.

Если этот метод сшивания покажется сложным, можно взять иглу и сшить ею.

И в том и в другом способе главное – не сшивать туго, чтоб не деформировать полотно.

Четырех рядов, оставшихся после сшивания боковин как раз по высоте достаточно, чтобы фермуар был обвернут туго, и образовывал удобную ручку.

Теперь аналогично пришиваем вторую часть фермуара.

Внимание! Если вы планируете вшивать подкладку, то лучше это сделать до установки фермуара, так удобнее.

Установка ножек, проводится до вшивания подкладки.

Я иногда встречала советы, что удобнее вшивать фермуар, если разъединить его на половинки, вытащив винт.

Не советую! Вшить действительно легче, а вот вставить винтик обратно, чтоб соединить, практически невыполнимо.

Теперь осталось убрать все кончики, обязательно опалив их, чтоб не допустить распускания и вылезания нитей.

5. ВТО

Если у вас нет ручного отпаривателя, то лучше провести ВТО утюгом до вшивания подкладки и фермуара, и обязательно по изнаночной стороне.

Внимание! Полотном утюга по ПЭ шнуру не водим (не прикладываем, во избежание повреждения изделия), все делается навесу или через марлю (в случае ее отсутствия можно использовать хлопковую ткань).

Дать полотну остыть, хотя бы минут 15.

Я провожу ВТО отпаривателем до вшивания подкладки и установки фермуара с изнаночной стороны, и уже после окончательной сборки, по лицу, положив внутрь махровое полотенце, свернутое валиком.

И обязательно нужно дать изделию постоять в таком виде несколько часов, чтоб «запомнить» форму.

СУМКА С ФЕРМУАРОМ 25 СМ

поворотными рядами

Спасибо за проявленный интерес к моему творчеству. Мне очень приятно, что вы находите в моих работах вдохновение.

По всем вопросам пишите в Директ Инстаграм

https://www.instagram.com/lgrits_bag/



Мастер класс «Сумка с фермуаром»
https://www.instagram.com/lgrits_bag/