

СУМКА «МОНИКА» С ФЕРМУАРОМ 25 СМ

поворотными рядами


Уровень сложности: средний



В работе используется:

- Шнур ПЭ 4 мм примерно 250 метров;
- Крючок 5 мм для основного полотна и 4,5 мм для доньшка и обвязки;
- игла для сшивания трикотажной пряжи;
- Фермуар внутренний 25 см.

Плотность вязания 10/10 см – 11 столбиков / 13 рядов
Для расчета плотности вязания требуется связать образец.
(если у Вас другая плотность, то можно заменить крючок на 0,25-0,5
размера в большую или меньшую сторону)



ОПИСАНИЕ ВЯЗАНИЯ:

1. ДОНЬШКО



Берем крючок 4,5 мм и набираем 12 воздушных петель (ВП) плюс 1 петля подъема. Вяжем столбиками без накида (СБН) 34 ряда.


По окончании, рабочую нить отрезаем, а хвостик затягиваем, подпаливаем, чтоб не распускался и прячем.

Лучше сделать это сразу, чтоб потом лишний раз не выворачивать и не травмировать полотно.

2. СТЕНКИ СУМКИ

Стенки сумки вяжутся двумя деталями, которые затем сшиваются.

Набор петель для формирования стенок сумки осуществляется по лицевой стороне непосредственно по краям доньшка, путем его обвязки, столбиками без накида. Чтоб не запутаться, отметьте лицевую сторону доньшка маркером.



V - прибавка

стрелка показывает направление обвязки

Оставьте хвостик, примерно 1,5 м. Он пригодится нам для сшивания боковин.

Для обвязки нам также понадобится крючок 4,5 мм.

Начинаем обвязку по короткой стороне доньшка, предварительно отметив маркером середину.



Чтобы обвязка получилась ровной, мы должны сделать три прибавки.

Первую мы делаем в начале вязания, чтоб создать петлю подъёма.

По короткой стороне доньшка, начиная от середины, отмеченной маркером, вяжем- **V (прибавка), 5 СБН.**

Затем переходим на длинную сторону доньшка. Здесь мы должны связать 36 СБН. У нас было связано 34 ряда. Мы будем обвязывать за петли подъема каждого ряда доньшка, и сделаем еще две прибавки (**V**) в первую и последнюю петлю. Так полотно не стянется, и угол изделия будет четким.

Теперь переходим на короткую часть доньшка и провязываем еще 6 СБН.

В итоге у нас получится 48 СБН.

Прибавку, сделанную в начале обвязки, мы не считаем. Это петля подъема.


Теперь берем крючок 5 мм и продолжаем вязание поворотными рядами, СБН. Всего с рядом обвязки нам нужно провязать 21 ряд (не забываем делать петли подъема и периодически пересчитываем столбики в ряду, чтоб ничего не потерялось).

Проверьте плотность. Ширина боковины должна быть примерно 43 см. Это важно для того, чтобы попасть в размер фермуара.

Провязав 21 ряд, мы разворачиваемся на изнаночную сторону и приступаем к вывязыванию отверстия.

Если отверстие Вам не нужно, просто вяжите по прямой, и не забудьте оставить не провязанными две петли по краям в 24-м и 25-м рядах соответственно.

3. ВЫВЯЗЫВАНИЕ ОТВЕРСТИЯ (импровизированная ручка).



Отмечаем маркером начало и конец нижней части будущего отверстия.

Для этого отсчитываем 19-й столбик, отмечаем его маркером, затем 10 столбиков пропускаем и снова маркер. Эти 10 центральных столбиков между маркерами и будут нижней частью отверстия:


22 ряд - 19 СБН, 10 ПС, 19 СБН.

Далее, полотно по обе стороны от будущего отверстия, вяжем также поворотными рядами.

Сначала правую его часть:

23 ряд- 16 СБН, убавка, 1 СБН = 18 столбиков.

24 ряд- 1 СБН, убавка, 13 СБН, 2 петли не довязываем = 15 столбиков.



На фото показано как правильно сделать убавку, чтоб край отверстия получился ровный, а полотно без дырочки в месте убавки.

Теперь левая часть:

Крепим новую нить на лицевой стороне, сразу после провязанных полустолбиков. Здесь у нас будет прибавка в первый столбик для формирования петли подъема, как и в начале обвязки дна.

23 ряд- прибавка (**V**), убавка, 16 столбиков.

24 ряд- 15 СБН, убавка, 1 СБН = 17 столбиков.

Нить на левой стороне отрезаем, она нам больше не нужна, прячем кончик.

И не забываем провязывать последний столбик потуже и не оставлять большой петлю подъема, чтобы край отверстия не растягивался.

Разворачиваем изделие.

Снова работаем основной рабочей нитью.

Теперь снова нужно соединить все петли, чтоб сформировать полотно.

25 ряд- 15 СБН, 14 воздушных петель, 15 СБН, 2 петли не довязываем = 44 петли.

Две недовязанные петли с каждой стороны образуют боковую прорезь, которая нужна нам для более удобного закрывания механизма фермуара.

Сейчас мы приступаем к формированию верхней части полотна, который будет нам служить обвязкой фермуара.



Чтобы полотно было более пластичным, эту часть полотна мы будем вязать также СБН, но заводить крючок нужно:

В изнаночных рядах, не под полную косичку, а только за дальнюю полупетлю.

В лицевых рядах, наоборот, за ближнюю.

Так на лицевой стороне у нас сохраниться наш узор.

Вяжем так четыре ряда, пока в полотне не будет 29 рядов.

Теперь фиксируем последнюю петлю, отрезаем и прячем хвостик.



Вторую половину сумки вяжем аналогично, также набирая первый ряд по краю доньшка, но, в конце работы рабочую не отрезаем, а просто фиксируем и оставляем. Она нужна нам для вшивания фермуара.

4. ПЕРВИЧНАЯ WTO

Прежде чем приступать к соединению двух боковин сумки, нужно провести WTO. Обязательно по изнаночной стороне (!).

Внимание! Полотном утюга по ПЭ шнуру не водим (не прикладываем, во избежание повреждения изделия), все делается навесу или через марлю (в случае ее отсутствия можно использовать хлопковую ткань).

Дать полотну остыть, хотя бы минут 15.

5. СБОРКА

Берем иглу для сшивания, надеваем ее на кончик нити, оставленной при начале обвязки доньшка, и приступаем.

Сшивать удобнее по лицевой стороне, заводя иглу под петли подъема.

Следите за натяжением рабочей нити. Сшивайте плотно, но не допускайте излишнего натяжения, чтоб шов не морщил.

Аналогично сшиваем с другой стороны.

Прячем кончики.

Если Вы планируете вшивать подкладку, то сделать это лучше сейчас, до установки фермуара.

6. УСТАНОВКА ФЕРМУАРА.

Берем металлический внутренний фермуар, раскрываем его.

Я советую, для сшивания, взять крючок на полразмера меньше.

Прикладываем раскрытый фермуар к верху сумки, обворачиваем каждую половину фермуара вязаным полотном, и соединяем с внутренней стороны полустолбиками, используя рабочую нить, цепляя крючком петельку из последнего ряда и перемычку 25-го ряда.



Если этот метод сшивания покажется сложным, можно взять иглу и сшить ею. И в том и в другом способе главное – не сшивать туго, чтоб не деформировать полотно. Теперь провязываем полустолбиками 4 петли прорези для закрывания фермуара, и аналогично, пришиваем вторую часть фермуара. Снова четыре полупетли прорези.



Мастер-класс «Сумка Моника с фермуаром»
https://www.instagram.com/lgrits_bag/

Я иногда встречала советы, что удобнее вшивать фермуар, если разъединить его на половинки, вытащив винт. Не советую! Вшить действительно легче, а вот вставить винтик обратно, чтоб соединить, практически невыполнимо.

Теперь осталось убрать все кончики, обязательно опалив их, чтоб не допустить распускания и вылезания нитей.

7. ВТО

Если у вас нет ручного отпаривателя, то лучше провести ВТО утюгом до вшивания подкладки и фермуара, и обязательно по изнаночной стороне.

Внимание! Полотном утюга по ПЭ шнуру не водим (не прикладываем, во избежание повреждения изделия), все делается навесу или через марлю (в случае ее отсутствия можно использовать хлопковую ткань).

Я провожу ВТО отпаривателем до вшивания подкладки и установки фермуара с изнаночной стороны, и уже после окончательной сборки, по лицу, положив внутрь махровое полотенце, свернутое валиком.

И обязательно нужно дать изделию постоять в таком виде несколько часов, чтоб «запомнить» форму.

Ну вот и все, наша сумочка готова!

Спасибо за проявленный интерес к моему творчеству. Мне очень приятно, что вы находите в моих работах вдохновение.

По всем вопросам пишите в Директ Инстаграм

https://www.instagram.com/lgrits_bag/

Мастер-класс «Сумка Моника с фермуаром»

https://www.instagram.com/lgrits_bag/