



УКОРОЧЕННАЯ БЕЗРУКАВКА В СТИЛЕ OVERSIZE, ВЯЖЕТСЯ СНИЗУ-ВВЕРХ ПО КРУГУ, ЗАТЕМ ПЕРЕД И СПИНКА ВЯЖУТСЯ ОТДЕЛЬНО ПОВОРОТНЫМИ РЯДАМИ. ПЛЕЧИ СШИВАЮТСЯ. ОБРАБОТКА ПРОЙМ И ГОРЛОВИНЫ - ДВОЙНОЙ РЕЗИНКОЙ.

**В ОПИСАНИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РАЗМЕРЫ: 1/2/3
ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ: 75-85/85-95/95-105**

**ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ ЛИЦЕВОЙ ГЛАДЬЮ 23П/32Р В КВАДРАТЕ 10*10 СМ.
СВЯЖИТЕ ОБРАЗЕЦ, ЧТОБЫ ПОДОБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ НОМЕР СПИЦ.**

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЗМЕР СПИЦ: ОСНОВНОЕ ПОЛОТНО #4/РЕЗИНКА #3 и 3,5.

ПРЯЖА



ИЗДЕЛИЕ ВЯЖЕТСЯ В 3 НИТИ:

- LANA GROSSA COOL WOOL LACE В 2 СЛОЖЕНИЯ
- LANA GROSSA SILKHAIR 1 НИТЬ

4/5/5 МОТКОВ КАЖДОЙ

ИЗДЕЛИЕ ВЯЖЕТСЯ В 2 НИТИ:

- CASAGRANDE AMPEZZO 1 НИТЬ
- CASAGRANDE VOGUE 1 НИТЬ

4/5/5 МОТКОВ КАЖДОЙ

ИЗДЕЛИЕ ВЯЖЕТСЯ В 1 НИТЬ:

- RICO FASHION SILKBLEND DK
- RICO FASHION COTTONY

4/5/5-6 МОТКОВ КАЖДОЙ

ИЗДЕЛИЕ ВЯЖЕТСЯ В 1 НИТЬ:

- CASAGRANDE ANGORA 80
- LANG CASHMERE PREMIUM

7/8/9 МОТКОВ КАЖДОЙ



ИНСТРУМЕНТЫ

СПИЦЫ:

С ЛЕСКОЙ 50-60, 80-100 СМ - #3

С ЛЕСКОЙ 80-100 СМ - #3,5

С ЛЕСКОЙ 80 ИЛИ 100 СМ - #4

МАРКЕРЫ ДЛЯ ВЯЗАНИЯ

НОЖНИЦЫ, КРЮЧОК, ТРИКОТАЖНАЯ ИГЛА,
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НИТЬ



ОБОЗНАЧЕНИЯ


П - ПЕТЛЯ

ИЗН - ИЗНАНОЧНАЯ ПЕТЛЯ

ЛИЦ - ЛИЦЕВАЯ ПЕТЛЯ

1/2/3 - КОЛ-ВО РЯДОВ ИЛИ ПЕТЕЛЬ ДЛЯ
РАЗМЕРОВ

ИЗДЕЛИЕ В ГОТОВОМ ВИДЕ
ПОСЛЕ ВТО (СМ):



РАЗМЕР	A	B	C
1	50	50	24
2	55	52	26
3	60	55	28

ПРОМОКОД **BRUNO**
ДАЕТ СКИДКУ



**10% В МАГАЗИН ПРЯЖИ [TVOENOBVY.SHOP](https://tvoenobby.shop)
НА АРТИКУЛЫ:**

LANAGROSSA COOL WOOL LACE И LANA GROSSA SILKHAIR

**7% В МАГАЗИН ПРЯЖИ [ATMOSPHERESTORE.RU](https://atmospherestore.ru) НА АРТИКУЛЫ:
RICO COTTONY, RICO SILKBLEND, CASAGRANDE ANGORA 80,
CASAGRANDE AMPEZZO, CASAGRANDE VOGUE,
LANG CASHMERE PREMIUM**

НИЗ ИЗДЕЛИЯ

Для вязания резинки возьмите спицы:

На **0,5 размера меньше основных** для пряжи, которая **хорошо держит форму** и резинку (меринос в сочетании с мохером).

На **1 размер меньше основных** для пряжи, которая **слабо держит резинку** (хлопок, вискоза, шелк, лен).

Наберите **131/141/151 петлю**, используя контрастную нить и **спицы #3,5** с леской **60 см**. Замкните вязание в круг. **На спицах останется 130/140/150 п.** Разверните наборный край на изнаночную сторону, обрежьте нить и зафиксируйте концы. Отметьте маркером начало ряда.

Возьмите **основную нить** и провяжите по кругу 3 ряда изнаночными петлями. 4-й ряд провяжите резинкой 1*1, поднимая лицевые петли из 1-го ряда следующим образом: 1 лиц провязываем из петли нижнего ряда, 1 изн провязываем со спицы. Повторяйте так до конца ряда, после чего удалите контрастную нить. **На спицах получится 260/280/300 п.**



ЭЛАСТИЧНЫЙ КРАЙ РЕЗИНКИ

Перейдите на круговые спицы **с леской 80 см** и продолжайте вязание, но уже **скрещенной резинкой 1*1 (9-10) см** в высоту. **Чтобы узор резинки не косил:** вяжите лицевые и изнаночные петли скрещенными в каждом ряду как показано на видео.




РЕЗИНКА 1*1 СКРЕЩЕННЫМИ ПЕТЛЯМИ

Перейдите на спицы **#4/80 см** и провяжите 1 ряд лицевой гладью, убавляя каждую 10 петлю следующим образом: 8 петель вяжем лицевыми, 9 и 10 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо, повторять так до конца ряда. **На спицах останется 234/252/270 п.**

Продолжайте вязать тело по кругу **лицевой гладью 15 см в высоту.**

СПИНКА

Прежде чем приступить к вязанию спинки, обратите внимание на **параметр D**. Такой будет высота проймы в конечном итоге (после обвязки резинкой). Эта длина прибавится к тому, что уже связано. Если вы хотите скорректировать общую длину изделия - рекомендую это сделать на этом этапе: провяжав или распустив некоторое кол-во рядов лицевой глади.



Спинка вяжется поворотными рядами. Разверните вязание на изнаночную сторону и провяжите **97/106/115 петель** (установочный ряд). Это петли спинки, с ними мы продолжим работу. Все оставшиеся петли перенесите на другую леску или дополнительную нить, они нам пока не понадобятся.

Далее в вязании нечетные ряды - лицевые, четные - изнаночные. Кромочных петель нет, в каждом ряду провязываются все петли по рисунку: в лицевых рядах - лицевыми, в изнаночных - изнаночными (включая первую и последнюю петли ряда).

Провяжите **еще 76/82/88 рядов**, выполняя убавления в:

1, 5, 9, 13, 17 рядах

1, 5, 9, 13, 17, 21 рядах

1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 рядах

На спицах останется: 87/94/101 петля.



УБАВЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ (2 ВМЕСТЕ СКРЕЩЕННОЙ ЛИЦЕВОЙ)

Ряд с убавлениями: 5 лиц, 2 петли вместе скрещенной лицевой с наклоном вправо, все петли, не доходя до последних 7-ми петель ряда, 2 вместе скрещенной лицевой с наклоном влево, 5 лицевых. За ряд убавится 2 петли. Для удобства обозначьте маркерами первые и последние 5 петель ряда.
На видео показаны убавления: до маркера - с наклоном влево, после маркера - с наклоном вправо.

Со следующего ряда начинаем формировать **вырез горловины и плечевой скос левого плеча**. Для удобства отсчет начнем с 1 ряда.

1 ряд (лицевой): провязать 39/42/45 п, закрыть 11/12/13 петель, провязать 37/40/43 п. Между закрытыми петлями слева и справа на спицах должно остаться **одинаковое кол-во петель: по 38/41/44 петли** с каждой стороны.

2 ряд (изнаночный): закрыть 4/5/5 петель, вязать до конца ряда, последнюю петлю переснять (не провязывая).

3 ряд (лицевой): закрыть 5/6/7 петель, вязать до конца ряда, последнюю петлю переснять (не провязывая).

4 ряд (изнаночный): закрыть 5/5/5 петель, вязать до конца ряда, последнюю петлю переснять (не провязывая).

5 ряд (лицевой): закрыть 4/4/4 петли, вязать до конца ряда, последнюю петлю переснять (не провязывая).

6 ряд (изнаночный): закрыть 5/5/5 петель, вязать до конца ряда, последнюю петлю переснять (не провязывая).

7 ряд (лицевой): закрыть 3/3/3 петли, вязать до конца ряда, последнюю петлю переснять (не провязывая).

8 ряд (изнаночный): закрыть 5/5/6 петель, вязать до конца ряда, последнюю петлю переснять (не провязывая).

9 ряд (лицевой): закрыть 2/2/2 петли, вязать до конца ряда, последнюю петлю переснять (не провязывая).

10 ряд (изнаночный): закрыть оставшиеся 5/6/6 петель, обрезать нить.



ПЛАВНОЕ ЗАКРЫТИЕ ПЕТЕЛЬ

Правое плечо

1 ряд (лицевой): присоединить новую рабочую нить, закрыть 4/5/5 петель, провязать 33/35/38 п, поднять 1 петлю из закрытого края горловины.
На спицах: 35/37/40 петель.

2 ряд (изнаночный): закрыть 6/7/8 петель, вязать до конца ряда, последнюю петлю переснять (не провязывая).

3 ряд (лицевой): закрыть 5/5/5 петель, вязать до конца ряда, последнюю петлю переснять (не провязывая).

4 ряд (изнаночный): закрыть 4/4/4 петли, вязать до конца ряда, последнюю петлю переснять (не провязывая).

5 ряд (лицевой): закрыть 5/5/5 петель, вязать до конца ряда, последнюю петлю переснять (не провязывая).

6 ряд (изнаночный): закрыть 3/3/3 петли, вязать до конца ряда, последнюю петлю переснять (не провязывая).

7 ряд (лицевой): закрыть 5/5/6 петель, вязать до конца ряда, последнюю петлю переснять (не провязывая).

8 ряд (изнаночный): закрыть 2/2/2 петли, вязать до конца ряда, последнюю петлю переснять (не провязывая).

9 ряд (лицевой): закрыть оставшиеся 5/6/6 петель, обрезать нить.




ПЕТЛЯ ИЗ ЗАКРЫТОГО КРАЯ ГОРЛОВИНЫ

ПЕРЕД

Перед вяжется по такому же принципу, как и спинка. Прежде чем приступить к вязанию, перенесите на дополнительную нить по 20 петель подреза с каждой стороны. 20 петель слева на одну нить, 20 петель справа на другую нить.

На спицах должно остаться: 97/106/115 петель.



Разверните вязание на изнаночную сторону, возьмите новую рабочую нить и провяжите **97/106/115** петель (установочный ряд).

Провяжите **еще 42/48/54** ряда, выполняя убавления в:

1, 5, 9, 13, 17 рядах

1, 5, 9, 13, 17, 21 рядах

1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 рядах

На спицах останется: 87/94/101 петля.

Ряд с убавлениями: 5 лиц, 2 петли вместе скрещенной лицевой с наклоном вправо, все петли, не доходя до последних 7-ми петель ряда, 2 вместе скрещенной лицевой с наклоном влево, 5 лицевых. За ряд убавится 2 петли. Для удобства обозначьте маркерами первые и последние 5 петель ряда.

Со следующего ряда начинаем формировать **вырез горловины**. Для удобства отсчет начнем с 1 ряда.

1 ряд (лицевой): провязать 42/45/48 п, закрыть 5/6/7 петель, провязать 40/43/46 п. Между закрытыми петлями слева и справа на спицах должно остаться **одинаковое кол-во петель: по 41/44/47** петель с каждой стороны.

2 ряд (изнаночный): вязать весь ряд, последнюю петлю переснять.

3 ряд (лицевой): закрыть 4/5/6 петель, вязать до конца ряда.

4 ряд (изнаночный): вязать весь ряд, последнюю петлю переснять.

5 ряд (лицевой): закрыть 4/4/4 петли, вязать до конца ряда.

6 ряд (изнаночный): вязать весь ряд, последнюю петлю переснять.

7 ряд (лицевой): закрыть 3/3/3 петли, вязать до конца ряда.

8 ряд (изнаночный): вязать весь ряд, последнюю петлю переснять.

9 ряд (лицевой): закрыть 2/2/2 петли, вязать до конца ряда.

10 ряд (изнаночный): вязать весь ряд, последнюю петлю переснять.

11 ряд (лицевой): закрыть 2/2/2 петли, вязать до конца ряда.

12 - 35 ряды: вязать в высоту, делая **убавление в 13, 17, 21, 25 рядах.**

Ряд с убавлением: 5 лиц, 2 вместе скрещенной лицевой с наклоном вправо, все петли до конца ряда. Убавится 1 петля за ряд.

Со следующего ряда начинаем формировать плечевой скос.

36 ряд (изнаночный): закрыть 4/5/5 петель, вязать все петли до конца ряда.

37 ряд (лицевой, с прибавкой): 2 лиц, прибавка из протяжки с наклоном влево, вязать до конца ряда, последнюю петлю переснять.



ПРИБАВЛЕНИЕ ЛИЦЕВЫХ ПЕТЕЛЬ ИЗ ПРОТЯЖКИ

На видео показаны прибавления: до маркера - с наклоном вправо, после маркера - с наклоном влево.

38 ряд (изнаночный): закрыть 5/5/5 петель, вязать до конца ряда.

39 ряд (лицевой): вязать весь ряд, последнюю петлю переснять.

40 ряд (изнаночный): закрыть 5/5/5 петель, вязать до конца ряда.

41 ряд (лицевой, с прибавкой): 2 лиц, прибавка из протяжки с наклоном влево, вязать до конца ряда, последнюю петлю переснять.

42 ряд (изнаночный): закрыть 5/5/6 петель, вязать до конца ряда.

43 ряд (лицевой): вязать весь ряд, последнюю петлю переснять.

44 ряд (изнаночный): закрыть оставшиеся 5/6/6 петель, обрезать нить, оставив примерно 50 см для плечевого шва.

Левое плечо.

1 ряд (лицевой): возьмите новую рабочую нить, провяжите **41/44/47** петель, поднимите 1 петлю из закрытого края горловины. На спицах получится **42/45/48** петель.

2 ряд (изнаночный): закрыть 5/6/7 петель, вязать до конца ряда.

3 ряд (лицевой): вязать весь ряд, последнюю петлю переснять.

4 ряд (изнаночный): закрыть 4/4/4 петли, вязать до конца ряда.

5 ряд (лицевой): вязать весь ряд, последнюю петлю переснять.

6 ряд (изнаночный): закрыть 3/3/3 петли, вязать до конца ряда.

7 ряд (лицевой): вязать весь ряд, последнюю петлю переснять.

8 ряд (изнаночный): закрыть 2/2/2 петли, вязать до конца ряда.

9 ряд (лицевой): вязать весь ряд, последнюю петлю переснять.

10 ряд (изнаночный): закрыть 2/2/2 петли, вязать до конца ряда.

11 - 34 ряды: вязать в высоту, делая **убавление в 12, 16, 20, 24 рядах.**

Ряд с убавлением: 5 изн, 2 вместе скрещенной изнаночной с наклоном вправо, все петли до конца ряда. Убавится 1 петля за ряд.

На видео показаны убавления: до маркера - с наклоном влево, после маркера - с наклоном вправо.



УБАВЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ (2 ВМЕСТЕ СКРЕЩЕННОЙ ИЗНАНОЧНОЙ)

Со следующего ряда начинаем формировать плечевой скос.

35 ряд (лицевой): закрыть 4/5/5 петель, вязать все петли до конца ряда.

36 ряд (изнаночный, с прибавкой): 2 изн, прибавка из протяжки с наклоном вправо, вязать до конца ряда, последнюю петлю переснять.

На видео показаны прибавления: до маркера - с наклоном влево, после маркера - с наклоном вправо.



ПРИБАВЛЕНИЕ ИЗНАНОЧНЫХ ПЕТЕЛЬ

37 ряд (лицевой): закрыть 5/5/5 петель, вязать до конца ряда.

38 ряд (изнаночный): вязать весь ряд, последнюю петлю переснять.

39 ряд (лицевой): закрыть 5/5/5 петель, вязать до конца ряда.

40 ряд (изнаночный, с прибавкой): 2 изн, прибавка из протяжки с наклоном вправо, вязать до конца ряда, последнюю петлю переснять.

41 ряд (лицевой): закрыть 5/5/6 петель, вязать до конца ряда.

42 ряд (изнаночный): вязать весь ряд, последнюю петлю переснять.

43 ряд (лицевой): закрыть оставшиеся 5/6/6 петель, обрезать нить, оставив примерно 50 см для плечевого шва.


ПЛЕЧЕВЫЕ ШВЫ

Плечевой шов выполняется с лицевой стороны изделия, по направлению: от горловины - к пройме.



ПЛЕЧЕВОЙ ШОВ

ОБРАБОТКА ПРОЙМЫ



Пройма вяжется поворотными рядами, узором резинка 1*1 со скрещенными петлями.

Используйте спицы **на 1 размер меньше** основных если ваша пряжа хорошо держит резинку, или **на 1,5 размера меньше**, если слабо держит резинку.



КАК ПОДНЯТЬ ПЕТЛИ

Найдите лицевую петлю, ведущую от подрезов. Поднимите первую петлю из нее, далее поднимайте по 1 петле из каждого провязанного ряда + 1 петлю поднять из плечевого шва, и снова по 1 петле поднять из каждого провязанного ряда, до петли, ведущей к подрезу. Из нее поднимите последнюю петлю.

На спицах всего должно получиться: 157/169/181 п. (78/84/90 п. из первой части проймы +1 п. из плечевого шва + 78/84/90 п. из второй части проймы).

Разверните вязание **на изнаночную сторону**, повесьте маркер на рабочую нить и начните вязать изнаночный ряд резинки, начиная с : лиц, изн, лиц, изн ... закончить ряд лиц.


Важно: Кромочных петель нет, первую и последнюю петли ряда - не обязательно вязать скрещенными. Все стальные петли вяжутся скрещенными в каждом ряду. В зависимости от выбранной пряжи - **параметр E** может быть **от 10 до 12 см.**

Всего необходимо провязать 38 рядов резинки. Последний провязанный ряд должен быть лицевой. Обрежьте нить, оставив хвостик в 3,5 раза длиннее, чем край резинки.

Заправьте нить в иглу и выполните трикотажный шов, соединяя открытые петли резинки с протяжками на изнаночной стороне изделия. **Первая протяжка отмечена маркером**, которым мы обозначали рабочую нить в начале вязания.



ТРИКОТАЖНЫЙ ШОВ



ПОДРЕЗЫ

С лицевой стороны изделия выполните шов между открытыми петлями подреза и протяжками внешнего края резинки.

Первое. Найдите и пересчитайте все протяжки у края резинки. Всего должно быть 40 протяжек (38 от резинки + 1 от установочного ряда и еще 1 от шва)

Второе. Установите в центре резинки маркеры с обеих сторон (между 20-й и 21-й протяжками). **Не снимайте их, пока не пришьете резинку с обеих сторон.**


Третье. Возьмите нить примерно 70 см. Проложите шов, захватывая протяжки с чередованием: заводим иглу между петлей справа и первой открытой, затем заводим иглу под 2 протяжки. Далее заводим иглу между открытыми петлями, затем снова под 2 протяжки. Чередуем так до маркера правой части проймы. Таким же образом продолжаем пришивать левую часть резинки, начиная от 2-х протяжек после второго маркера. Закончить шов, вводя иглу между последней петлей подреза и петлей левее. Аккуратно стяните шов в обе стороны и распределите петли.



ШОВ С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ



ШОВ С ИЗНАНОЧНОЙ СТОРОНЫ



С изнаночной стороны изделия выполните шов между изнаночными петлями и протяжками внешнего края резинки.

Определите 22 изнаночных петли по центру подреза (1 и 22 п. будут с наклоном). Возьмите новую нить, примерно 70 см и проложите шов с чередованием - как на лицевой стороне. Аккуратно стяните шов в обе стороны и распределите петли.

ГОРЛОВИНА


Чтобы сразу учесть все нюансы: предварительно ознакомьтесь со всей информацией данного раздела, включая просмотр видео.

Первый этап. Необходимо проложить тамбурный шов крючком. Сделать это можно по-разному:



- 1) Используя для этого **основную нить + тонкую нить очень контрастного цвета** для выделения протяжек с изнаночной стороны. На видео показан именно этот вариант.
- 2) Используя **другую нить, но в цвет изделия** (или очень близкий к нему). Она должна не слишком сильно, но выделяться (контрастировать) на фоне основного полотна.
- 3) Используя **основную нить, без дополнительной**. Этот вариант рекомендую только опытным мастерам, которые без труда определяют протяжки на изнаночной стороне изделия и выполняют по ним трикотажный шов.

Ключевые моменты:

Тамбурный шов **не должен стягивать горловину**. Количество петель **должно быть четное**. По закрытому краю выреза спинки и переда: вводим крючок в каждую закрытую петлю + в те места, где образовалась натянутая петля (между участками закрытых петель, на схемах выделено цветом). **На участках, где вязали плечо** в высоту - вводим крючок в каждую петлю каждого ряда.



Начинаем прокладывать шов по вырезу спинки, далее по левому плечу, вырезу переда, по правому плечу. Первую петлю поднять правее плечевого шва.



Должно получиться (допустимая погрешность ± 4 п от общего кол-ва):

Р-Р/П	ВЫРЕЗ ПЕРЕД	ВЫРЕЗ СПИНКА	ОБЩ. КОЛ-ВО
1	108	46	154
2	111	49	160
3	114	52	166



СХЕМА ДЛЯ ПРОВЕРКИ: КОЛ-ВО СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ КРЮЧКОМ

Второй этап: Возьмите **спицы #3** (на 1 размер меньше основных для пряжи, которая хорошо держит резинку или на 1,5 меньше для пряжи, которая слабо держит резинку) **с леской 50 см, основную нить** и поднимите петли из тамбурного шва. Замкните вязание в круг и обозначьте маркером начало ряда.

Третий этап: Вяжите по кругу **резинку 1*1 со скрещенными петлями** (таким же способом - как внизу изделия) в высоту примерно **4 или 4,5 см** (это и будет высота горловины). **Запишите количество провязанных рядов резинки.**

Четвертый этап: Формируем сгиб резинки. Для этого необходимо провязать **2-3 ряда** следующим образом: лицевые петли вяжем как обычно - скрещенными, а изнаночные переснимаем не провязывая (нить перед работой). По мере вязания вы увидите, как край резинки начнет заворачиваться.

Пятый этап: Продолжаем вязать в высоту **резинку 1*1 со скрещенными петлями** (такое же кол-во рядов как на этапе 3).

Шестой этап: Обрежьте нить, оставив хвостик длиннее в 3,5 раза, чем окружность горловины и пришейте открытые петли резинки к протяжкам от тамбурного шва с изнаночной стороны изделия.

Важно: во время шва не стягивайте сильно нить. Основание горловины не должно менять свой размер. В процессе выполнения шва резинка не должна менять направление (косить).



ТРИКОТАЖНЫЙ ШОВ ПО ГОРЛОВИНЕ

ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА

Запрячьте все хвостики с изнаночной стороны изделия. Стирайте и сушите безрукавку, согласно рекомендациям на этикетке пряжи, из которой вы вязали. Чаще всего это ручная стирка при 30 градусах, бережный отжим и горизонтальная сушка с приданием формы изделию. Некоторые виды пряжи запрещают использование кондиционера-ополаскивателя.

**БУДУ РАДА ВИДЕТЬ ВАШИ ПРОЦЕССЫ И ГОТОВЫЕ РАБОТЫ В INSTAGRAM :)
ПРИЯТНОГО ВЯЗАНИЯ!**

