

Сумка «ПАКЕТ»

Уровень сложности: начальный



Мастер-класс Сумка «ПАКЕТ»

https://www.instagram.com/lgrits_bag/ Автор: Татьяна Овсянникова

В работе используется:

- Шнур ПОЛИЭФИРНЫЙ 2 мм (200 м/200 грамм) примерно 400 метров (или любой другой шнур со схожими параметрами);
- Крючок 3,5 мм;
- Трикотажная игла для сшивания, маркеры для вязания.

Используемые сокращения:

ВП – воздушная петля;

СБН – столбик без накида;

ССН – столбик с одним накидом;

ПС – полустолбик.

Сумка вяжется:

- по кругу – основное полотно,
- и ручки поворотными рядами.

И небольшой лайфхак по смене нити.

Так как полотно вяжется столбиками с накидом и воздушными петлями, ввязать хвостик новой нити в полотно бывает затруднительно. Можно соединить концы при помощи нагревания. Но что делать, если нужно ввести нить на новом отрезке вязания?



Для этого нам понадобится трикотажная игла для сшивания.

Вденьте нить в иглу, заведите через полупетельки, начиная с петли с которой планируете продолжить вязание и протащите.



Снимите иглу и чуть подтяните хвостик. Лишнее обрежьте и подпалите конец, чтоб не допустить случайного распускания.

1. ОСНОВНОЕ ПОЛОТНО

Берем крючок 3,5 мм, набираем цепочку из 140 воздушных петель (ВП) .




Соединяем цепочку из воздушных петель в круг.

Обязательно проверьте, не перекрутилась ли цепочка.

Делаем соединительный столбик.

Начальный ряд – 140 столбиков без накида (включая столбик, провязанный из петли подъема).



В конце ряда мы снова делаем петлю подъема.

На фото показано как правильно сделать соединительный столбик в этом ряду.

Нужно вывести последнюю петлю на изнаночную сторону, снова ввести крючок в полотно с лицевой стороны сквозь полотно и вытянутую петлю, захватить рабочую нить и протащить ее «на лицо».

Мы связали начальный ряд. Будем считать его установочным, и в дальнейшей схеме вязания он при подсчетах рядов участвовать не будет.

1 ряд- 4 ВП, и дальше повторяем 34 раза следующий рапорт – 1 столбик с накидом (ССН), 1 воздушная петля (ВП). Причем ССН мы вводим в основание установочного ряда через одну петлю.

4 ВП провязанные в начале ряда будут имитировать нам первый столбик и воздушную петлю в начале каждого ряда.



Если нигде не ошиблись, у Вас получится 70 столбиков (включая цепочку из воздушных петель в начале ряда)

Теперь мы снова делаем соединительный столбик как показано на фото и переходим на следующий ряд.

2-23 ряды- 4 ВП, *1 ССН, 1 ВП*, повторяем между звездочками 34 раза.

2.БОКОВАЯ ПРОРЕЗЬ.

Сейчас нам нужно разделить полотно на две части.

Для этого нам понадобятся маркеры для вязания.

Поставьте маркеры так, чтобы первый был за цепочкой воздушных петель, имитирующих первый столбик (ВП предыдущего ряда), а второй между 35 и 36 столбиком (тоже в ВП предыдущего ряда).

То-есть, на каждой стороне у нас сейчас по 69 петель и по воздушной петле с каждой стороны для прорези.

1-я половина.

24 ряд – 4 ВП, *1 ССН, 1 ВП*, повторить между ** 33 раза, 1 ССН.


Разворачиваем полотно.

У нас сейчас в работе 67 петель.

25-26 ряды:

3 ВП, *1 ССН, 1 ВП* повторить между ** 32 раза, 2 ССН.

Чтобы не происходило на схеме, столбики мы всегда провязываем над столбиками предыдущего ряда, а пропуская петли, мы добиваемся сужения полотна.




3 ВП вместо 4-х мы провязываем, так как нам больше не нужна воздушная петля между столбиками в начале ряда.

На следующей странице приведена схема вязания данного сегмента

Условные обозначения:

┆ - Столбик с одним накидом (ССН);

○ - Воздушная петля (ВП).




3. РУЧКИ

Провязав 26-й ряд (он у нас лицевой), разворачиваемся на изнаночную сторону и приступаем к вязанию ручки.

Эта часть сумки вяжется поворотными рядами.

Отмечаем маркерами для вязания средние 15 петель.

Этот отрезок будет начинаться и заканчиваться воздушной петлей.



Дальше мы вяжем по приведенной ниже схеме с 27-го по 37-й ряд (для наглядности, первый ряд в схеме повторяет 26-й ряд, мы его уже связали).

Красными стрелками показано направление вязания.

Если четко следовать схеме, в каждом ряду количество петель будет уменьшаться с 26-ти и пока в полотне не останется 11 петель.


Обратите внимание, для уменьшения количества петель мы в начале и в конце ряда пропускаем одну петлю предыдущего ряда.

Либо ССН, либо ВП. Просто точно следуйте схеме.

В 34 ряду мы сделаем всего одну убавку в конце ряда.

Довязав 34-й ряд, фиксируем рабочую нить, отрезаем и прячем в полотно.

ЛЕВАЯ РУЧКА




Теперь вяжем правую ручку.

Начинаем вязать ее по изнаночной стороне, отступив 15 петель от левой ручки, сразу за маркером, отмечающим у нас средние 15 петель полотна.

Крепим рабочую нить к полотну и вяжем по приведенной ниже схеме.

ПРАВАЯ РУЧКА



Закончив 37-й ряд, отрезаем рабочую нить, фиксируем и прячем хвостик в полотно.


2-я половина.

Теперь мы должны связать вторую половину с ручками.

Крепим рабочую нить к полотну, сразу за маркером, отмечающим прорезь, и вяжем по приведенной ниже схеме.

Связав с 23-го по 26-й ряд мы переходим к вязанию ручек.

Точно также, как и на первой детали, начиная с изнаночной стороны.



4. ПЕРВИЧНАЯ ВТО

Первичную ВТО мы проводим до сшивания .

Слегка потяните и расправьте изделие.

Если у вас нет отпаривателя, ВТО проводим утюгом с паром через ткань для глажения, или надев на утюг специальную насадку для деликатных тканей.

Выставьте на утюге средний температурный режим (например, для изделий из синтетических тканей). Тщательно пройдитесь по всем сторонам сумки несколько раз. Пока полотно теплое и влажное можно еще раз чуть потянуть швы и скорректировать длину и ширину.

И обязательно нужно дать изделию постоять в таком виде несколько часов, чтобы остыть и «запомнить» форму.

5.СБОРКА.


Сначала будем сшивать дно.

Выверните сумку на изнанку, выровняйте края.

Найдите на изделии начало каждого ряда (вертикальные цепочки воздушных петель), поставьте маркер, отсчитайте 70 петель и также поставьте маркер.

Теперь сложите полотно, чтоб маркеры оказались по краям.


Берем рабочую нить. Оставьте кончик нити примерно 50 см, он нам еще понадобится.



Сшиваем полустолбиками за полупетельки наборной цепочки от маркера до маркера.

В конце нить не отрезаем.

Разложите полотно, отметьте 20-ю петлю от каждого края.





Теперь загните полотно, чтобы край оказался рядом с отмеченной петлей и снова сшейте полустолбиками.

С одной стороны у нас осталась рабочая нить, сшиваем ею.

С другой стороны мы сшиваем оставленным хвостиком.

В конце нить фиксируем, отрезаем и прячем в полотно.



Теперь сшиваем ручки. Также по изнаночной стороне, соединительными полустолбиками, за полукосички, ближние к краю.



Сводим детали. Рабочая нить должна быть снизу, заводим крючок в полукосички с одной и с другой стороны, захватываем рабочую нить, протягиваем, провязываем полустолбик.

Всего 11 полустолбиков.

Рабочую нить отрезаем, фиксируем и прячем в полотно.

Точно так же сшиваем вторую ручку.

6. ВТО

Прежде чем начать отпаривание, нужно придать сумке желаемую форму.

Выверните сумку на лицевую сторону.

Слегка потяните и расправьте швы.

Если у вас нет отпаривателя, ВТО проводим утюгом с паром через ткань для глажения, или надев на утюг специальную насадку для деликатных тканей.

Выставьте на утюге средний температурный режим (например, для изделий из синтетических тканей). Тщательно пройдитесь по всем сторонам сумки несколько раз. Пока полотно теплое и влажное можно еще раз чуть потянуть швы и скорректировать длину и ширину.

И обязательно нужно дать изделию постоять в таком виде несколько часов, чтобы остыть и «запомнить» форму.

Ну, вот и все, наша сумочка готова!



Спасибо за проявленный интерес к моему творчеству. Мне очень приятно, что вы находите в моих работах вдохновение.