

Пуловер из пуха норки на вязальной машинке



**Внимательно прочитайте информацию до конца!!!**

По сложным моментам в работе, смотрите видеоролики.

**Материалы:** пряжа пух норки (350м/50 грамм). Расход пряжи зависит от размера и длины. Вяжем основное полотно в 1 ниточку норки, 1 дополнительная ниточка идет только в резинку, для усиления полотна!!! (расход от 4,5 до 6 моточков + 2 катушки дополнительной нити, в зависимости от размера и длины изделия).

**В описании 2 варианта рукава: объёмный и прямой.**



Пуловер связан на двухфонтурной машине 5 класса Silver Reed 280/60

**Плотность вязания:** кулирная гладь в одну ниточку норки (без дополнительной нити)

**Пл.6 с двумя точками**

Резинка в одну ниточку норки и одну дополнительную ниточку

**Пл. 3**

**Петельная проба:** кулирная гладь\_3.3 петли и 3,7 рядов в 1 см

резинка 1/1 4 петли и 5,2 рядов в 1 см.

Перед началом работы всегда вяжем образец в 1 ниточку норки (без дополнительной нити!!!), стираем его, сушим и измеряем плотность!

В зависимости от цвета пряжи, плотность может быть разной.

**Условные обозначения:** Пл.- плотность

**ПИ** – передняя игольница

**ЗИ** – задняя игольница

**ЗНП** – заднее нерабочее положение

**ПНП** – переднее нерабочее положение

**ЧВ** – частичное вязание

Размер 40-42 (расход 4.5 моточка + 2 катушки дополнительной нити)

### Спинка

Сдвиг игольницы на Р (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне 73-0-72 (146 петель) под резинку 1/1. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на ПЛ.0.

Провязать 40 рядов резинки на ПЛ.3

Обрезать дополнительную нить! Далее вяжем только из норки!

Петли с передней игольницы переснимаем на заднюю игольницу, меняем двухфонтурный мостик на однофонтурный. Счетчик рядов обнулить.

Вязать прямо кулирной гладью на ПЛ.6 с двумя точками до 122 ряда.

Далее закрываем петли петлеуловителем через колки для подреза проймы 6 петель в 122 ряду с одной стороны и в 123 ряду с другой стороны ([Видео№1](#))

Для формирования регланной линии делаем фасонные убавки по 2 петли 5 – ушковым деккером или двухконечным деккером на 2 и 3 ушка. Для этого, отступив от края по 3 петли, 2- ушковым деккером смещаем по 2 петли с обеих сторон к центру полотна, 3- ушковым деккером перевесить 3 крайние петли, освободившиеся иглы задвигаем в ЗНП ([видео №2](#)). Убавки делаем одновременно с обеих сторон каждые 4 ряда.

Убавки в рядах:

126,130,134,138,142,146,150,154,158,162,166,170,174,178,182,186,190,194, 198

Итого 19 убавок, осталось 58 петель.

В 202 ряду закрываем петли через колок.



## Перед

Сдвиг игольницы на Р (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне 73-0-72 (146 петель) под резинку 1/1. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на ПЛ.0.

Провязать 40 рядов резинки на ПЛ.3

Обрезать дополнительную нить! Далее вяжем только из норки!

Петли с передней игольницы переснимаем на заднюю игольницу, меняем двухфонтурный мостик на однофонтурный. Счетчик рядов обнулить.

Вязать прямо кулирной гладью на ПЛ.6 с двумя точками до 108 ряда.


Начинаем формировать вырез, для этого вяжем правую и левую части отдельно.

От 0 две петли перекрестить, для того чтобы зафиксировать угол выреза ([ВИДЕО №3](#)). Включить рычаги частичного вязания, левую часть игл от 0 выдвинуть в ПНП.

Сначала вяжем правую часть переда, делая убавки со стороны выреза по 1 петле (убавляем крайнюю петлю или делаем фасонные убавки 3-х ушковым деккером).

Убавки выреза в следующих рядах: (с 122 ряда одновременно с формированием выреза, формируем пройму!)

110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 139, 141, 144, 146, 149, 151, 154, 156, 159, 161, 164, 166, 169, 171, 174, 176, 179, 181, 184, 186, 189, 191.



В 122 ряду закрываем петли петлеуловителем через колки для подреза проймы 6 петель.

Для формирования регланной линии делаем фасонные убавки по 2 петли 5 – ушковым деккером или двухконечным деккером на 2 и 3 ушка. Для этого, отступив от края по 3 петли, 2- ушковым деккером смещаем по 2 петли к центру полотна, 3- ушковым деккером перевесить 3 крайние петли, освободившиеся иглы задвигаем в ЗНП. Убавки делаем каждые 4 ряда.

Убавки реглана в следующих рядах:

126,130,134,138,142,146,150,154,158,162,166,170,174,178,182.

В 192 ряду остается 1 петля.

Аналогично вяжем левую половину переда.



### Объёмный рукав

Правый рукав

Начинаем вязать на ЗИ. На бросовую нить набрать 57-0-57 (итого 114 петель должны быть открытые), провязать несколько рядов, далее 1 ряд обычной катушечной нитью (которую мы в последствии распустим, когда начнем вязать манжет).

Далее вяжем основной нитью норки 158 рядов.

В 158 ряду закрываем петли петлеуловителем через колки для подреза проймы 6 петель с одной стороны и в 159 ряду с другой стороны

Далее для формирования регланной линии делаем фасонные убавки по 2 петли 5 – ушковым деккером или двухконечным деккером на 2 и 3 ушка. Для этого, отступив от края по 3 петли, 2- ушковым деккером смещаем по 2 петли с обеих сторон к центру полотна, 3- ушковым деккером перевесить 3 крайние петли, освободившиеся иглы задвигаем в ЗНП. Убавки делаем одновременно с обеих сторон каждые 4 ряда.

Убавки в рядах:

162,166,170,174,178,182,186,190,194,198,202,206,210,214,218,222,226,230, 234

На высоте 228 ряда формируем горловину рукава. Для этого включаем на каретке рычаги ЧВ. В ПНП с левой стороны выводим иглы, одновременно делаем регланные убавки со стороны спинки!

Частичное вязание путем обвития предыдущей петли ([видео №4](#))

228 ряд – 5 петель

230 ряд – 5 петель

232 ряд – 5 петель

234 ряд – 5 петель

236 ряд – 5 петель

238 ряд – 5 петель

Итого осталось 30 петель.

В 238 ряду провязываем 1 ряд отключив рычаги ЧВ, закрываем петли через колок. Левый рукав вязать в зеркальном отражении.



## Манжет рукава.

Петли рукава отпарить. Снять бросовую нить, навесить петли на ЗИ сократив их в 2 раза, оставив по 1 петле кромочные, итого 58 петель. [\(видео №5\)](#)

Подключаем к работе ПИ и распределяем петли на резинку 1/1. К основной нити норки добавляем дополнительную нить и вяжем 40 рядов на ПЛ.З.

Снять петли манжета на бросовую нить, оставить нить для закрытия петель примерно 60 см, отпарить и с помощью иглы закрываем петли [\(видео №6\)](#)



## Прямой рукав

### Правый рукав

Начинаем вязать на ЗИ. На бросовую нить набрать 46-0-46 (итого 92 петли должны быть открытые), провязать несколько рядов, далее 1 ряд обычной катушечной нитью (которую мы в последствии распустим, когда начнем вязать манжет).

Далее вяжем основной нитью норки 158 рядов.

В 158 ряду закрываем петли петлеуловителем через колки для подреза проймы 6 петель с одной стороны и в 159 ряду с другой стороны

Далее для формирования регланной линии делаем фасонные убавки по 2 петли 5 – ушковым деккером или двухконечным деккером на 2 и 3 ушка. Для этого, отступив от края по 3 петли, 2- ушковым деккером смещаем по 2 петли с обеих сторон к центру полотна, 3- ушковым деккером перевесить 3 крайние петли, освободившиеся иглы задвигаем в ЗНП. Убавки делаем одновременно с обеих сторон.

Убавки в рядах:

163,168,173,178,183,188,193,198,203,208,213,218,223,228,233.

На высоте 228 ряда формируем горловину рукава. Для этого включаем на каретке рычаги ЧВ. В ПНП с левой стороны выводим иглы, одновременно делаем регланные убавки со стороны спинки!

Частичное вязание путем обвития предыдущей петли ([видео №4](#))

228 ряд – 4 петли

230 ряд – 4 петли

232 ряд – 4 петли

234 ряд – 4 петли

236 ряд – 4 петли

238 ряд – 4 петли

Итого осталось 24 петли.

В 238 ряду провязываем 1 ряд отключив рычаги ЧВ, закрываем петли через колок.

Левый рукав вязать в зеркальном отражении.

## Манжет рукава.

Петли рукава отпарить. Снять бросовую нить, навесить петли на ЗИ сократив их таким образом: 1 петля, 2 вместе, 1 петля, 2 вместе и т.д., итого 62 петли. ([видео №5](#))

Подключаем к работе ПИ и распределяем петли на резинку 1/1. К основной нити норки добавляем дополнительную нить и вяжем 36 рядов на ПЛ.З.

Снять петли манжета на бросовую нить, оставить нить для закрытия петель примерно 60 см, отпарить и с помощью иглы закрываем петли ([видео №6](#))

Стираем пуловер.

Рекомендации по стирке и уходу:

- Температура воды не должна превышать – 30-35 °С
- Для стирки использовать деликатные моющие средства (например, «Ласка» для шерсти и шелка)
- Вещи погружаются в емкость с водой, в котором моющее средство полностью растворено
- Стирать аккуратно осторожными движениями, не замачивать, нельзя тереть руками и выкручивать
- Полоскать при той же температуре, которая была при стирке
- Чистое изделие необходимо аккуратно отжать без перекручивания! Основная вода удаляется при помощи заворачивая вещи в махровое полотенце. После некоторого времени, изделие выкладывается на ровную горизонтальную поверхность, выравнивается, чтобы избежать складок
- Во время сушки периодически встряхивать изделие (желательно сушить в проветриваемом помещении, без попадания прямых солнечных лучей)
- После полного высыхания необходимо обработать изделие паром, не касаясь его, удерживая утюг на весу, одновременно выравнивая рукой полотно
- Вязаные изделия не рекомендуется хранить на плечиках.

После полного высыхания и отпаривания деталей свитера, сшивам по лицевой стороне основной нитью норочки и дополнительной матрасным швом рукава и спинку с передом, затем сшиваем регланные линии, прячем кончики ([видео №7](#) и [видео №8](#)).



## Вырез

Свяжите образец планки для выреза из 1 ниточки норки и 1 дополнительной на ПЛ.З длиной 30 см (120 петель), 20 рядов (в готовом виде 4 см). В каждом 2-м ряду делаем прибавку с одной стороны (для формирования угла) ([видео № 9](#)).

Итого в 20 ряду 130 петель. Снимаем на бросовую нить, хорошо отпариваем.

Обработку выреза начинаем с левой части переда и рукава, шов будет на спинке стыка с левым рукавом. Несильно растягиваем наш образец по левой части ворота и рукава, считаем сколько петель нам нужно набрать для этой части.

Аналогично считаем сколько петель будет на правую часть и спинку. Если количество петель (с учетом прибавок на угол) входит на игольницу, то правую часть вяжем с учетом спинки, например, на левую часть и рукав 120 петель, на правую часть с рукавом 120 петель + 60 петель спинка = 180 петель.

Обязательно начинайте вывязывать угол так, чтобы узор совпадал. Так как мы сшиваем угол петля к петле (лицевая с лицевой, изнаночная с изнаночной), то одинаково начинаем левую и правую планки, например, если левая началась с крайней лицевой, то и правая часть начинается с крайней лицевой, дальше идут симметричные прибавки. Левую часть вяжем, прибавки слева от каретки, правую часть, прибавки справа, в зеркальном отражении от левой!


Так же учитывайте на стыке сшивания планок на левой части рукава со спины, чтобы узор резинки сохранялся, например, если кромочная левой части была изнаночной, то кромочная на правой части со спинкой будет лицевой, таким образом при сшивании мы сохраняем резинку 1/1

Детали хорошо отпариваем, сшиваем между собой ([видео № 10](#)), снова отпариваем швы.

Сметываем планку с вырезом, сначала по контрольным меткам (угол, швы на спинке), а затем припосаживаем по всему периметру выреза ([видео № 11](#)).

Прикетлевываем, прячем кончики. ([видео № 12](#)).





После сборки еще раз стираем пуловер, следуя вышеуказанным рекомендациям. У меня есть опыт стирки готовых изделий из норки в машине на режиме ручной стирки при 30 градусах, отжим 500 оборотов в мешочке для белья.

**Размер 42-44 (расход 4.5 моточка + 2 катушки дополнительной нити)**

### **Спинка**

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне 75-0-74 (150 петель) под резинку 1/1. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на **Пл.0**.

Провязать 40 рядов резинки на **Пл.3**

Обрезать дополнительную нить! Далее вяжем только из норки!

Петли с передней игольницы переснимаем на заднюю игольницу, меняем двухфонтурный мостик на однофонтурный. Счетчик рядов обнулить.

Вязать прямо кулирной гладью на **Пл.6 с двумя точками** до 122 ряда.

Далее закрываем петли петлеуловителем через колки для подреза проймы 6 петель в 122 ряду с одной стороны и в 123 ряду с другой стороны ([Видео№1](#))

Для формирования регланной линии делаем фасонные убавки по 2 петли 5 – ушковым деккером или двухконечным деккером на 2 и 3 ушка. Для этого, отступив от края по 3 петли, 2- ушковым деккером смещаем по 2 петли с обеих сторон к центру полотна, 3- ушковым деккером перевесить 3 крайние петли, освободившиеся иглы задвигаем в ЗНП ([видео №2](#)). Убавки делаем одновременно с обеих сторон каждые 4 ряда.

Убавки в рядах:

126,130,134,138,142,146,150,154,158,162,166,170,174,178,182,186,190,194, 198,202.

Итого 20 убавок, осталось 58 петель.

В 206 закрываем петли через колок.

### **Перед**

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне 75-0-74 (150 петель) под резинку 1/1. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на **Пл.0**.

Провязать 40 рядов резинки на **Пл.3**

Обрезать дополнительную нить! Далее вяжем только из норки!

Петли с передней игольницы переснимаем на заднюю игольницу, меняем двухфонтурный мостик на однофонтурный. Счетчик рядов обнулить.

Вязать прямо кулирной гладью на **Пл.6 с двумя точками** до 108 ряда.

Начинаем формировать вырез, для этого вяжем правую и левую части отдельно.

От 0 две петли перекрестить, для того чтобы зафиксировать угол выреза ([видео №3](#)). Включить рычаги частичного вязания, левую часть игл от 0 выдвинуть в ПНП.

Сначала вяжем правую часть переда, делая убавки со стороны выреза по 1 петле (убавляем крайнюю петлю или делаем фасонные убавки 3-х ушковым деккером).

Убавки выреза в следующих рядах: **(с 122 ряда одновременно с формированием выреза, формируем пройму!)**

110, 112, 115, 117, 120, 122, 125, 127, 130, 132, 135, 137, 140, 142, 145, 147, 150, 152, 155, 157, 160, 162, 165, 167, 170, 172, 175, 177, 180, 182, 185, 187, 190, 192, 195, 197.

В 122 ряду закрываем петли петлеуловителем через колки для подреза проймы 6 петель.

Для формирования регланной линии делаем фасонные убавки по 2 петли 5 – ушковым деккером или двухконечным деккером на 2 и 3 ушка. Для этого, отступив от края по 3 петли, 2- ушковым деккером смещаем по 2 петли к центру полотна, 3- ушковым деккером перевесить 3 крайние петли, освободившиеся иглы задвигаем в ЗНП. Убавки делаем каждые 4 ряда.

Убавки реглана в следующих рядах:

126,130,134,138,142,146,150,154,158,162,166,170,174,178,182,186.

В 198 ряду остается 1 петля.

Аналогично вяжем левую половину переда.

## Объёмный рукав

Правый рукав

Начинаем вязать на ЗИ. На бросовую нить набрать 57-0-57 (итого 114 петель должны быть открытые), провязать несколько рядов, далее 1 ряд обычной катушечной нитью (которую мы в последствии распустим, когда начнем вязать манжет).

Далее вяжем основной нитью норки 158 рядов.

В 158 ряду закрываем петли петлеуловителем через колки для подреза проймы 6 петель с одной стороны и в 159 ряду с другой стороны

Далее для формирования регланной линии делаем фасонные убавки по 2 петли 5 – ушковым деккером или двухконечным деккером на 2 и 3 ушка. Для этого, отступив от края по 3 петли, 2- ушковым деккером смещаем по 2 петли с обеих сторон к центру полотна, 3- ушковым деккером перевесить 3 крайние петли, освободившиеся иглы задвигаем в ЗНП. Убавки делаем одновременно с обеих сторон каждые 4 ряда.

Убавки в рядах:

162,166,170,174,178,182,186,190,194,198,202,206,210,214,218,222,226,230,234,238.

На высоте 232 ряда формируем горловину рукава. Для этого включаем на каретке рычаги ЧВ. В ПНП с левой стороны выводим иглы, одновременно делаем регланные убавки со стороны спинки!

Частичное вязание путем обвития предыдущей петли ([видео №4](#))

232 ряд – 5 петель

234 ряд – 5 петель

236 ряд – 4 петли

238 ряд – 4 петли

240 ряд – 4 петли

242 ряд – 4 петли

Итого осталось 26 петель.

В 242 ряду провязываем 1 ряд отключив рычаги ЧВ, закрываем петли через колок.

Левый рукав вязать в зеркальном отражении.

### **Манжет рукава.**

Петли рукава отпарить. Снять бросовую нить, навесить петли на ЗИ сократив их в 2 раза, оставив по 1 петле кромочные, итого 58 петель. ([видео №5](#))

Подключаем к работе ПИ и распределяем петли на резинку 1/1. К основной нити норки добавляем дополнительную нить и вяжем 40 рядов на **Пл.З.**

Снять петли манжета на бросовую нить, оставить нить для закрытия петель примерно 60 см, отпарить и с помощью иглы закрываем петли ([видео №6](#))

### **Прямой рукав**

Правый рукав

Начинаем вязать на ЗИ. На бросовую нить набрать 48-0-48 (итого 96 петель должны быть открытые), провязать несколько рядов, далее 1 ряд обычной катушечной нитью (которую мы в последствии распустим, когда начнем вязать манжет).

Далее вяжем основной нитью норки 158 рядов.

В 158 ряду закрываем петли петлеуловителем через колки для подреза проймы 6 петель с одной стороны и в 159 ряду с другой стороны

Далее для формирования регланной линии делаем фасонные убавки по 2 петли 5 – ушковым деккером или двухконечным деккером на 2 и 3 ушка. Для этого, отступив от края по 3 петли, 2- ушковым деккером смещаем по 2 петли с обеих сторон к центру полотна, 3- ушковым деккером перевесить 3 крайние петли, освободившиеся иглы задвигаем в ЗНП. Убавки делаем одновременно с обеих сторон.

Убавки в рядах:

163,168,173,178,183,188,193,198,203,208,213,218,223, 228,233,238.

На высоте 232 ряда формируем горловину рукава. Для этого включаем на каретке рычаги ЧВ. В ПНП с левой стороны выводим иглы, одновременно делаем регланные убавки со стороны спинки!

Частичное вязание путем обвития предыдущей петли ([видео №4](#))

232 ряд – 4 петли

234 ряд – 4 петли

236 ряд – 4 петли

238 ряд – 4 петли

240 ряд – 4 петли

242 ряд – 4 петли

Итого осталось 24 петли.

В 242 ряду провязываем 1 ряд отключив рычаги ЧВ, закрываем петли через колок.

Левый рукав вязать в зеркальном отражении.

### **Манжет рукава.**

Петли рукава отпарить. Снять бросовую нить, навесить петли на ЗИ сократив их таким образом: 1 петля, 2 вместе, 1 петля, 2 вместе и т.д., итого 64 петли. ([ВИДЕО №5](#))

Подключаем к работе ПИ и распределяем петли на резинку 1/1. К основной нити норки добавляем дополнительную нить и вяжем 36 рядов на **Пл.З.**

Снять петли манжета на бросовую нить, оставить нить для закрытия петель примерно 60 см, отпарить и с помощью иглы закрываем петли ([видео №6](#))

## Стираем пуловер.

Рекомендации по стирке и уходу:

- Температура воды не должна превышать – 30-35 °С
- Для стирки использовать деликатные моющие средства (например, «Ласка» для шерсти и шелка)
- Вещи погружаются в емкость с водой, в котором моющее средство полностью растворено
- Стирать аккуратными осторожными движениями, не замачивать, нельзя тереть руками и выкручивать
- Полоскать при той же температуре, которая была при стирке
- Чистое изделие необходимо аккуратно отжать без перекручивания! Основная вода удаляется при помощи заворачивая вещи в махровое полотенце. После некоторого времени, изделие выкладывается на ровную горизонтальную поверхность, выравнивается, чтобы избежать складок
- Во время сушки периодически встряхивать изделие (желательно сушить в проветриваемом помещении, без попадания прямых солнечных лучей)
- После полного высыхания необходимо обработать изделие паром, не касаясь его, удерживая утюг на весу, одновременно выравнивая рукой полотно
- Вязаные изделия не рекомендуется хранить на плечиках.

После полного высыхания и отпаривания деталей пуловера, сшивам по лицевой стороне основной нитью норочки и дополнительной матрасным швом рукава и спинку с передом, затем сшиваем регланные линии, прячем кончики ([видео №7](#) и [видео № 8](#)).

## Вырез

Свяжите образец планки для выреза из 1 ниточки норки и 1 дополнительной на ПЛ.3 длиной 30 см (120 петель), 20 рядов (в готовом виде 4 см). В каждом 2-м ряду делаем прибавку с одной стороны (для формирования угла) ([видео № 9](#)).

Итого в 20 ряду 130 петель. Снимаем на бросовую нить, хорошо отпариваем.

Обработку выреза начинаем с левой части переда и рукава, шов будет на спинке стыка с левым рукавом. Несильно растягиваем наш образец по левой части ворота и рукава, считаем сколько петель нам нужно набрать для этой части. Аналогично считаем сколько петель будет на правую часть и спинку. Если количество петель (с учетом прибавок на угол) входит на игольницу, то правую часть вяжем с учетом спинки, например, на левую часть и рукав 120 петель, на правую часть с рукавом 120 петель + 60 петель спинка = 180 петель.

Обязательно начинайте вывязывать угол так, чтобы узор совпадал. Так как мы сшиваем угол петля к петле (лицевая с лицевой, изнаночная с изнаночной), то одинаково начинаем левую и правую планки, например, если левая началась с крайней лицевой, то и правая часть начинается с крайней лицевой, дальше идут

симметричные прибавки. Левую часть вяжем, прибавки слева от каретки, правую часть, прибавки справа, в зеркальном отражении от левой!

Так же учитывайте на стыке сшивания планок на левой части рукава со спины, чтобы узор резинки сохранялся, например, если кромочная левой части была изнаночной, то кромочная на правой части со спинкой будет лицевой, таким образом при сшивании мы сохраняем резинку 1/1

Детали хорошо отпариваем, сшиваем между собой ([видео № 10](#)), снова отпариваем швы.

Сметываем планку с вырезом, сначала по контрольным меткам (угол, швы на спинке), а затем припосаживаем по всему периметру выреза ([видео № 11](#)).

Прикетлевываем, прячем кончики. ([видео № 12](#)).

После сборки еще раз стираем пуловер, следуя вышеуказанным рекомендациям. У меня есть опыт стирки готовых изделий из норки в машине на режиме ручной стирки при 30 градусах, отжим 500 оборотов в мешочке для белья.

**Размер 44-46 (расход 5 моточков + 2 катушки дополнительной нити)**

## **Спинка**

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне 79-0-78 (158 петель) под резинку 1/1. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на **Пл.0**.

Провязать 40 рядов резинки на **Пл.3**

Обрезать дополнительную нить! Далее вяжем только из норки!

Петли с передней игольницы переснимаем на заднюю игольницу, меняем двухфонтурный мостик на однофонтурный. Счетчик рядов обнулить.

Вязать прямо кулирной гладью на **Пл.6 с двумя точками** до 122 ряда.

Далее закрываем петли петлеуловителем через колки для подреза проймы 8 петель в 122 ряду с одной стороны и в 123 ряду с другой стороны ([Видео№1](#))

Для формирования регланной линии делаем фасонные убавки по 2 петли 5 – ушковым деккером или двухконечным деккером на 2 и 3 ушка. Для этого, отступив от края по 3 петли, 2- ушковым деккером смещаем по 2 петли с обеих сторон к центру полотна, 3- ушковым деккером перевесить 3 крайние петли, освободившиеся иглы задвигаем в ЗНП ([видео №2](#)). Убавки делаем одновременно с обеих сторон каждые 4 ряда.

Убавки в рядах:

126,130,134,138,142,146,150,154,158,162,166,170,174,178,182,186,190,194, 198,202.

Итого 20 убавок, осталось 62 петли.

В 206 ряду закрываем петли через колок.

## **Перед**

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне 79-0-78 (158 петель) под резинку 1/1. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на **Пл.0**.

Провязать 40 рядов резинки на **Пл.3**

Обрезать дополнительную нить! Далее вяжем только из норки!

Петли с передней игольницы переснимаем на заднюю игольницу, меняем двухфонтурный мостик на однофонтурный. Счетчик рядов обнулить.

Вязать прямо кулирной гладью на **Пл.6 с двумя точками** до 104 ряда.

Начинаем формировать вырез, для этого вяжем правую и левую части отдельно.

От 0 две петли перекрестить, для того чтобы зафиксировать угол выреза ([ВИДЕО №3](#)). Включить рычаги частичного вязания, левую часть игл от 0 выдвинуть в ПНП.

Сначала вяжем правую часть переда, делая убавки со стороны выреза по 1 петле (убавляем крайнюю петлю или делаем фасонные убавки 3-х ушковым деккером).

Убавки выреза в следующих рядах: **(с 122 ряда одновременно с формированием выреза, формируем пройму!)**

106, 108, 110, 112, 115, 117, 120, 122, 125, 127, 130, 132, 135, 137, 140, 142, 145, 147, 150, 152, 155, 157, 160, 162, 165, 167, 170, 172, 175, 177, 180, 182, 185, 187, 190, 192, 195, 197.

В 122 ряду закрываем петли петлеуловителем через колки для подреза проймы 8 петель.

Для формирования регланной линии делаем фасонные убавки по 2 петли 5 – ушковым деккером или двухконечным деккером на 2 и 3 ушка. Для этого, отступив от края по 3 петли, 2- ушковым деккером смещаем по 2 петли к центру полотна, 3- ушковым деккером перевесить 3 крайние петли, освободившиеся иглы задвигаем в ЗНП. Убавки делаем каждые 4 ряда.

Убавки реглана в следующих рядах:

126,130,134,138,142,146,150,154,158,162,166,170,174,178,182,186.

В 198 ряду остается 1 петля.

Аналогично вяжем левую половину переда.

## Объёмный рукав

### Правый рукав

Начинаем вязать на ЗИ. На бросовую нить набрать 59-0-59 (итого 118 петель должны быть открытые), провязать несколько рядов, далее 1 ряд обычной катушечной нитью (которую мы в последствии распустим, когда начнем вязать манжет).

Далее вяжем основной нитью норки 158 рядов.

В 158 ряду закрываем петли петлеуловителем через колки для подреза проймы 8 петель с одной стороны и в 159 ряду с другой стороны

Далее для формирования регланной линии делаем фасонные убавки по 2 петли 5 – ушковым деккером или двухконечным деккером на 2 и 3 ушка. Для этого, отступив от края по 3 петли, 2- ушковым деккером смещаем по 2 петли с обеих сторон к центру полотна, 3- ушковым деккером перевесить 3 крайние петли, освободившиеся иглы задвигаем в ЗНП. Убавки делаем одновременно с обеих сторон каждые 4 ряда.

Убавки в рядах:

162,166,170,174,178,182,186,190,194,198,202,206,210,214,218,222,226,230,234,238.

На высоте 232 ряда формируем горловину рукава. Для этого включаем на каретке рычаги ЧВ. В ПНП с левой стороны выводим иглы, одновременно делаем регланные убавки со стороны спинки!

Частичное вязание путем обвития предыдущей петли ([видео №4](#))

232 ряд – 5 петель

234 ряд – 5 петель

236 ряд – 4 петли

238 ряд – 4 петли

240 ряд – 4 петли

242 ряд – 4 петли

Итого осталось 26 петель.

В 242 ряду провязываем 1 ряд отключив рычаги ЧВ, закрываем петли через колок.

Левый рукав вязать в зеркальном отражении.

### **Манжет рукава.**

Петли рукава отпарить. Снять бросовую нить, навесить петли на ЗИ сократив их в 2 раза, оставив по 1 петле кромочные, итого 60 петель. ([видео №5](#))

Подключаем к работе ПИ и распределяем петли на резинку 1/1. К основной нити норки добавляем дополнительную нить и вяжем 40 рядов на **Пл.З.**

Снять петли манжета на бросовую нить, оставить нить для закрытия петель примерно 60 см, отпарить и с помощью иглы закрываем петли ([видео №6](#))

### **Прямой рукав**

Правый рукав

Начинаем вязать на ЗИ. На бросовую нить набрать 50-0-50 (итого 100 петель должны быть открытые), провязать несколько рядов, далее 1 ряд обычной катушечной нитью (которую мы в последствии распустим, когда начнем вязать манжет).

Далее вяжем основной нитью норки 158 рядов.

В 158 ряду закрываем петли петлеуловителем через колки для подреза проймы 8 петель с одной стороны и в 159 ряду с другой стороны

Далее для формирования регланной линии делаем фасонные убавки по 2 петли 5 – ушковым деккером или двухконечным деккером на 2 и 3 ушка. Для этого, отступив от края по 3 петли, 2- ушковым деккером смещаем по 2 петли с обеих сторон к центру полотна, 3- ушковым деккером перевесить 3 крайние петли, освободившиеся иглы задвигаем в ЗНП. Убавки делаем одновременно с обеих сторон.

Убавки в рядах:

163,168,173,178,183,188,193,198,203,208,213,218,223,228,233,238.

На высоте 232 ряда формируем горловину рукава. Для этого включаем на каретке рычаги ЧВ. В ПНП с левой стороны выводим иглы, одновременно делаем регланные убавки со стороны спинки!

Частичное вязание путем обвития предыдущей петли ([видео №4](#))

232 ряд – 4 петли

234 ряд – 4 петли

236 ряд – 4 петли

238 ряд – 4 петли

240 ряд – 4 петли

242 ряд – 4 петли

Итого осталось 24 петли.

В 242 ряду провязываем 1 ряд отключив рычаги ЧВ, закрываем петли через колок.

Левый рукав вязать в зеркальном отражении.

### **Манжет рукава.**

Петли рукава отпарить. Снять бросовую нить, навесить петли на ЗИ сократив их таким образом: 1 петля, 2 вместе, 1 петля, 2 вместе и т.д., итого 66 петель. ([видео №5](#))

Подключаем к работе ПИ и распределяем петли на резинку 1/1. К основной нити норки добавляем дополнительную нить и вяжем 36 рядов на **Пл.З**.

Снять петли манжета на бросовую нить, оставить нить для закрытия петель примерно 60 см, отпарить и с помощью иглы закрываем петли ([видео №6](#))

## Стираем пуловер.

Рекомендации по стирке и уходу:

- Температура воды не должна превышать – 30-35 °С
- Для стирки использовать деликатные моющие средства (например, «Ласка» для шерсти и шелка)
- Вещи погружаются в емкость с водой, в котором моющее средство полностью растворено
- Стирать аккуратными осторожными движениями, не замачивать, нельзя тереть руками и выкручивать
- Полоскать при той же температуре, которая была при стирке
- Чистое изделие необходимо аккуратно отжать без перекручивания! Основная вода удаляется при помощи заворачивая вещи в махровое полотенце. После некоторого времени, изделие выкладывается на ровную горизонтальную поверхность, выравнивается, чтобы избежать складок
- Во время сушки периодически встряхивать изделие (желательно сушить в проветриваемом помещении, без попадания прямых солнечных лучей)
- После полного высыхания необходимо обработать изделие паром, не касаясь его, удерживая утюг на весу, одновременно выравнивая рукой полотно
- Вязаные изделия не рекомендуется хранить на плечиках.

После полного высыхания и отпаривания деталей пуловера, сшивам по лицевой стороне основной нитью норочки и дополнительной матрасным швом рукава и спинку с передом, затем сшиваем регланные линии, прячем кончики ([видео №7](#) и [видео № 8](#)).

## Вырез

Свяжите образец планки для выреза из 1 ниточки норки и 1 дополнительной на ПЛ.3 длиной 30 см (120 петель), 24 ряда (в готовом виде 4,5 см). В каждом 2-м ряду делаем прибавку с одной стороны (для формирования угла) ([видео № 9](#)).

Итого в 20 ряду 132 петли. Снимаем на бросовую нить, хорошо отпариваем.

Обработку выреза начинаем с левой части переда и рукава, шов будет на спинке стыка с левым рукавом. Несильно растягиваем наш образец по левой части ворота и рукава, считаем сколько петель нам нужно набрать для этой части. Аналогично считаем сколько петель будет на правую часть и спинку. Если количество петель (с учетом прибавок на угол) входит на игольницу, то правую часть вяжем с учетом спинки, например, на левую часть и рукав 120 петель, на правую часть с рукавом 120 петель + 60 петель спинка = 180 петель.

Обязательно начинайте вывязывать угол так, чтобы узор совпадал. Так как мы сшиваем угол петля к петле (лицевая с лицевой, изнаночная с изнаночной), то одинаково начинаем левую и правую планки, например, если левая началась с крайней лицевой, то и правая часть начинается с крайней лицевой, дальше идут

симметричные прибавки. Левую часть вяжем, прибавки слева от каретки, правую часть, прибавки справа, в зеркальном отражении от левой!

Так же учитывайте на стыке сшивания планок на левой части рукава со спины, чтобы узор резинки сохранялся, например, если кромочная левой части была изнаночной, то кромочная на правой части со спинкой будет лицевой, таким образом при сшивании мы сохраняем резинку 1/1

Детали хорошо отпариваем, сшиваем между собой ([видео № 10](#)), снова отпариваем швы.

Сметываем планку с вырезом, сначала по контрольным меткам (угол, швы на спинке), а затем припосаживаем по всему периметру выреза ([видео № 11](#)).

Прикетлевываем, прячем кончики. ([видео № 12](#)).

После сборки еще раз стираем пуловер, следуя вышеуказанным рекомендациям. У меня есть опыт стирки готовых изделий из норки в машине на режиме ручной стирки при 30 градусах, отжим 500 оборотов в мешочке для белья.

**Размер 46-48 (расход 5,5 моточков + 2 катушки дополнительной нити)**

### **Спинка**

Сдвиг игольницы на **P** (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне 83-0-82 (166 петель) под резинку 1/1. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на **Пл.0**.

Провязать 40 рядов резинки на **Пл.3**

Обрезать дополнительную нить! Далее вяжем только из норки!

Петли с передней игольницы переснимаем на заднюю игольницу, меняем двухфонтурный мостик на однофонтурный. Счетчик рядов обнулить.

Вязать прямо кулирной гладью на **Пл.6 с двумя точками** до 118 ряда.

Далее закрываем петли петлеуловителем через колки для подреза проймы 8 петель в 118 ряду с одной стороны и в 119 ряду с другой стороны ([Видео№1](#))

Для формирования регланной линии делаем фасонные убавки по 2 петли 5 – ушковым деккером или двухконечным деккером на 2 и 3 ушка. Для этого, отступив от края по 3 петли, 2- ушковым деккером смещаем по 2 петли с обеих сторон к центру полотна, 3- ушковым деккером перевесить 3 крайние петли, освободившиеся иглы задвигаем в ЗНП ([видео №2](#)). Убавки делаем одновременно с обеих сторон каждые 4 ряда.

Убавки в рядах:

122,126,130,134,138,142,146,150,154,158,162,166,170,174,178,182,186,190,194,198,202.

Итого 21 убавление, осталось 66 петель.

В 206 ряду закрываем петли через колок.

### **Перед**

Сдвиг игольницы на **P** (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне 83-0-82 (166 петель) под резинку 1/1. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на **Пл.0**.

Провязать 40 рядов резинки на **Пл.3**

Обрезать дополнительную нить! Далее вяжем только из норки!

Петли с передней игольницы переснимаем на заднюю игольницу, меняем двухфонтурный мостик на однофонтурный. Счетчик рядов обнулить.

Вязать прямо кулирной гладью на **Пл.6 с двумя точками** до 100 ряда.

Начинаем формировать вырез, для этого вяжем правую и левую части отдельно.

От 0 две петли перекрестить, для того чтобы зафиксировать угол выреза ([ВИДЕО №3](#)). Включить рычаги частичного вязания, левую часть игл от 0 выдвинуть в ПНП.

Сначала вяжем правую часть переда, делая убавки со стороны выреза по 1 петле (убавляем крайнюю петлю или делаем фасонные убавки 3-х ушковым деккером).

Убавки выреза в следующих рядах: (с 118 ряда одновременно с формированием выреза, формируем пройму!)

102, 104, 106, 108, 110, 112, 115, 117, 120, 122, 125, 127, 130, 132, 135, 137, 140, 142, 145, 147, 150, 152, 155, 157, 160, 162, 165, 167, 170, 172, 175, 177, 180, 182, 185, 187, 190, 192, 195, 197.

В 118 ряду закрываем петли петлеувителем через колки для подреза проймы 8 петель.

Для формирования регланной линии делаем фасонные убавки по 2 петли 5 – ушковым деккером или двухконечным деккером на 2 и 3 ушка. Для этого, отступив от края по 3 петли, 2- ушковым деккером смещаем по 2 петли к центру полотна, 3- ушковым деккером перевесить 3 крайние петли, освободившиеся иглы задвигаем в ЗНП. Убавки делаем каждые 4 ряда.

Убавки реглана в следующих рядах:

122,126,130,134,138,142,146,150,154,158,162,166,170,174,178,182,186.

В 198 ряду остается 1 петля.

Аналогично вяжем левую половину переда.

## Объёмный рукав

### Правый рукав

Начинаем вязать на ЗИ. На бросовую нить набрать 61-0-61 (итого 122 петли должны быть открытые), провязать несколько рядов, далее 1 ряд обычной катушечной нитью (которую мы в последствии распустим, когда начнем вязать манжет).

Далее вяжем основной нитью норки 158 рядов.

В 158 ряду закрываем петли петлеувителем через колки для подреза проймы 8 петель с одной стороны и в 159 ряду с другой стороны

Далее для формирования регланной линии делаем фасонные убавки по 2 петли 5 – ушковым деккером или двухконечным деккером на 2 и 3 ушка. Для этого, отступив от края по 3 петли, 2- ушковым деккером смещаем по 2 петли с обеих сторон к центру полотна, 3- ушковым деккером перевесить 3 крайние петли, освободившиеся иглы задвигаем в ЗНП. Убавки делаем одновременно с обеих сторон каждые 4 ряда.

Убавки в рядах:

162,166,170,174,178,182,186,190,194,198,202,206,210,214,218,222,226,230,234,238,242.

На высоте 236 ряда формируем горловину рукава. Для этого включаем на каретке рычаги ЧВ. В ПНП с левой стороны выводим иглы, одновременно делаем регланные убавки со стороны спинки!

Частичное вязание путем обвития предыдущей петли ([видео №4](#))

236 ряд – 5 петель

238 ряд – 5 петель

240 ряд – 4 петли

242 ряд – 4 петли

244 ряд – 4 петли

246 ряд – 4 петли

Итого осталось 26 петель.

В 246 ряду провязываем 1 ряд отключив рычаги ЧВ, закрываем петли через колок.

Левый рукав вязать в зеркальном отражении.

### **Манжет рукава.**

Петли рукава отпарить. Снять бросовую нить, навесить петли на ЗИ сократив их в 2 раза, оставив по 1 петле кромочные, итого 62 петли. ([видео №5](#))

Подключаем к работе ПИ и распределяем петли на резинку 1/1. К основной нити норки добавляем дополнительную нить и вяжем 40 рядов на **Пл.3**.

Снять петли манжета на бросовую нить, оставить нить для закрытия петель примерно 60 см, отпарить и с помощью иглы закрываем петли ([видео №6](#))

### **Прямой рукав**

Правый рукав

Начинаем вязать на ЗИ. На бросовую нить набрать 55-0-55 (итого 110 петель должны быть открытые), провязать несколько рядов, далее 1 ряд обычной катушечной нитью (которую мы в последствии распустим, когда начнем вязать манжет).

Далее вяжем основной нитью норки 158 рядов.

В 158 ряду закрываем петли петлеуловителем через колки для подреза проймы 8 петель с одной стороны и в 159 ряду с другой стороны

Далее для формирования регланной линии делаем фасонные убавки по 2 петли 5 – ушковым деккером или двухконечным деккером на 2 и 3 ушка. Для этого, отступив от края по 3 петли, 2- ушковым деккером смещаем по 2 петли с обеих сторон к центру полотна, 3- ушковым деккером перевесить 3 крайние петли, освободившиеся иглы задвигаем в ЗНП. Убавки делаем одновременно с обеих сторон.

Убавки в рядах:

163,168,173,178,183,188,193,198,203,208,213,218,223,228,233,238,243

На высоте 236 ряда формируем горловину рукава. Для этого включаем на каретке рычаги ЧВ. В ПНП с левой стороны выводим иглы, одновременно делаем регланные убавки со стороны спинки!

Частичное вязание путем обвития предыдущей петли ([видео №4](#))

236 ряд – 5 петель

238 ряд – 5 петель

240 ряд – 5 петель

242 ряд – 5 петель

244 ряд – 5 петель

246 ряд – 5 петель

Итого осталось 30 петель.

В 246 ряду провязываем 1 ряд отключив рычаги ЧВ, закрываем петли через колок.

Левый рукав вязать в зеркальном отражении.

### **Манжет рукава.**

Петли рукава отпарить. Снять бросовую нить, навесить петли на ЗИ сократив их таким образом: 1 петля, 2 вместе, 1 петля, 2 вместе и т.д., итого 72 петли. ([видео №5](#))

Подключаем к работе ПИ и распределяем петли на резинку 1/1. К основной нити норки добавляем дополнительную нить и вяжем 36 рядов на ПЛ.З.

Снять петли манжета на бросовую нить, оставить нить для закрытия петель примерно 60 см, отпарить и с помощью иглы закрываем петли ([видео №6](#))

## Стираем пуловер.

Рекомендации по стирке и уходу:

- Температура воды не должна превышать – 30-35 °С
- Для стирки использовать деликатные моющие средства (например, «Ласка» для шерсти и шелка)
- Вещи погружаются в емкость с водой, в котором моющее средство полностью растворено
- Стирать аккуратными осторожными движениями, не замачивать, нельзя тереть руками и выкручивать
- Полоскать при той же температуре, которая была при стирке
- Чистое изделие необходимо аккуратно отжать без перекручивания! Основная вода удаляется при помощи заворачивая вещи в махровое полотенце. После некоторого времени, изделие выкладывается на ровную горизонтальную поверхность, выравнивается, чтобы избежать складок
- Во время сушки периодически встряхивать изделие (желательно сушить в проветриваемом помещении, без попадания прямых солнечных лучей)
- После полного высыхания необходимо обработать изделие паром, не касаясь его, удерживая утюг на весу, одновременно выравнивая рукой полотно
- Вязаные изделия не рекомендуется хранить на плечиках.

После полного высыхания и отпаривания деталей свитера, сшивам по лицевой стороне основной нитью норочки и дополнительной матрасным швом рукава и спинку с передом, затем сшиваем регланные линии, прячем кончики ([видео №7](#) и [видео № 8](#)).

## Вырез

Свяжите образец планки для выреза из 1 ниточки норки и 1 дополнительной на ПЛ.3 длиной 30 см (120 петель), 24 ряда (в готовом виде 4,5 см). В каждом 2-м ряду делаем прибавку с одной стороны (для формирования угла) ([видео № 9](#)).

Итого в 20 ряду 132 петли. Снимаем на бросовую нить, хорошо отпариваем.

Обработку выреза начинаем с левой части переда и рукава, шов будет на спинке стыка с левым рукавом. Несильно растягиваем наш образец по левой части ворота и рукава, считаем сколько петель нам нужно набрать для этой части. Аналогично считаем сколько петель будет на правую часть и спинку. Если количество петель (с учетом прибавок на угол) входит на игольницу, то правую часть вяжем с учетом спинки, например, на левую часть и рукав 120 петель, на правую часть с рукавом 120 петель + 60 петель спинка = 180 петель.

Обязательно начинайте вывязывать угол так, чтобы узор совпадал. Так как мы сшиваем угол петля к петле (лицевая с лицевой, изнаночная с изнаночной), то одинаково начинаем левую и правую планки, например, если левая началась с крайней лицевой, то и правая часть начинается с крайней лицевой, дальше идут

симметричные прибавки. Левую часть вяжем, прибавки слева от каретки, правую часть, прибавки справа, в зеркальном отражении от левой!

Так же учитывайте на стыке сшивания планок на левой части рукава со спины, чтобы узор резинки сохранялся, например, если кромочная левой части была изнаночной, то кромочная на правой части со спинкой будет лицевой, таким образом при сшивании мы сохраняем резинку 1/1

Детали хорошо отпариваем, сшиваем между собой ([видео № 10](#)), снова отпариваем швы.

Сметываем планку с вырезом, сначала по контрольным меткам (угол, швы на спинке), а затем припосаживаем по всему периметру выреза ([видео № 11](#)).

Прикетлевываем, прячем кончики. ([видео № 12](#)).

После сборки еще раз стираем пуловер, следуя вышеуказанным рекомендациям. У меня есть опыт стирки готовых изделий из норки в машине на режиме ручной стирки при 30 градусах, отжим 500 оборотов в мешочке для белья.

**Размер 48-50 (расход 5,5 моточков + 2 катушки дополнительной нити)**

### **Спинка**

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне 86-0-85 (172 петли) под резинку 1/1. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на **Пл.0**.

Провязать 40 рядов резинки на **Пл.3**

Обрезать дополнительную нить! Далее вяжем только из норки!

Петли с передней игольницы переснимаем на заднюю игольницу, меняем двухфонтурный мостик на однофонтурный. Счетчик рядов обнулить.

Вязать прямо кулирной гладью на **Пл.6 с двумя точками** до 118 ряда.

Далее закрываем петли петлеуловителем через колки для подреза проймы 10 петель в 118 ряду с одной стороны и в 119 ряду с другой стороны ([Видео№1](#))

Для формирования регланной линии делаем фасонные убавки по 2 петли 5 – ушковым деккером или двухконечным деккером на 2 и 3 ушка. Для этого, отступив от края по 3 петли, 2- ушковым деккером смещаем по 2 петли с обеих сторон к центру полотна, 3- ушковым деккером перевесить 3 крайние петли, освободившиеся иглы задвигаем в ЗНП ([видео №2](#)). Убавки делаем одновременно с обеих сторон каждые 4 ряда.

Убавки в рядах:

122,126,130,134,138,142,146,150,154,158,162,166,170,174,178,182,186,190, 194,198,202,206.

Итого 22 убавлений, осталось 64 петли.

В 210 ряду закрываем петли через колок.

### **Перед**

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне 86-0-85 (172 петли) под резинку 1/1. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на **Пл.0**.

Провязать 40 рядов резинки на **Пл.3**

Обрезать дополнительную нить! Далее вяжем только из норки!

Петли с передней игольницы переснимаем на заднюю игольницу, меняем двухфонтурный мостик на однофонтурный. Счетчик рядов обнулить.

Вязать прямо кулирной гладью на **Пл.6 с двумя точками** до 102 ряда.

Начинаем формировать вырез, для этого вяжем правую и левую части отдельно.

От 0 две петли перекрестить, для того чтобы зафиксировать угол выреза ([ВИДЕО №3](#)). Включить рычаги частичного вязания, левую часть игл от 0 выдвинуть в ПНП.

Сначала вяжем правую часть переда, делая убавки со стороны выреза по 1 петле (убавляем крайнюю петлю или делаем фасонные убавки 3-х ушковым деккером).

Убавки выреза в следующих рядах: **(с 118 ряда одновременно с формированием выреза, формируем пройму!)**

105, 107, 110, 112, 115, 117, 120, 122, 125, 127, 130, 132, 135, 137, 140, 142, 145, 147, 150, 152, 155, 157, 160, 162, 165, 167, 170, 172, 175, 177, 180, 182, 185, 187, 190, 192, 195, 197, 200.

В 118 ряду закрываем петли петлеуловителем через колки для подреза проймы 10 петель.

Для формирования регланной линии делаем фасонные убавки по 2 петли 5 – ушковым деккером или двухконечным деккером на 2 и 3 ушка. Для этого, отступив от края по 3 петли, 2- ушковым деккером смещаем по 2 петли к центру полотна, 3- ушковым деккером перевесить 3 крайние петли, освободившиеся иглы задвигаем в ЗНП. Убавки делаем каждые 4 ряда.

Убавки реглана в следующих рядах:

122,126,130,134,138,142,146,150,154,158,162,166,170,174,178,182,186,190.

В 201 ряду остается 1 петля.

Аналогично вяжем левую половину переда.

## **Объёмный рукав**

Правый рукав

Начинаем вязать на ЗИ. На бросовую нить набрать 65-0-65 (130 петель должны быть открытые), провязать несколько рядов, далее 1 ряд обычной катушечной нитью (которую мы в последствии распустим, когда начнем вязать манжет).

Далее вяжем основной нитью норки 154 ряда.

В 154 ряду закрываем петли петлеуловителем через колки для подреза проймы 10 петель с одной стороны и в 155 ряду с другой стороны

Далее для формирования регланной линии делаем фасонные убавки по 2 петли 5 – ушковым деккером или двухконечным деккером на 2 и 3 ушка. Для этого, отступив от края по 3 петли, 2- ушковым деккером смещаем по 2 петли с обеих сторон к центру полотна, 3- ушковым деккером перевесить 3 крайние петли, освободившиеся иглы задвигаем в ЗНП. Убавки делаем одновременно с обеих сторон каждые 4 ряда.

Убавки в рядах:

158,162,166,170,174,178,182,186,190,194,198,202,206,210,214,218,222,226,230,234,238,242.

На высоте 236 ряда формируем горловину рукава. Для этого включаем на каретке рычаги ЧВ. В ПНП с левой стороны выводим иглы, одновременно делаем регланные убавки со стороны спинки!

Частичное вязание путем обвития предыдущей петли ([видео №4](#))

236 ряд – 5 петель

238 ряд – 5 петель

240 ряд – 4 петли

242 ряд – 4 петли

244 ряд – 4 петли

246 ряд – 4 петли

Итого осталось 26 петель.

В 246 ряду провязываем 1 ряд отключив рычаги ЧВ, закрываем петли через колок.

Левый рукав вязать в зеркальном отражении.

### **Манжет рукава.**

Петли рукава отпарить. Снять бросовую нить, навесить петли на ЗИ сократив их в 2 раза, оставив по 1 петле кромочные, итого 66 петель. ([видео №5](#))

Подключаем к работе ПИ и распределяем петли на резинку 1/1. К основной нити норки добавляем дополнительную нить и вяжем 40 рядов на **Пл.3**.

Снять петли манжета на бросовую нить, оставить нить для закрытия петель примерно 60 см, отпарить и с помощью иглы закрываем петли ([видео №6](#))

### **Прямой рукав**

Правый рукав

Начинаем вязать на ЗИ. На бросовую нить набрать 57-0-57 (итого 114 петель должны быть открытые), провязать несколько рядов, далее 1 ряд обычной катушечной нитью (которую мы в последствии распустим, когда начнем вязать манжет).

Далее вяжем основной нитью норки 154 ряда.

В 154 ряду закрываем петли петлеувителем через колки для подреза проймы 10 петель с одной стороны и в 155 ряду с другой стороны

Далее для формирования регланной линии делаем фасонные убавки по 2 петли 5 – ушковым деккером или двухконечным деккером на 2 и 3 ушка. Для этого, отступив от края по 3 петли, 2- ушковым деккером смещаем по 2 петли с обеих сторон к центру полотна, 3- ушковым деккером перевесить 3 крайние петли, освободившиеся иглы задвигаем в ЗНП. Убавки делаем одновременно с обеих сторон.

Убавки в рядах:

159,165,170,176,181,187,192,197,202,207,212,217,222,227,232,237,242.

На высоте 236 ряда формируем горловину рукава. Для этого включаем на каретке рычаги ЧВ. В ПНП с левой стороны выводим иглы, одновременно делаем регланные убавки со стороны спинки!

Частичное вязание путем обвития предыдущей петли ([видео №4](#))

236 ряд – 5 петель

238 ряд – 5 петель

240 ряд – 5 петель

242 ряд – 5 петель

244 ряд – 5 петель

246 ряд – 5 петель

Итого осталось 30 петель.

В 246 ряду провязываем 1 ряд отключив рычаги ЧВ, закрываем петли через колок.

Левый рукав вязать в зеркальном отражении.

### **Манжет рукава.**

Петли рукава отпарить. Снять бросовую нить, навесить петли на ЗИ сократив их таким образом: 1 петля, 2 вместе, 1 петля, 2 вместе и т.д., итого 76 петель. ([видео №5](#))

Подключаем к работе ПИ и распределяем петли на резинку 1/1. К основной нити норки добавляем дополнительную нить и вяжем 36 рядов на **Пл.З.**

Снять петли манжета на бросовую нить, оставить нить для закрытия петель примерно 60 см, отпарить и с помощью иглы закрываем петли ([видео №6](#))

## Стираем пуловер.

Рекомендации по стирке и уходу:

- Температура воды не должна превышать – 30-35 °С
- Для стирки использовать деликатные моющие средства (например, «Ласка» для шерсти и шелка)
- Вещи погружаются в емкость с водой, в котором моющее средство полностью растворено
- Стирать аккуратными осторожными движениями, не замачивать, нельзя тереть руками и выкручивать
- Полоскать при той же температуре, которая была при стирке
- Чистое изделие необходимо аккуратно отжать без перекручивания! Основная вода удаляется при помощи заворачивая вещи в махровое полотенце. После некоторого времени, изделие выкладывается на ровную горизонтальную поверхность, выравнивается, чтобы избежать складок
- Во время сушки периодически встряхивать изделие (желательно сушить в проветриваемом помещении, без попадания прямых солнечных лучей)
- После полного высыхания необходимо обработать изделие паром, не касаясь его, удерживая утюг на весу, одновременно выравнивая рукой полотно
- Вязаные изделия не рекомендуется хранить на плечиках.

После полного высыхания и отпаривания деталей пуловера, сшивам по лицевой стороне основной нитью норочки и дополнительной матрасным швом рукава и спинку с передом, затем сшиваем регланные линии, прячем кончики ([видео №7](#) и [видео № 8](#)).

## Вырез

Свяжите образец планки для выреза из 1 ниточки норки и 1 дополнительной на ПЛ.3 длиной 30 см (120 петель), 28 рядов (в готовом виде 5 см). В каждом 2-м ряду делаем прибавку с одной стороны (для формирования угла) ([видео № 9](#)).

Итого в 28 ряду 134 петли. Снимаем на бросовую нить, хорошо отпариваем.

Обработку выреза начинаем с левой части переда и рукава, шов будет на спинке стыка с левым рукавом. Несильно растягиваем наш образец по левой части ворота и рукава, считаем сколько петель нам нужно набрать для этой части. Аналогично считаем сколько петель будет на правую часть и спинку. Если количество петель (с учетом прибавок на угол) входит на игольницу, то правую часть вяжем с учетом спинки, например, на левую часть и рукав 120 петель, на правую часть с рукавом 120 петель + 60 петель спинка = 180 петель.

Обязательно начинайте вывязывать угол так, чтобы узор совпадал. Так как мы сшиваем угол петля к петле (лицевая с лицевой, изнаночная с изнаночной), то одинаково начинаем левую и правую планки, например, если левая началась с крайней лицевой, то и правая часть начинается с крайней лицевой, дальше идут

симметричные прибавки. Левую часть вяжем прибавки слева от каретки, правую часть, прибавки справа, в зеркальном отражении от левой!

Так же учитывайте на стыке сшивания планок на левой части рукава со спины, чтобы узор резинки сохранялся, например, если кромочная левой части была изнаночной, то кромочная на правой части со спинкой будет лицевой, таким образом при сшивании мы сохраняем резинку 1/1

Детали хорошо отпариваем, сшиваем между собой ([видео № 10](#)), снова отпариваем швы.

Сметываем планку с вырезом, сначала по контрольным меткам (угол, швы на спинке), а затем припосаживаем по всему периметру выреза ([видео № 11](#)).

Прикетлевываем, прячем кончики. ([видео № 12](#)).

После сборки еще раз стираем пуловер, следуя вышеуказанным рекомендациям. У меня есть опыт стирки готовых изделий из норки в машине на режиме ручной стирки при 30 градусах, отжим 500 оборотов в мешочке для белья.

**Размер 50-52 (расход 6 моточков + 2 катушки дополнительной нити)**

### **Спинка**

Сдвиг игольницы на **P** (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне 88-0-89 (178 петель) под резинку 1/1. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на **Пл.0**.

Провязать 40 рядов резинки на **Пл.3**

Обрезать дополнительную нить! Далее вяжем только из норки!

Петли с передней игольницы переснимаем на заднюю игольницу, меняем двухфонтурный мостик на однофонтурный. Счетчик рядов обнулить.

Вязать прямо кулирной гладью на **Пл.6 с двумя точками** до 118 ряда.

Далее закрываем петли петлеуловителем через колки для подреза проймы 10 петель в 118 ряду с одной стороны и в 119 ряду с другой стороны ([Видео №1](#))

Для формирования регланной линии делаем фасонные убавки по 2 петли 5 – ушковым деккером или двухконечным деккером на 2 и 3 ушка. Для этого, отступив от края по 3 петли, 2- ушковым деккером смещаем по 2 петли с обеих сторон к центру полотна, 3- ушковым деккером перевесить 3 крайние петли, освободившиеся иглы задвигаем в ЗНП ([видео №2](#)). Убавки делаем одновременно с обеих сторон каждые 4 ряда.

Убавки в рядах:

122,126,130,134,138,142,146,150,154,158,162,166,170,174,178,182,186,190, 194,198,202,206,210.

Итого 23 убавлений, осталось 66 петель.

В 214 ряду закрываем петли через колок.

### **Перед**

Сдвиг игольницы на **P** (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне 88-0-89 (178 петель) под резинку 1/1. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на **Пл.0**.

Провязать 40 рядов резинки на **Пл.3**

Обрезать дополнительную нить! Далее вяжем только из норки!

Петли с передней игольницы переснимаем на заднюю игольницу, меняем двухфонтурный мостик на однофонтурный. Счетчик рядов обнулить.

Вязать прямо кулирной гладью на **Пл.6 с двумя точками** до 104 ряда.

Начинаем формировать вырез, для этого вяжем правую и левую части отдельно.

От 0 две петли перекрестить, для того чтобы зафиксировать угол выреза ([ВИДЕО №3](#)). Включить рычаги частичного вязания, левую часть игл от 0 выдвинуть в ПНП.

Сначала вяжем правую часть переда, делая убавки со стороны выреза по 1 петле (убавляем крайнюю петлю или делаем фасонные убавки 3-х ушковым деккером).

Убавки выреза в следующих рядах: **(с 118 ряда одновременно с формированием выреза, формируем пройму!)**

106, 109, 111, 114, 116, 119, 121, 124, 126, 129, 131, 134, 136, 139, 141, 144, 146, 149, 151, 154, 156, 159, 161, 164, 166, 169, 171, 174, 176, 179, 181, 184, 186, 189, 191, 194, 196, 199, 201, 204.

В 118 ряду закрываем петли петлеуловителем через колки для подреза проймы 10 петель.

Для формирования регланной линии делаем фасонные убавки по 2 петли 5 – ушковым деккером или двухконечным деккером на 2 и 3 ушка. Для этого, отступив от края по 3 петли, 2- ушковым деккером смещаем по 2 петли к центру полотна, 3- ушковым деккером перевесить 3 крайние петли, освободившиеся иглы задвигаем в ЗНП. Убавки делаем каждые 4 ряда.

Убавки реглана в следующих рядах:

122, 126, 130, 134, 138, 142, 146, 150, 154, 158, 162, 166, 170, 174, 178, 182, 186, 190, 194.

В 205 ряду остается 1 петля.

Аналогично вяжем левую половину переда.

## Объёмный рукав

Правый рукав

Начинаем вязать на ЗИ. На бросовую нить набрать 68-0-68 (итого 136 петель должны быть открытые), провязать несколько рядов, далее 1 ряд обычной катушечной нитью (которую мы в последствии распустим, когда начнем вязать манжет).

Далее вяжем основной нитью норки 150 рядов.

В 150 ряду закрываем петли петлеуловителем через колки для подреза проймы 10 петель с одной стороны и в 151 ряду с другой стороны

Далее для формирования регланной линии делаем фасонные убавки по 2 петли 5 – ушковым деккером или двухконечным деккером на 2 и 3 ушка. Для этого, отступив от края по 3 петли, 2- ушковым деккером смещаем по 2 петли с обеих сторон к центру полотна, 3- ушковым деккером перевесить 3 крайние петли,

освободившиеся иглы задвигаем в ЗНП. Убавки делаем одновременно с обеих сторон каждые 4 ряда.

Убавки в рядах:

154,158,162,166,170,174,178,182,186,190,194,198,202,206,210,214,218,222,226,230,234,238,242.

На высоте 236 ряда формируем горловину рукава. Для этого включаем на каретке рычаги ЧВ. В ПНП с левой стороны выводим иглы, одновременно делаем регланные убавки со стороны спинки!

Частичное вязание путем обвития предыдущей петли ([видео №4](#))

236 ряд – 5 петель

238 ряд – 5 петель

240 ряд – 5 петель

242 ряд – 5 петель

244 ряд – 4 петли

246 ряд – 4 петли

Итого осталось 28 петель.

В 246 ряду провязываем 1 ряд отключив рычаги ЧВ, закрываем петли через колок.

Левый рукав вязать в зеркальном отражении.

### **Манжет рукава.**

Петли рукава отпарить. Снять бросовую нить, навесить петли на ЗИ сократив их в 2 раза, оставив по 1 петле кромочные, итого 69 петель. ([видео №5](#))

Подключаем к работе ПИ и распределяем петли на резинку 1/1. К основной нити норки добавляем дополнительную нить и вяжем 40 рядов на **Пл.3**.

Снять петли манжета на бросовую нить, оставить нить для закрытия петель примерно 60 см, отпарить и с помощью иглы закрываем петли ([видео №6](#))

### **Прямой рукав**

Правый рукав

Начинаем вязать на ЗИ. На бросовую нить набрать 60-0-60 (итого 120 петель должны быть открытые), провязать несколько рядов, далее 1 ряд обычной

катушечной нитью (которую мы в последствии распустим, когда начнем вязать манжет).

Далее вяжем основной нитью норки 150 рядов.

В 150 ряду закрываем петли петлеувителем через колки для подреза проймы 10 петель с одной стороны и в 151 ряду с другой стороны

Далее для формирования регланной линии делаем фасонные убавки по 2 петли 5 – ушковым деккером или двухконечным деккером на 2 и 3 ушка. Для этого, отступив от края по 3 петли, 2- ушковым деккером смещаем по 2 петли с обеих сторон к центру полотна, 3- ушковым деккером перевесить 3 крайние петли, освободившиеся иглы задвигаем в ЗНП. Убавки делаем одновременно с обеих сторон.

Убавки в рядах:

154,158,163,168,173,178,183,188,193,198,203,208,213,218,223,228,233,238, 243.

На высоте 236 ряда формируем горловину рукава. Для этого включаем на каретке рычаги ЧВ. В ПНП с левой стороны выводим иглы, одновременно делаем регланные убавки со стороны спинки!

Частичное вязание путем обвития предыдущей петли ([видео №4](#))

236 ряд – 4 петли

238 ряд – 4 петли

240 ряд – 5 петель

242 ряд – 5 петель

244 ряд – 5 петель

246 ряд – 5 петель

Итого осталось 28 петель.

В 246 ряду провязываем 1 ряд отключив рычаги ЧВ, закрываем петли через колок.

Левый рукав вязать в зеркальном отражении.

### **Манжет рукава.**

Петли рукава отпарить. Снять бросовую нить, навесить петли на ЗИ сократив их таким образом: 1 петля, 2 вместе, 1 петля, 2 вместе и т.д., итого 80 петель. ([видео №5](#))

Подключаем к работе ПИ и распределяем петли на резинку 1/1. К основной нити норки добавляем дополнительную нить и вяжем 36 рядов на **Пл.3**.

Снять петли манжета на бросовую нить, оставить нить для закрытия петель примерно 60 см, отпарить и с помощью иглы закрываем петли ([видео №6](#))

Стираем пуловер.

Рекомендации по стирке и уходу:

- Температура воды не должна превышать – 30-35 °С
- Для стирки использовать деликатные моющие средства (например, «Ласка» для шерсти и шелка)
- Вещи погружаются в емкость с водой, в котором моющее средство полностью растворено
- Стирать аккуратно с осторожными движениями, не замачивать, нельзя тереть руками и выкручивать
- Полоскать при той же температуре, которая была при стирке
- Чистое изделие необходимо аккуратно отжать без перекручивания! Основная вода удаляется при помощи заворачивая вещи в махровое полотенце. После некоторого времени, изделие выкладывается на ровную горизонтальную поверхность, выравнивается, чтобы избежать складок
- Во время сушки периодически встряхивать изделие (желательно сушить в проветриваемом помещении, без попадания прямых солнечных лучей)
- После полного высыхания необходимо обработать изделие паром, не касаясь его, удерживая утюг на весу, одновременно выравнивая рукой полотно
- Вязаные изделия не рекомендуются хранить на плечиках.

После полного высыхания и отпаривания деталей свитера, сшивам по лицевой стороне основной нитью норочки и дополнительной матрасным швом рукава и спинку с передом, затем сшиваем регланные линии, прячем кончики ([видео №7](#) и [видео № 8](#)).

## Вырез

Свяжите образец планки для выреза из 1 ниточки норки и 1 дополнительной на ПЛ.3 длиной 30 см (120 петель), 28 рядов (в готовом виде ширина 5 см). В каждом 2-м ряду делаем прибавку с одной стороны (для формирования угла) ([видео № 9](#)).

Итого в 20 ряду 134 петли. Снимаем на бросовую нить, хорошо отпариваем.

Обработку выреза начинаем с левой части переда и рукава, шов будет на спинке стыка с левым рукавом. Несильно растягиваем наш образец по левой части ворота и рукава, считаем сколько петель нам нужно набрать для этой части. Аналогично считаем сколько петель будет на правую часть и спинку. Если количество петель (с учетом прибавок на угол) входит на игольницу, то правую часть вяжем с учетом спинки, например, на левую часть и рукав 120 петель, на правую часть с рукавом 120 петель + 60 петель спинка = 180 петель.

Обязательно начинайте вывязывать угол так, чтобы узор совпадал. Так как мы сшиваем угол петля к петле (лицевая с лицевой, изнаночная с изнаночной), то одинаково начинаем левую и правую планки, например, если левая началась с крайней лицевой, то и правая часть начинается с крайней лицевой, дальше идут симметричные прибавки. Левую часть вяжем прибавки слева от каретки, правую часть, прибавки справа, в зеркальном отражении от левой!

Так же учитывайте на стыке сшивания планок на левой части рукава со спины, чтобы узор резинки сохранялся, например, если кромочная левой части была изнаночной, то кромочная на правой части со спинкой будет лицевой, таким образом при сшивании мы сохраняем резинку 1/1

Детали хорошо отпариваем, сшиваем между собой ([видео № 10](#)), снова отпариваем швы.


Сметываем планку с вырезом, сначала по контрольным меткам (угол, швы на спинке), а затем припосаживаем по всему периметру выреза ([видео № 11](#)).

Прикетлевываем, прячем кончики. ([видео № 12](#)).

После сборки еще раз стираем пуловер, следуя вышеуказанным рекомендациям. У меня есть опыт стирки готовых изделий из норки в машине на режиме ручной стирки при 30 градусах, отжим 500 оборотов в мешочке для белья.



## Схема пуловера



Размеры свитера после ВТО (погрешность 0,5-1 см), указаны в см: **жирным шрифтом** мерки для прямого рукава

Размер	перед								спинка			рукав							
	a	a1	a2	h1	h2	h3	d	d1	h	a3	d2	a4	a5	c	d	d2	h4	h5	h6
40-42	44	37	46	40	32-33	7,5	23	25	60	21,5	28	34 <b>28</b>	14 <b>15,5</b>	9 <b>7,5</b>	23	28	42	66	8 <b>7</b>
42-44	46	38	48	40	31-32	7,5	24,5	26	60	21,5	29	34 <b>29</b>	14 <b>16</b>	8 <b>7,5</b>	24,5	29	42	66	8 <b>7</b>
44-46	48	40	50	40	31-32	7,5	24,5	27	60	22,5	29	36 <b>30</b>	14,5 <b>16,5</b>	8 <b>7,5</b>	24,5	29	42	66	8 <b>7</b>
46-48	50	42	52	38	30	7,5	25,5	28	60	23,5	30	38 <b>33</b>	15 <b>18</b>	8 <b>8,5</b>	25,5	30	42	66	8 <b>7</b>
48-50	52	43	54	38	29-30	7,5	26,5	29	60	23	31	40 <b>34,5</b>	16 <b>19</b>	8 <b>8,5</b>	26,5	31	41,5	66	8 <b>7</b>
50-52	54	44	56	38	29-30	7,5	27	30	60	23,5	32	41 <b>36</b>	16,5 <b>20</b>	8,5 <b>8,5</b>	27	32	41,5	66	8 <b>7</b>

Данное описание является интеллектуальной собственностью, не подлежит распространению каким-либо образом, запрещается перепечатывание текстов, копирование видео и фотографий, а также использование в других целях, кроме личных. Коммерческое использование настоящего описания запрещено.

Просьба, все свои работы отмечать хэштегом #пуловер\_норка

Прямой рукав

*knitting*



Объёмный рукав

