

## МАСТЕР-КЛАСС

### « ПУЛОВЕР С ФИГУРНЫМ НИЖНИМ КРАЕМ »

#### ОПИСАНИЕ НА РАЗМЕР 48-50




Основное полотно — кулирная гладь, связано из белорусской полушерсти 2/32 в 3 нити (толщина 533 метров в 100 грамм), состав 30% меринос, 70% акрил, плотность 3. Низ пуловера, манжеты рукавов и бейка горловины связаны сдвоенной кулирной гладью (круговым вязанием) в 3 нити, плотность 2.

Петельная проба кулирной глади - 10x10 см 34 петли в ширину и 50 рядов в высоту.

## СПИНКА

1. Выдвинуть в РП 50x50 игл (29,5 см) на обоих фонтурах, регулятор сдвига на Н. Плотность на обеих каретках 0, проводим первый ряд-зигзаг.








Вешаем оттяжную гребенку. . Нажимаем по одной кнопке PART на каждой фонтуре, переводим плотность на 2 или 2\* и вяжем 40 рядов (3 см) сдвоенной кулирной гладью (круговым вязанием) . Отключаем кнопки PART и вяжем один ряд ластика.



2. Перебрасываем с ПИ (передней игольницы) на ЗИ (заднюю игольницу) петли трансферной иглой (перекидным деккером) или “крабиком” (фото1) . Обнуляем счетчик. Опускаем нижнюю фонтуру, меняем соединительный мост на однофонтурное крыло и ставим на каретке рабочую плотность кулирной глади — 3 (или ту плотность, на которой будете вязать):



3. Вяжем 144 ряда (29 см), прибавляя по одной петле каждые 4 ряда с краев полотна 7-игольным деккером до 85x85 игл (50 см) на игольнице. Прибавка петли выполняется следующим образом — надеть на крайние иглы деккер и выдвинуть им крайние иглы в ПНП. Задвинуть иглы обратно в РП, петли останутся на деккере. Перенести петли на 1 иглу ближе к краю и надеть на иглы. Игла без петли остается в РП, на неё после прохода каретки будет сделан накид:




Всего нужно сделать 35 таких прибавок, они будут в 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 ряду. Довязать до 144 ряда, повесить контрастную нить-маркер — это начало проймы.



**ВАЖНО:** если длина пуловера, указанная в мастер-классе, недостаточна для вас, после фасонных прибавок можно провязать прямо 20-30 рядов (4-6 см), а потом делать убавки на пройму. На то же количество рядов следует увеличить и деталь полочки.

4. Выполнить фасонные убавки проймы. Для этого 7-игольным деккером в каждом 3 ряду убавлять по 1 петле до 34х34 петель (20 см) путем переноса петель, крайняя игла без петли задвигается в ЗНП :



Всего будет 51 такая убавка в

147, 150, 153, 156, 159, 162, 165, 168, 171, 174, 177, 180, 183, 186, 189, 192, 195, 198, 201, 204, 207, 210, 213, 216, 219, 222, 225, 228, 231, 234, 237, 240, 243, 246, 249, 252, 255, 258, 261, 264, 267, 270, 273, 276, 279, 282, 285, 288, 291, 294, 297 ряду.

Последние убавки, когда петель в РП останется меньше, чем 7-8, выполнять 2-3 ушковым деккером. Довязать до 300 рядов по счетчику (60 см) .

5. Одновременно с фасонными убавками за 8 рядов (1,5 см) до окончания вязания (292 ряд по счетчику) начать вязать росток спинки. Для этого нажать на каретке рычаг частичного вязания, разделить вязание на 2 части, поставить в ПНП левую часть, в правой части вязания выводить в ПНП иглы начиная от центра по схеме:

10-1-10-1-5-1-5-1

где 10 и 5 игл — со стороны, противоположной каретке, по 1 игле — в ряду за кареткой, чтобы не было дырочки в полотне от ЧВ. Таким же образом связать росток на левой части полотна, только в зеркальном отображении.

6. Поставить иглы в ПРП (переднее рабочее положение) и провязать 1-2 сглаживающих ряда и несколько рядов бросовой нитью. Срезать полотно:





где 5, 2 игл — со стороны, противоположной каретке, по 1 игле — в ряду за кареткой, чтобы не было дырочки в полотне от ЧВ. Таким же образом связать вырез на левой части полотна, только в зеркальном отображении.

Поставить иглы в ПРП (переднее рабочее положение) и провязать 1-2 сглаживающих ряда и несколько рядов бросовой нитью. Срезать полотно:



## БОКОВЫЕ ДЕТАЛИ

1. Выдвинуть в РП на обеих игольницах по 41x47 игл (26 см), связать полоску сдвоенной кулирной глади в 40 рядов также, как и на деталях полочки-спинки, перенести петли с ПИ на ЗИ, нажать на каретке рычаг частичного вязания, плотность вязания — 3. Обнулить счетчик рядов.
2. Вязать 20 рядов частичным вязанием (разница длины полочки и спинки). Для этого поставить все иглы в ПНП и задвигать в ПРП каждый четный ряд (со стороны, противоположной от каретки) по 8 петель, и по 1 петле — за кареткой, чтобы не было дырочек в полотне от ЧВ:



Со стороны спинки (более длинной) убавлять фасонными убавками через 3 ряда по одной петле, таким образом, к 20 ряду все иглы будут в РП и останется одинаковое количество игл справа и слева полотна — 41x41. Продолжать убавлять по 1 петель через 3 ряда с обеих сторон до 16x16 игл, а затем 6 раз через 8 рядов до 10x10 игл (6 см) на игольнице.


3. Таким образом с длинной стороны боковой детали (к спинке) будет 37 убавок в

3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60,63,66,69,72,75,78,81,84,87,90,93,101, 109, 117, 125, 133, 141 рядах,

а с короткой стороны (к полочке) будет 31 убавка в

21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60,63,66,69,72,75,78,81,84,87,90,93,101, 109, 117, 125, 133, 141 рядах.

4. Довязать до 144 ряда (29 см) по счетчику, провязать несколько рядов бросовой нитью и срезать:



**ВАЖНО:** если вы удлиняли полочку и спинку прямым участком вязания на 20-30 рядов, то и боковые детали нужно также связать длиннее на то же количество рядов.

5. Вторую боковую деталь вязать аналогично первой, но в зеркальном отображении.


## РУКАВ

1. Набор 40x40 петель — 23,5 см , вязать 40 рядов кругового вязания также, как и на полочке-спинке-боковых деталях, затем вязать кулирной гладью 180 рядов ( 36 см) , прибавляя по 35 петель с каждой стороны рукава, ритм прибавок — через 5 рядов по 1 петле. до 75x75 петель (44 см) на игольнице.

### ВАЖНО:

Если длина рукава вашего изделия отличается от приведенной в мастер-классе, то увеличить-уменьшить количество рядов и изменить ритм прибавок петель можно только на участке п.1, количество рядов на окате должно остаться тем же!

2. Обнулить счетчик и выполнить окат рукава. Сначала выполнить подрезы — провязать вручную несколько рядов бросовой нитью 10 крайних петель (3 см) и сбросить петли с игл:



3. Убавки делать такие же, как и на пройму полочки-спинки — по 1 петле через 3 ряда с помощью 7-игольного деккера, 46 убавок с одной стороны (к пройме полочки) и 51 убавок с другой (к пройме спинки). Таким образом, убавки будут в 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, 102, 105, 108, 111, 114, 117, 120, 123, 126, 129, 132, 135, 138 ряду — для стороны оката к полочке и в 141, 144, 147, 150, 153 ряду — для стороны оката к спинке. На игольнице после убавок должно остаться 19x14 петель (9,5 см).
4. После убавки в 138 ряду выводить в ПНП иглы в ритме 4-1-4-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3, после 1-2 сглаживающих ряда, несколько рядов бросовой нитью и срезать.



Второй рукав вязать аналогично первому, только скос оката выполнять в зеркальном отображении.

## БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ

Выдвинуть в РП 72x72 игл на обеих игольницах, регулятор сдвига — на Н. Плотность на обеих каретках 0, проводим первый ряд-зигзаг. Вешаем оттяжную гребенку. Нажимаем по одной кнопке PART на каждой фонтуре, переводим плотность на 2 и вяжем 40 рядов (3 см) сдвоенной кулирной гладью (круговым вязанием), увеличивая каждые 8-10 рядов плотность на одну точку. На 20 ряду по счетчику делаем ручную деккерровку на одной из фонтур — каждую третью петлю переносим одноушковым деккером на соседнюю иглу:

Продолжаем вязание до 40 рядов, выключаем кнопки PART и вяжем несколько рядов ластиком бросовой нитью, срезаем полотно.


Раскладываем бейку полукругом так, как она будет прикеттлевана к горловине (шов бейки совместить с левым швом на спинке), утюжим с паром, распускаем бросовую нить. Бейка готова к кеттлевке:



**ВАЖНО:** бейка должна быть короче на 4-5 см, чем окружность горловины.

## ВТО, СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Сметываем детали полочки и спинки, сложив пополам лицевой стороной внутрь, боковые детали и рукава сметываем вместе также лицевой стороной внутрь:





2. Аккуратно обрабатываем детали паром, не касаясь полотна подошвой утюга. Распарываем наметку и утюжим детали с лицевой стороны:



3. Распускаем ряды бросовой нити, складываем полочку, боковые детали и спинку лицевой стороной внутрь и сшиваем с помощью вязального крючка тамбурным швом или на швейной машине. Как это делать, можно посмотреть в бесплатном мастер-классе: <http://club.osinka.ru/topic-187171?p=18165700#18165700>
4. Сшиваем средний шов рукава.
5. Утюжим полученные швы с изнанки и с лицевой стороны.
6. Соединяем швом «петля в петлю» участок подреза рукава и верхнюю часть боковой детали:



7. Вшиваем рукава в пройму тамбурным швом, края беек из кругового вязания соединяем матрасным швом:



8. Утюжим швы. Приметываем бейку к горловине, припосаживая горловину. Прикеттлевываем бейку сначала с изнаночной стороны, затем с лицевой. Соединяем матрасным швом края бейки:



Разутюживаем припосадку горловины:

