



ОПИСАНИЕ

РУБАШКА NET

автор: ЕКАТЕРИНА ШАРЫГИНА

KATIA SHAR

יצו
KATIA SHAR
יצו

1. Подготовительный этап.

1.1. Подбор пряжи и инструмента.

Рубашка вяжется крючком в технике поперечного вязания по своим меркам. Для удобства вязания составлена полная схема на размер 134-140. На неё можно ориентироваться при вязании по своим меркам:

Перед началом вязания необходимо связать образец из выбранной пряжи размером чуть больше 10см*10см.

Крючок подбираем в процессе. Рекомендуемый размер крючка 2мм-3мм.

Проведите влажно-тепловую обработку образца и измерьте плотность петель и рядов в 10 см образца. Вычислительная плотность в 1 см петель и рядов.

Для вязания рубашки я рекомендую выбрать пряжу средней толщины - 400-550м в 100гр. Это может быть 100% хлопок или его соединение с другими видами пряжи (лен, шёлк, вискоза и т д).




Узор образца:

1 ряд - эластичный. Для него берём крючок на 0,5-1 мм меньше, чем вы выбрали для вязания основного полотна.

2 ряд - чередование 1 ССН¹ за заднюю полупетлю вершины эластичного ряда с 1 ВП.

3 ряд (и все след. нечетные) - СССН² за заднюю полупетлю вершины предыдущего ряда.

4 ряд (и все след. четные) - чередование 1 ССН за заднюю полупетлю вершины предыдущего ряда с 1 ВП³.



В начале каждого лицевого ряда будем вязать 3 ВП подъёма, а в начале каждого изнаночного 1 ВП подъёма. В конце изнаночного последнюю петлю будем провязывать за всю вершину петли предыдущего ряда.

Примерный расход:

Размер:	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58
Расход:	300гр	350гр	400гр	450гр	500гр

Точный расход будет зависеть от длины изделия, длины рукава и выбранной пряжи.

¹ ССН - СТОЛБИК С 1 НАКИДОМ

² СССН - СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК С НАКИДОМ

³ ВП - ВОЗДУШНАЯ ПЕТЛЯ


1.2. Снятие мерок.

Для расчётов нам необходимо снять следующие мерки:


1. ДИ - длина изделия. Измеряем от 7-го шейного позвонка до нужной длины)

2. ОГ - обхват груди. В эту мерку необходимо заложить нужную свободу облегания (10-15%).


3. ДП - длина плеча (измеряем от основания шеи до плечевого сустава).



4. ШП - ширина проймы. Ширина проймы измеряется следующим образом: необходимо зажать подмышечной впадиной полоску бумаги или линейку шириной 3-4 см и опустить руку. На полоске отметить вертикальные метки слева и справа. Полученный отрезок и есть ширина проймы.



5. ВГ - глубина выреза горловины. Измеряем от основания шеи до желаемой глубины.



1.3. Расчёты.

ДИ (длина изделия) в петлях = ДИ в см * плотность петель в 1 см образца.

ШИ (ширина изделия) в рядах = ОГ в см * плотность рядов в 1 см.

1/4 ШИ (ширина 1 полочки) = ШИ : 4

1/2 ШИ (ширина спинки) = ШИ : 2

ДП (длина плеча) в рядах = ДП в см * плотность рядов в 1 см.

ШП (ширина проймы) в рядах = (ШП в см - 2 см) * плотность рядов в 1 см.

1/2 ШП (половина ширины проймы) = ШП : 2

ГВ (Глубина выреза горловины) = ГВ в см * плотность петель в 1 см.

ШВ (Ширина выреза) = 1+ 2*(ГВ/ 8 или 6) - для размера до 46 - 8, больше 46 - 6.

После снятия всех мерок необходимо откорректировать их до нужных значений.

ДИ в петлях - округляем до нечетного числа.

1/4 ШИ в рядах - округляем до нечетного числа.

1/2 ШИ в рядах - округляем до четного числа.

ДП в рядах - округляем до четного числа.

ШП в рядах - округляем до нечетного числа.

1/2 ШП в рядах - чётное число.

Вторая ШП в рядах - нечетное число.

ВГ в петлях - округляем до числа кратного 8-и для размеров рубашки до 46 (32,40,48,56,64,72,80,88,96,104 и т д) и до числа кратного 6-и для размеров больше 46-го (36,42,48,54,60,66,72,78,84,90,96,102).

Пример:

Плотность: 3 петли в см,

2 ряда в 1 см.

*ДИ = 60 см, 60*3 =180~181 петля.*

*ШИ =96 см, 96*2 =192 ряда.*

1/4 ШИ =192:4 = 48~49 рядов.

1/2 ШИ =192/2 = 96 рядов.

*ДП = 13 см =13*2 =26 рядов.*

*ШП = 10 см = (10-2)*2 =16~15 рядов.*

1/2 ШП = 15/2) =7,5~8 рядов.

*ГВ = 17 см = 17*3 =51~56 петель.*

ШВ = 1 + 2(56/8) = 15 рядов.


Если все расчёты сделаны правильно, то ШВ + ДП + 1/2 ШП = 1/4 ШИ

$1/4 \text{ ШИ} = 15 + 26 + 8 = 49$ рядов.

Если полученная сумма не равна 1/4 ШИ, откорректируйте мерки (можно увеличить или уменьшить длину плеча или уменьшить ширину проймы).

2. Вязание левой полочки.

Для примера возьмите одну из схем. Для вязания рубашки до 46 размера - горловина с переходами по 8 петель. Для размеров больше - с переходами по 6 петель.



Начинаем вязание с 1 эластичного ряда. Число петель 1 ряда = ДИ в петлях с корректировкой до нечетного числа. Вяжите 1 ряд крючком меньшего размера:

Важно! Не измеряйте длину изделия по 1 ряду, т к его длина в процессе вязания равняется с основной плотностью.

2.1. Вырез горловины.


Далее необходимо отсчитать от начала ряда петли глубины выреза. Глубина выреза не должна быть слишком высокой или низкой. Вяжем 2-й ряд с узором:

В конце ряда 2 последних ССН меняем на ПЛССН и СС (все петли вяжем за заднюю полупетлю):

Вяжем изнаночный ряд из СССН за заднюю полупетлю вершины предыдущего ряда (последнюю петлю в изнаночных рядах провязываем за всю вершину петли предыдущего ряда):

В следующем лицевом ряду вяжем первый переход по ступеням укороченных рядов. В конце ряда так же вяжем ПЛССН и СС вместе:


Для размеров до 46-го в каждом переходе нужно провязывать по 8 петель узора (ВП, ССН, ВП, ССН, ВП, ПЛССН, ВП, СС). Для размеров больше 46-го - по 6 петель узора (ВП, ССН, ВП, ПЛССН, ВП, СС). В последнем переходе у вас должны быть провязаны все петли первого ряда.



2.2. Плечевой скос.

Далее вяжем ряды плечевого скоса. В конце каждого лицевого ряда последний ССН вяжем за 2-е полупетли 2-х вершин, а последнюю вершину не провязываем:

Вяжем до тех пор, пока длина плечевого скоса не станет равной вашей мерки ДП. Последний ряд в плечевом скосе изнаночный. На этом этапе вы можете понять, какая ширина полочки у вас получится. Измерьте готовое полотно и прибавьте к этому значению 1/2 ширину проймы и половину планки (примерно 1 см). Если ширины не достаточно, провяжите ещё несколько рядов плеча.



2.3. Пройма.

Далее переходим к вязанию рядов проймы. Для этого путем примерки определяем глубину проймы или берём из таблицы:


Размер:	40	42	44	46	48	50	52	56	58	60
ГП (см)	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24

Пройма разделена на 2 части. В первой вяжутся убавки. Во второй прибавки.


Первый лицевой ряд проймы вяжем до отметки глубины проймы. Последнюю петлю вяжем как ССН за 2 полупетли 2 петель (см. схему). В начале изнаночного ряда 2 первых полупетли вяжем вместе. Ширина первой части проймы равна вашей мерке ШП. Последний ряд первой части проймы - изнаночный.

Вяжем вторую часть проймы. В конце лицевого вяжем в последние 2 полупетли по одному ССН, а между ними 1ВП. В начале изнаночного вяжем прибавку:

Число рядов второй части должно быть на 1 меньше, чем первой. Заканчиваем вязание проймы, лицевым рядом. Нить обрываем.




3. Вязание спинки.




Начинаем вязание новой нитью. Берём крючок, которым вязали 1 эластичный ряд. Вяжем петли за крайние петли изнаночных рядов плечевого скоса, а между ними вяжем по 2 эластичные петли. После последней петли за крайнюю петлю плечевого скоса продолжаем вязать эластичные петли высоты проймы. Число этих петель должно быть равно числу петель, которые были не провязаны в пройме передней полочки (число петель нечетное). Далее присоединяемся к передней полочки, на которой уже связаны ряды проймы (вторая 1/2 ширины проймы) и продолжаем вязать петли по вершинам передней полочки:

В конце следующего лицевого ряда, после последнего ССН (он должен быть связан за заднюю полупетлю последней петли присоединения к плечевому скосу полочки), вяжем 3 ВП (одна из них будет заменять ВП подъёма следующего изнаночного ряда) и присоединяемся к плечевому скосу:

Таким образом нужно присоединяться в конце каждого лицевого ряда.



убавки



После рядов плечевого скоса переходим к вязанию центральной части. Общее число рядов центральной части нечетное. Необходимо опустить горловину на 2-2,5 см (для взрослых размеров).

Для этого вяжем сначала убавки в начале центральной части (начинаем во втором (он изнаночный) ряду и заканчиваем в лицевом ряду), а потом прибавки в изнаночных рядах и дополнительные ВП в лицевых (начинаем в изнаночном ряду и заканчиваем в последнем лицевом ряду центральной части). Число петель с двух сторон должно быть четным и одинаковым.


Между ними вяжем все остальные ряды. Учитываем, что на передней полочки ещё добавится планка и ширина каждой полочки увеличится на 1 см, поэтому каждая половина спинки должна быть на 1 см шире передней полочки, а вся спинка на 2 см (в зависимости от плотности это 4 или 6 рядов).



После центральной части вяжем второй плечевой скос. Он должен быть равен плечевому скосу левой полочки. После плеча вяжем пройму (она равна первой пройме). Обрываем нить и переходим к вязанию правой полочки.



4. Правая полочка.



Вязание начинаем новой нитью от второго плечевого скоса спинки. Вяжем аналогично первому плечевому скосу. Начинаем вязание с крайней петли косички самого высокого изнаночного ряда. После петель по плечевому скосу вяжем эластичные петли высоты проймы и присоединяемся к спинке. Вяжем плечевой скос правой полочки. После последнего присоединения в плечевом скосе вяжем укороченные ряды выреза горловины. Их число и высота должны быть равны левой полочки, а расположение будет зеркальным.

Важно! Последние ССН в лицевых рядах не меняем на другие виды петель.

Вяжем полный лицевой ряд по ступеням укороченных рядов выреза горловины. В переходах по ступеням укороченных рядов в конце 2 ССН меняем на ПЛСН и СС (см. видео). После последнего перехода продолжаем вязать СС по всему краю выреза горловины спинки (2 СС из крайнего ССН и 1 СС из крайней петли косички изнаночного ряда). Перед левой полочкой вяжем 1ВП подъёма и переходим к вязанию изнаночного ряда по всей длине лицевого (вниз до конца правой полочки). Соединяем эластичный ряд левой полочки с крайней петлей спинки:



Переходим к вязанию планки.

5. Планка.

В следующем лицевом ряду вяжем СС по всей длине от края правой полочки до края левой полочки. Далее в изнаночном ряду в обратное направление вяжем ССН. Продолжаем вязать лицевые и изнаночные ряды таким способом до нужной ширины планки (2-3 см). Для формирования более чётких углов можно вязать по одной прибавке с двух сторон в каждом втором лицевом ряду в местах этих углов. А для уменьшения длины горловины на спинке можно вязать по одной убавке в каждом втором лицевом ряду в районе плечевых скосов. В середине (протягивая половину ширины) необходимо разместить на планке правой полочки прорези для пуговиц (см алгоритм расчёта). Заканчиваем вязание планки лицевым рядом из СС.



6. Прорези для пуговиц.

Необходимо определить длину планки до угла выреза горловины, кол-во пуговиц и их размер. Далее определить какой длины должна быть петля прорезь для пуговицы в петлях (2,3 или 4 петли). Эти петли будем вязать как ВП, а вершины пропускать. Умножаем число пуговиц на количество петель в одной прорези.



Пример: 6 пуговиц по 3 петли на каждую прорезь. $6 * 3 = 18$ петель из планки нужно отнять (эти петли нам понадобятся для вязания прорезей). Эти петли мы заменим на ВП. Далее от общего числа петель планки отнимаем это число.

Пример: планка 70 петель

$70 - 18 = 54$ петли нужно провязать всего в планке без учёта петель на прорези. Далее полученное значение делим на число пуговиц + 1 (это будет число всех интервалов между пуговицами и по одному сверху и снизу, это число всегда на 1 больше, чем число пуговиц). Полученное значение - длина каждого интервала.

Пример: $54 / (6 + 1) = 7,7$

Это значение необходимо округлить в большую сторону.

Пример: $7,7 = 8$ - один интервал. Далее интервал умножаем на 5 - число интервалом между пуговицами (это число всегда на 1 меньше, чем число пуговиц).

Пример: $8 * 5 = 40$ А остальные петли делим на 2 (число петель перед первой прорезью и после последней). Можно эти интервалы сделать меньше, для этого лишние петли нужно распределить между другими интервалами.


Пример: $54 - 40 = 14$ $14 / 2 = 7$

В расчётах получилось так: 7 петель, прорезь из 3 ВП, 8 петель, прорезь из 3 ВП, 7 петель.


7. Воротник.

Новой нитью по лицевой стороне (предварительно отмерив нужную длину воротника) начинаем вязать 1 ряд по видео:

Вяжем ССН за передние полупетли последнего лицевого ряда планки. В следующем ряду (2-й ряд) вяжем СС (и первые и последние все за заднюю полупетлю). В этом ряду в плечевых скосах делаем по одной прибавке (вяжем 3 СС из 2-х полупетель). В 3-м ряду вяжем ССН (все за заднюю полупетлю). Далее в 5,7,9,11,13 и т д рядах вяжем ССН. А в 4,6,8,10,12 вяжем СС без накида за заднюю полупетлю вершины предыдущего ряда. Прибавки в плечевых скосах делаем в каждом втором лицевом ряду (по одной в каждом плечевом скосе). Заканчиваем воротничок рядом из ССН за заднюю полупетлю вершины предыдущего ряда.



8. Рукава.



Левый рукав вяжем от проймы к полочке вверх, а затем от спинки к пройме вниз.
Правый рукав вяжем от проймы к спинке вверх, а затем от полочки к пройме вниз.

Новой нитью вяжем первый эластичный ряд рукава от центра проймы. Число петель - нечетное. Следующий лицевой ряд вяжем по узору. В конце, после последнего ССН вяжем дополнительно воздушную петлю и присоединяемся к следующему изнаночному ряду проймы (за крайнюю петлю). В начале изнаночного эту ВП не вяжем (она будет заменять нам ВП подъёма). В этом ряду необходимо связать первый укороченный ряд. Разделите ваш рукав на 3 примерно равные части (для 2-х пар укороченных рядов), если рукав до локтя, или на 4 примерно равные части (для 3-х пар укороченных рядов), если длина чуть ниже локтя или количество рядов 1/2 проймы больше 10.

Далее присоединяемся к полочке (спинке) к 2-м петлям один раз (если петель осталось 2) или 2 раза (если петель осталось 4) как показано на видео:

Сейчас связана половина рукава. Переходим к вязанию второй половины. Захватывать от спинки (полочки) теперь вместо задних полупетель необходимо крайние петли эластичного ряда. Так же можно захватывать вместе с петлями эластичного ряда дальние петли с изнаночной стороны для прочности соединения. Вяжем еще 1 раз (2 петли) или 2 раза (4 петли) присоединяясь таким же способом в вершине второй части рукава. Переходим к присоединению за 4 эластичные петли:

Соединяем так, пока не останется 3 эластичные петли перед проймой. В конце лицевого ряда провязываем предпоследний ССН и сразу начинаем присоединение (2 вершины оставляем непровязанными). Вяжем сначала 1 СС за вторую и третью эластичные петли, а первую оставляем непровязанной. И затем вяжем ещё 1 СС за четвертую эластичную петлю. Разворачиваем вязание, нить перед собой. Одну вершину пропускаем, а из второй и третьей задних полупетель вяжем 1 СС. Далее вяжем до конца ряда СССН за заднюю полупетлю. Последнее присоединение делаем за 3 эластичных петли:

Переходим к присоединению к коротким рядам второй половины проймы. Присоединяемся к пройме таким же способом, как и в первой 1/2 проймы. Размещаем на рукаве укороченные ряды. Если у вас три пары укороченных рядов, то вязать первую пару необходимо, когда осталось провязать до конца 4 изнаночных ряда, если 2 пары укороченных рядов, то когда осталось 3 изнаночных ряда. Вяжем сначала самый большой из укороченных (не вяжем в конце петли последней части), далее вяжем на уменьшение. Последний изнаночный ряд вяжем по всем ступеням укороченных рядов и переходим к соединительному ряду. Соединительный ряд вяжем по изнаночной стороне рукава:



Вяжем второй рукав. Пришиваем пуговицы, заправляем концы пряжи, проводим влажно-тепловую обработку руководствуясь требованиями производителя пряжи. Наша рубашка готова!

