

Сумка СПЕКТР из полипропиленового шнура

Уровень сложности: средний



Мастер-класс Сумка «СПЕКТР»

https://www.instagram.com/lgrits_bag/ Автор: Татьяна Овсянникова

Внимание!

Данный материал не является обучающим и требует начальных навыков владения крючком.

Материал не содержит обучающие фрагменты, а только описание хода вязания данной модели сумки

В работе используется:

- Шнур полипропиленовый 400 метров;
- Крючок 4,5 мм для основного полотна;
- Крючок 4,0 мм для ручек;

Размер:

Диаметр-30 см

Глубина-10 см

Высота по ручкам- 45 см

Ширина по верху-45 см

Используемые сокращения:

ВП – воздушная петля;

СБН – столбик без накида;


ПС – полустолбик.

Сумка вяжется из трех частей:

- 1) Передняя часть сумки;
- 2) Задняя часть сумки;
- 3) Боковина-ручки сумки;

1. ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ

Берем крючок 4,5 мм, делаем кольцо амигуруми и набираем 6 СБН.



Вязать будем по кругу, узором «галочки в раскол» с петлей подъема на следующий ряд.



Для того чтобы деталь приняла форму шестиугольника прибавки для расширения полотна нужно делать в первый столбик прибавки предыдущего ряда.

1 ряд- 6 СБН

2 ряд - прибавки в каждую петлю = 12 СБН

3 ряд - *прибавка, 1 СБН* 6 раз = 18 СБН

4 ряд - *прибавка, 2 СБН* 6 раз =24 СБН


5 ряд - *прибавка, 3 СБН* 6 раз = 30 СБН

.....

21 ряд - *прибавка, 19 СБН* 6 раз = 126 СБН

Деталь почти готова.

Снова начинаем делать петлю подъема на следующий ряд, но крючок заводим как при обычном столбике без накида под косичку и провязываем 21 ПС под обе полупетельки, для того чтобы получился законченный вид, так как это будет верхняя часть боковой детали.



Рабочую нить отрезаем, фиксируем и прячем в полотно с изнаночной стороны.
Вторая деталь вяжется абсолютно идентично.

2.БОКОВАЯ ЧАСТЬ



Набираем 12 ВП плюс петля подъема и вяжем 68 рядов столбиками БН.

В конце работы нить фиксируем, но не отрезаем, она нам пригодится для сшивания деталей.

3. ПЕРВИЧНАЯ ВТО.

Прежде чем приступать к соединению деталей сумки, нужно провести ВТО. Обязательно по изнаночной стороне (!).

Внимание! Полотном утюга по шнуру не водим (не прикладываем, во избежание повреждения изделия), все делается навесу или через марлю (в случае ее отсутствия можно использовать хлопковую ткань).

Дать полотну остыть, хотя бы минут 15.

4. СБОРКА

Шестиугольные детали сшиваются с боковиной сумки крючком, соединительными столбиками, заводя крючок с лицевой стороны шестиугольника под верхнюю петлю детали шестиугольника и потом за кромочную петлю боковой детали.

Но для начала на шестиугольной детали нам надо отметить маркерами места начала и конца крепления боковины.

Нужно симметрично отметить промежуток в 66 столбиков по низу шестиугольника.



Мастер-класс Сумка «СПЕКТР»

https://www.instagram.com/lgrits_bag/ Автор: Татьяна Овсянникова



Помним что боковина у нас в высоту 68 рядов. А на шестиугольнике отмечено 66 петель.

Сшиваем четко за каждую петлю на шестиугольнике и за каждую петлю подъема в боковине. И только на углах шестиугольника мы пропускаем один ряд в боковине, чтоб в этих местах полотно не морщило.

Так мы сшиваем обе стороны. После сшивания второй половины рабочую нить не отрезаем, а просто фиксируем. Мы будем продолжать ею вязать верх сумки.

5. ВЕРХ СУМКИ. РУЧКИ

Эта часть сумки вяжется крючком 4,0 мм, столбиками без накида за заднюю полупетлю и перемычку предыдущего ряда, по кругу, без петли подъема на следующий ряд.



Заводя крючок таким образом, мы получим не только интересный узор в виде полос, но и само полотно будет более плотным.

Набор петель.



Начинаем набор петель по краю шестиугольника в месте указанном стрелкой на фото. Как раз там, где мы закончили сшивать.

20 СБН по краю шестиугольника до угла, там, где начинаются полустолбики обвязки верхнего края,

48 ВП (для формирования ручки),

20 СБН до боковины,

12 СБН по верху боковины.

И точно также по другой стороне.

Отмечаем маркером начало каждого ряда.

Продолжаем вязать по кругу столбиками без накида.

Если хотите ручки длиннее или короче, то просто наберите большее или меньшее количество воздушных петель.



Чтобы чуть сузить деталь, мы будем делать убавки по сторонам от 12-ти петель проходящихся на боковую часть сумки.

Всего 4 убавки в ряду.

Убавки делаем в 3-м и 6-м рядах.

Всего нужно связать 8 рядов.

6. ВТО

Прежде чем начать отпаривание, нужно придать сумке желаемую форму.

Рекомендую положить внутрь махровое полотенце.

Слегка потяните и расправьте швы.

Если у вас нет отпаривателя, ВТО проводим утюгом с паром через ткань для глажения, или надев на утюг специальную насадку для деликатных тканей.

Выставьте на утюге средний температурный режим (например, для изделий из синтетических тканей). Тщательно пройдитесь по всем сторонам сумки несколько раз. Пока полотно теплое и влажное можно еще раз чуть потянуть швы и скорректировать длину и ширину.

И обязательно нужно дать изделию постоять в таком виде несколько часов, чтобы остыть и «запомнить» форму.

Ну, вот и все, наша сумочка готова!

Спасибо за проявленный интерес к моему творчеству. Мне очень приятно, что вы находите в моих работах вдохновение.