



SIENNA ZIP SWEATER

Автор - Anita B. Benzenberg

РАЗМЕРЫ: (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL)

Конечные измерения по пуловеру:

- **Ширина по линии окружности бюста:**

(110) 115 (119) 124 (129) 133 (138)см.

- **Общая длина:**

(52) 52 (53) 54 (55) 56 (56)см.

- **Длина Рукава:** 55см.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Пуловер выполняется в направлении "сверху-вниз",

Прибавления петель для формирования плеч выполняются с каждой стороны каждого Плечевого "шва" - как по ЛС, так и по ИС работы. Каждый Плечевой "шов" состоит из 3-х петель.

После завершения плеч, Перед и Спинка будут выполняться отдельно друг от друга, вплоть до уровня нижнего основания пройм, где они соединятся в единое полотно Переда-спинки.

Перед-спинка выполняется круговыми рядами.

Рукава выполняются круговыми рядами по петлям, поднятым по краям пройм.

И в завершение работы, вышьете молнию, на которую будет застегиваться Воротник.

ПРЯЖА:

На всем своем протяжении пуловер выполняется из двух, сложенных вместе, нитей пряжи: 1нить-меринос (пряжа DOUBLE SUNDAY) + 1нить-кид-мохер (пряжа TYNN SILK MOHAIR).

- *DOUBLE SUNDAY by Sandnes Garn* (100%-меринос, 108м-на каждый 50граммовый моточек), цвет *Lt.beige #3021*:

(9) 10 (11) 12 (13) 14 (15)x50грамм.

- *TYNN SILK MOHAIR by Sandnes Garn*

(57%-мохер, 28%-шелк, 15%-шерсть; 212м-на каждый 25граммовый моточек), цвет *Lt.beige #3021*:

(5) 5 (6) 6 (7) 7 (8)x50грамм.

ПОТРЕБУЮТСЯ:

Маркеры для петель, игла для трикотажа, и молния длиной около 25см.

СПИЦЫ:

- Спицы 4.5мм*: Круговые + Чулочные.

- Спицы 5мм*: Круговые + Чулочные.

***Совет:** если вы вяжете очень плотно, то возьмите спицы большего номера.

Если наоборот, вы вяжете очень свободно, то возьмите для работы более тонкие спицы.

***Красным цветом выделены заметки переводчика.**

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ:

- **17петель X 24ряда = 10x10см** -

измерено по полотну лицевой глади, выполненному на Спицах 5мм.

- Ширина Арановой панели, выполненной по Схеме А = около 14см (измерено при чуть растянутом полотне вязки).

ПРИБАВЛЕНИЯ ПЕТЕЛЬ:

С наклоном вправо:

С ЛС работы: +1пП: Л-спицей, в направлении с ИС, поднять протяжку между петлями на Л-спицу и провязать ее лицевой за переднюю стенку.

С ИС работы: +1пП-изн: Л-спицей, в направлении с ИС, поднять протяжку между петлями на Л-спицу и провязать ее изнаночной за переднюю стенку.

С наклоном влево:

С ЛС работы: +1пЛ – Л-спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на Л-спицу и провязать ее лицевой за заднюю стенку.

С ИС работы: +1пЛ-изн: Л-спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на Л-спицу и провязать ее изнаночной за заднюю стенку.

Укороченные ряды по Германскому методу (=German short-rows):

Для помощи, см.

https://www.youtube.com/watch?v=i_6PjJ20zKA

В рядах по ЛС: провязать указанное число лиц.п, и повернуть вязку; (пряжа вперед и снять 1п-как изн, затем поверх П-спицы, перевести пряжу назад и туго стянуть нить до образования Двойной петли (Двойная петля - усл.об. ДП); перевести пряжу вперед для дальнейшей вязки) - это действие = Образование Двойной петли (усл.об. = ОДП).

В рядах по ИС: провязать указанное число изн.п, и повернуть вязку; (пряжа вперед и снять 1п-как изн, затем поверх П-спицы, перевести пряжу назад и туго стянуть нить до образования Двойной петли; оставить пряжу за работой, для дальнейшей вязки) - это действие = ОДП.

Далее, Двойную петлю ВСЕГДА провязывайте сразу за обе ее ножки, как одну петлю;

в рядах по ЛС - провязывайте ее лицевой петлей (=лиц-в ДП), **в рядах по ИС** - провязывайте ее изнаночной петлей (=изн-в ДП).

КРОМОЧНЫЕ ПЕТЛИ:

В каждом ряду как по ЛС, так и по ИС:

- первую петлю ряда - снять 1п - как изн с пряжей перед работой;

- последнюю петлю каждого ряда - провязать лицевой петлей (=1лиц).

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

На всем протяжении работы, **вязать из двух, сложенных вместе, нитей пряжи:** 1нить-меринос (пряжа DOUBLE SUNDAY) + 1нить-кид-мохер (пряжа TYNN SILK MOHAIR).

КОКЕТКА.

Воротник:

Кр.спицами 4.5мм, методом *Italian cast-on* набрать (79) 79 (83) 83 (87) 87 (87)п.

Далее, вязать поворотными рядами.

Сл.ряд (ИС): 1кр.п, 1изн, (1лиц, 1изн) - повторять до 1последней петли, 1кр.п.

След.6 см работы: вязать резинку 1x1, в установленном выше порядке, **и видимо закончить по ИС работы.**

Укороченные ряды для формирования роста выреза горловины (ук.ряды выполнять по Германскому методу):

Продолжать работу резинкой 1x1, в установленном ранее порядке.

Ряд 1. ЛС: вязать - до последних 7п ряда, и ПР (=повернуть работу); **ИС:** ОДП, вязать - до последних 7п ряда, и ПР.

Ряд 2. ЛС: ОДП, вязать до 6п перед ДП, и ПР. **ИС:** ОДП, вязать до 6п перед ДП, и ПР. **Повторить Ряд 2** - еще 1раз (= с каждой стороны горловины сформировано по 3 точки поворота от ук.рядов).

Финишный ряд: ОДП, вязать до конца ряда.

След.ряд (ИС): вязать в уст.порядке узора резинки (провязывая все встречные ДП - как лиц/изн, в зависимости от узора резинки), **И ОДНОВРЕМЕННО,** вдоль этого ряда, разместить Маркеры для плеч - в следующем порядке: (21) 21 (23) 23 (23) 23 (23)п (= ½ Переда), **ПМ, 3п (=петли Плечевого шва), ПМ, (31) 31 (31) 31 (35) 35 (35)п (= Спинка), ПМ, 3п (=петли второго Плечевого шва), ПМ, (21) 21 (23) 23 (23)23 (23)п (= ½ Переда).**

Основное полотно Верхней части Кокетки: Сменить спицы. Кр.спицы 5мм.

Ряд 1 (ЛС): первые 21п-вязать резинку в уст.порядке, затем все лиц-до М, **+1пП, ПМ, 3лиц, ПМ, +1пЛ,** все лиц-до след.М, **+1пП, 3лиц, +1пЛ,** все лиц-до последних 21п, и последние 21п-резинка в установленном порядке. 4п прибавлено.

Ряд 2 (ИС): 21п-резинка, затем изн-до М, +1пЛ-изн, ПМ, Зизн, ПМ, +1пП-изн, изн-до М, +1пЛ-изн, ПМ, Зизн, ПМ, +1пП-изн, изн-до последних 21п, 21п-резинка. 4п прибавлено.

Ряд 3: повторить Ряд 1. 4п прибавлено.

Ряд 4: повторить Ряд 2. 4п прибавлено.

Ряд 5 (ЛС): 20п-резинка, 2вм.лиц, 2лиц, +1пЛ, лиц.гладь-до М, +1пП, ПМ, Злиц, ПМ, +1пЛ, лиц.гладь-до М, +1пП, ПМ, Злиц, ПМ, +1пЛ, лиц.гладь-до последних 24п, +1пП, 2лиц, 2вм.лиц.влево, резинка-до конца ряда. 4п прибавлено.

Ряд 6: повторить Ряд 2. 4п прибавлено.

Повторять Ряды 1 - 6, но при выполнении каждого повтора, в **Ряду 5:** с каждой стороны ряда - захватывать в узор резинки на 1п меньше, чем было захвачено в предыдущем повторе Рядов 1-6. **(Проще говоря, после завершения стартового повтора Рядов 1-6, ряд с уменьшением секции резинки и одновременным увеличением секции лиц.гладь (=Ряд 5) нужно повторять в каждом 6 ряду вязки).**

Выполнить - всего (29) 31 (32) 34 (35) 37 (39)рядов с прибавлениями петель для формирования плеч.

(То есть, тут нужно считать не по числу повторов Рядов 1-6, а по числу выполненных отдельных рядов; причем все ряды из повторов Рядов 1-6 - это ряды с прибавлениями петель для плеч) = (195) 203 (211) 219 (227) 235 (243)п.

Закрывать 3п - для каждого Плечевого "шва" **(видимо эти петли нужно закрыть в следующем ряду работы; в этом ряду не нужно выполнять прибавки со стороны плеч, но если, по счету, на него попадает ряд с прибавлением/уменьшением петель (=как в Ряду 5) - то эти прибавления/уменьшения нужно выполнить в установленном для них порядке.**

Далее, Перед и Спинка будут выполняться по-отдельности.

СПИНКА:

= (89) 93 (95) 99 (105) 109 (113)п.

Продолжать работу только по петлям Спинки. Вязать лицевой гладью (с кромочными петлями), пока высота этой части Спинки, считая от ряда с закрытием петель для Плечевых "швов", не составит (20) 21 (22) 23 (24) 25 (26)см.

Видимо закончить по ИС работы.

Все петли перевести на держатель.

ЛЕВАЯ СТОРОНА ПЕРЕДА:

= (50) 52 (55) 57 (58) 60 (62)п.

Продолжать работу в установленном порядке узоров (лиц.гладь + резинка) и также, продолжать уменьшение петель в секции резинки с одновременным увеличением петель в секции лицевой глади - в каждом 6 ряду вязки (как и было установлено ранее), пока для узора резинки не останется - всего 14петель. **Петли перевести на держатель. Закончить работу по ИС.**

ПРАВАЯ СТОРОНА ПЕРЕДА:

= (50) 52 (55) 57 (58) 60 (62) петель.

Вязать как указано для Лево́й стороны Переда (учтите, что Правая сторона зеркально симметрична Лево́й стороне Переда). Завершить работу, когда в узоре резинки останется - всего 14петель. **Закончить работу по ИС.**

СОЕДИНЕНИЕ ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ СТОРОН ПЕРЕДА В ЕДИНОЕ ПОЛОТНО ПЕРЕДА:

След.ряд-соединение Правой и Лево́й сторон Переда (видимо ЛС): в уст. порядке узоров вязать по петлям Правой стороны Переда - до 1последней петли (=это кромочная петля), затем 2вм.изн - в кромочную петлю Правой стороны + в кромочную петлю Лево́й стороны Переда, затем вязать по петлям Лево́й стороны - в уст.порядке узоров.

ПЕРЕД:

= (99) 103 (109) 113 (115) 119 (123)п.

Продолжать работу в установленном порядке узоров (лиц.гладь + резинка) и выполнить уменьшение петель в секции резинки с одновременным увеличением петель в секции лицевой глади (в каждом 6 ряду вязки, как и было установлено ранее) - еще 1раз.

Продолжать работу в уст.выше порядке, пока высота Переда, считая от Ряда-соединения его сторон - не составит около 5см.


Затем, по центральным 31п Переда - приступить к выполнению Арановой панели - по Схеме А. По все остальным петлям - взять лицевой гладью (не забывая про кромочные петли).

Продолжать работу в уст.выше порядке, пока высота Переда, считая от Ряда с закрытием петель Плечевых "швов", не достигнет (20) 21 (22) 23 (24) 25 (26)см. **Закончить по ИС работы.**

СОЕДИНЕНИЕ ПЕРЕДА И СПИНКИ В ЕДИНОЕ ПОЛОТНО ПЕРЕДА-СПИНКИ:


След.ряд-соединение Переда и Спинки (ЛС): в уст. порядке узоров - вязать по всем петлям Переда, затем набрать 3 новых петли - для нижнего основания проймы, затем в уст. порядке-вязать по всем петлям Спинки, и набрать 3 новых петли - для нижнего основания второй проймы, и по примерному центру этих 3-х петель - ПМ-начала кр.ряда.

СХЕМА А




Лицевая

Изнаночная



Снять 7п на ВС за работу, 7лиц, затем 7лиц-с ВС.



Снять 7п на ВС перед работой, 7лиц, затем 7лиц-с ВС.

2вм.лиц

ПЕРЕД-СПИНКА.

= (194) 202 (210) 218 (226) 234 (242)п на спицах.

Далее, продолжать работу круговыми рядами.

Вязать лицевой гладью, выдерживая узор Арановой панели (по Схеме А) - по центру секции Переда.

Продолжать работу в установленном выше порядке, пока высота пуловера, считая от плеч*, не составит около (44) 44 (45) 46 (47) 48 (48)см (или не будет на 8см меньше желаемой длины).

***Совет:** высоту измеряйте от самой высокой точки линии плеча. Перед продолжением работы, примерьте пуловер, чтобы удостовериться, что вас устраивает его полученная длина.

След.кр.ряд: вязать в уст.порядке, и по секции Арановой панели - выполнить "Последний ряд" - для Схемы А.

6п уменьшено.

= (188) 196 (204) 212 (220) 228 (236)п осталось.

Сменить спицы. Кр.спицы 4,5мм.

След. 8см работы: вязать резинку 1x1 (=1лиц, 1изн).

Затем, иглой для трикотажа, закрыть все петли по Итальянскому методу (= *Italian cast-off*).

РУКАВА (оба одинаково).

Чулочные спицы 5мм. С ЛС, начиная от центра нижнего основания проймы Переда-спинки, равномерно, вдоль всего края проймы, поднять (74) 78 (82) 86 (88) 92 (96)п, и ПМ-начала кр.ряда. Замкнуть работу в круг.

Далее, вязать круговыми рядами.

Продолжать работу лицевой гладью, и по центральному 31п петлям Рукава - вязать Арановую панель по Схеме А.

Когда высота Рукава, считая от проймы, составит 8см, приступить к уменьшениям петель для сужения Рукава к его нижнему краю.

Сл.кр.ряд-уменьшение: ПМ-начала кр.ряда, 1лиц, **2вм.лиц.влево**, вязать в уст.порядке узоров - до последних 2п, **2вм.лиц.** 2п уменьшено.

Продолжать работу в установленном порядке узоров, и повторять Кр.ряд-уменьшение:

- через каждые (3½) 3 (2½) 2½ (2½) 2 (2)см работы - пока на спицах не останется (52) 54 (54) 56 (56) 58 (58)п.

Далее, вязать в уст.порядке узоров, без изменения числа петель, пока высота Рукава, считая от проймы, не достигнет около 47см (или не будет на 8см меньше желаемой длины).

След.кр.ряд: вязать в уст.порядке и равномерно, вдоль секций петель с лицевой гладью - уменьшить 6 петель, а по секции Арановой панели - выполнить "Последний ряд" - для Схемы А. 12п уменьшено.

= (40) 42 (42) 44 (44) 46 (46)п осталось.

Сменить спицы. Чулочные спицы 4,5мм.

След. 8см работы: вязать резинку 1x1 (=1лиц, 1изн).

Затем, иглой для трикотажа, закрыть все петли по Итальянскому методу (= *Italian cast-off*).

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ:

Воротник: Отделочные планки для разреза (они закроют собой молнию с изнанки Воротника) + вшивание молнии.

Левая сторона разреза:

Чулочные спицы 4,5мм. По верхнему краюлевой стороны Воротника, поднять 5петель - в первые 5петель резинки (**петли считать от начала разреза, включая кромочную петлю; поднимать петли с ЛС работы, видимо по самой кромке наборного края**). Далее, по этим 5п - вязать лицевой гладью с кромочными петлями, пока высота Планки не сравняется с высотой разреза. **Закончить по ИС.**

Петли перевести на дублирующую спицу.

Правая сторона разреза:

Вязать точно также, как длялевой стороны, но петли оставить на рабочих спицах.

Соединение Правой илевой Планок:

Сл.ряд-соединение (ЛС): 1кр.п, 4лиц, затем продолжить работу по петлямлевой планки: 4лиц, 1кр.п.

=10п на спицах.

След. 5см работы: вязать лицевой гладью с кромочными петлями.

Затем закрыть все петли.

В разрез Воротника - шить молнию.

Отделочную Планку отвернуть на изнанку Воротника (*она ляжет поверх молнии, и закроет ее собой*), и аккуратно по месту, подшить к полотну вязки.

Заправить в вязку все, оставшиеся "хвостики" пряжи.

Заблокировать пуловер согласно его Конечных измерений (**Выкройки нет**).

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ЛС/ИС – лицевая/изнаночная сторона

М – маркер

ПМ – поместить маркер (или переснять его)

ВС – вспомогательная спица для аранов

Л-спица/П-спица = Левая спица/Правая спица

ДП = Двойная петля

ОДП = образовать Двойную петлю

ПР = повернуть работу

Кр.п = кромочная петля

2вм.лиц – провязать 2п вместе лицевой.

2вм.лиц.влево = снять 1п, 1лиц и протянуть ее через снятую петлю.

Набор петель по Итальянскому методу (=Italian cast-on):

<https://www.youtube.com/watch?v=GjgglwBGqgk&t=6s>

Закрывание петель по Итальянскому методу (= Italian cast-off):

https://www.youtube.com/watch?v=r_FahQrBlk0

