

Платье связано на вязальной машине Brother 892/850 из 100% мериносо Harmony Lana Gatto 2/48 (2400м в 100гр) в 6 нитей.

Связано на обхват груди 90см, обхват бедер 96см, рост 165см.



Цвета: основной – бежевый, дополнительные - коричневый, белый

Петельная проба в 1 см 3,22 петли 4,34 ряда.


Плотность кулирной глади 6, плотность промышленной резинки 2/2.

Длина 110 см.

Ширина 50 см.

Горловина пришита иглой, манжеты прикеттлеваны на машине.

Спинка



Набрать 80-0-81 коричневой нитью (заработок на плотности 0/0, каретка слева направо). Сдвиг фонтур на H5.

Связать 3 круговых ряда на плотности 1/1 (1 ряд на основной игольнице, 1 ряд на дополнительной, 1 ряд на основной). Сдвиг игольницы на H6 (на 1 шаг влево).


Связать 8 рядов промышленной резинки на плотности 2/2.

Сменить нить на бежевый и связать 2 ряда.

Сменить нить на белый и связать 6 рядов.


Сменить снова на бежевый и связать 2 ряда.

Сменить на коричневый и связать 10 рядов.



Перевешиваем все иглы на основную игольницу. Вставляем бежевую нить, плотность 6 и вяжем до 380 ряда.

Каретка слева. Со стороны каретки в каждом ряду выставляем в работу по 1 игле. Так вяжем до 400 ряда, на игольнице будет 90-0-91.



Вяжем прямо до 460 ряда.



460 ряд – плечевые скосы и горловина. Включаем ЧВ. Каретка слева. Вывязываем сначала левую часть.

Выставляем в ПНП иглы 20-0-91.



Провязываем 1 ряд. Выставляем слева в ПНП 5 игл, провязываем ряд. Каретка слева.

Выставляем справа еще 4 иглы, провязываем 1 ряд.

Слева выставляем еще 5 игл, провязываем 1 ряд. И так далее выставляем слева по 5 игл в ПНП, а справа по схеме до тех пор, пока в работе не останется с 44 по 50 иглы, каретка справа.



Ставим с 80 по 51 иглы в ПРП, и провязываем их.



Вот так должно быть



Теперь ставим все иглы в ПРП, кроме 5 игл справа, провязываем 1 ряд.



Каретка должна быть слева. Теперь нам нужно симметрично вывязать вторую половину детали.

Выставляем в ПНП 90-0-20.



Точно так же вяжем, выставляя справа в ПНП по 5 игл, а слева по схеме. На игольнице останется с 42 по 51 иглы. Каретка слева.




Ставим с 52 до 91 иглы в ПРП. Провязываем ряд.



Выключаем ЧВ, провязываем один полный ряд и закрываем петли.



Перед



Петельная проба в 1 см

3,22 петли 4,34 ряда

Горловина
Фасонные убавки по 2
петли каждые 5 рядов
Глубина 28см

Вяжем точно так же как и спинку до 355 ряда. Выставляем иглы слева от 0 в ПНП. Вяжем правую половину. Провязываем 5 рядов.



С 360 рядов делаем убавки по вырезу, 7-игольным деккером каждые 5 рядов убавляем по 2 петли.



Ширина горловины 44-0-44. Как только на игольнице останутся в работе иглы с 45 по 91, прекратить делать убавки, вязать дальше прямо.

Все действия справа повторяем как на спинке: с 380 ряда делаем прибавки по 1 петле со стороны каретки (каждые 2 ряда). За 20 рядов надо прибавить 10 петель.

460 ряд плечевой скос: выставляем по 5 игл в ПНП каждые 2 ряда.

Когда в работе останется 5-7 игл, каретка должна быть слева, делаем 1 сглаживающий ряд и закрываем петли.

Левую половину вяжем симметрично.



Готовые детали отпариваем утюгом. Температура **, пар 2.

Резинка для горловины

Набираем 100-0-100, резинка промышленная. Вяжем расположение полос точно так же как на спинке: заработок, 8 коричневых, 2 бежевых, 6 белых, 2 бежевых, 10 коричневых.

Провязываем 10 рядов бросовой нитью. Снимаем с игольницы. Отпариваем в сжатом виде.

Сборка


Сшиваем плечевые швы.

Булавками, равномерно распределяя, крепим резинку к вырезу. Середину резинки крепим четко к середине спинки (высчитываем по петлям, это залог красивой равномерной горловины).




Пришиваем как удобно. Я пришиваю ниткой в 3 сложения, швом «назад иглу».

Вид пришитой резинки.



Края резинки сшиваем *наискосок* матрасным швом. Надо, чтобы цветные полосы совпали идеально.

Убираем бросовую нить.



Утюжим горловину, постепенно растягивая резинку. Важно не перетянуть.



Манжеты

Прикладываем к игольнице места, куда прикеттлюем резинки. С 400 рядов, когда мы расширили полотно до 90-0-91. У меня ширина резинок 42-0-41.



Набираем на промышленную резинку 42-0-41.



Вяжем 3 круговых ряда коричневой нитью, затем 4 ряда резинки.

Меняем на бежевую нить, вяжем 2 ряда.

Меняем на белую нить, вяжем 4 ряда.

Меняем на бежевую нить, вяжем 2 ряда.

Меняем на коричневую нить, вяжем 6 рядов.

Перевешиваем все петли на основную игольницу.



Меняем мост на однофонтурный.

Провязываем 1 ряд на плотности 4.



Навешиваем место проймы на иглы. Равномерно распределяем.




Выставляем все иглы в ПНП (машинка лучше провяжет петли).



Провязываем 1 ряд на плотности 5 и закрываем петли.





Вот что у нас должно получиться.



Сшиваем боковые швы, отпариваем. Придаем форму резиночкам-манжетам. Стираем платье, сушим, разложив на горизонтальной поверхности.





