

ЕСЛИ В СУМКУ БУДЕТ УСТАНОВЛЕНА МОЛНИЯ

Молния устанавливается в верхний ряд.

Провязав один ряд обвязки, рабочий шнур отрезаем, оставив примерно 5-6 см, и зафиксируйте.

Сумка будет с подкладкой, поэтому прятать кончик в полотно не обязательно. Просто опалите его, чтобы е распушался.

Если сумка будет с молнией, то технология выполнения ряда другая и шнур нам в этом месте больше не нужен. Отрезаем и фиксируем кончик, как делали это, когда заканчивали основное полотно.



Для начала мы подготовим молнию.

Я использую в работе молнию на кожаной основе 30/5 см.

На этой молнии 30 отверстий для ввязывания столбиков.



Обвязываем столбиками без накида. Крючок 3,5 мм.

Нужно обвязать края молнии так, чтобы получилось 40 столбиков.

Для этого попеременно провязываем попеременно то два столбика без накида в отверстие, то два ряда по 1 столбику.

Начинаем с двух столбиков в первое отверстие. У первого из столбиков не будет вершины, так как он установочный, и мы его в общем подсчете не учитываем.

Затем два раза по одному столбику и снова два столбика в одно отверстие.

Так вяжем до конца ряда.

В последнее отверстие провяжем два столбика. Чтобы получилось 40 косичек (вершин).

Пересчитайте вершины столбиков (косички).



Кончик шнура в начале работы, сразу ввязываем с изнаночной стороны.

Закончив, отрезаем кончик примерно 5-6 см, и прячем его в полотно с изнаночной стороны.

Аналогично обвязываем противоположную сторону, но в конце нить не отрезаем, а просто фиксируем.

Вытягиваем последнюю петлю повыше, протаскиваем сквозь нее моток, и затягиваем аккуратно петлю.



Для того, чтобы сумка выглядела презентабельно, можно установить на молнию вот такой концевик.

Сложность варианта сумки с молнией заключается лишь в том, что крепление подкладки на петельках и установка молнии происходит в последнем ряду одновременно.

Сначала маркерами фиксируем подкладку, как было показано выше.




Затем отмечаем на обеих сторонах сумки центральные 48 ячеек поставив маркер в 1-ю и 48-ю ячейку.

Это место крепления молнии.

Этими же маркерами прихватываем молнию к полотну, за первую и последнюю петлю на обвязке молнии.


Можно дополнительно прихватить маркерами молнию в нескольких местах.

При обвязке у нас остался шнур, им будем продолжать работу.



Сначала заводим крючок в ячейку справа от той, в которую вставлен маркер, отмечающий начало ввязывания молнии.


Захватываем рабочую нить и выводим петлю на лицевую сторону.



Теперь продолжаем вязать соединительными полустолбиками, заводя крючок сначала в ячейку, затем под полную петлю столбиков обвязки молнии.

Не вяжите туго!

И не забывайте про петли для ввязывания на подкладке.



Важно!

На полотне мы отметили 48 ячеек, а в обвязке молнии у нас всего 40 петель.

Чтобы скорректировать разницу в 8 петель, поступим следующим образом.

Примерно через каждые 4 ячейки будем провязывать петлю в следующую ячейку на полотне, но (!) в ту же петлю на обвязке молнии.

Прикрепив молнию и подкладку с одной стороны, провязываем боковые ячейки до следующего места крепления молнии.

Помним про петли подкладки(!).

Затем все то же самое с другой стороны.

Чтобы было удобнее, молнию можно пока расстегнуть.

В конце ряда отрезаем и фиксируем шнур, прячем его за подкладку.