

Все права защищены. Для индивидуального, некоммерческого использования! Продажа, несанкционированное копирование, повторная публикация, распространение и любое другое коммерческое использование запрещены. Продажа изделий, связанных по данному описанию, разрешена с указанием автора описания.

Автор Кутушова Екатерина (@kitirrr)

Обучающий курс #бомбер_kr



В случае возникновения вопросов, вы можете задать их напрямую дизайнеру любым удобным способом:

ВК группа <https://vk.com/club211415751>

почта e.kutushova@gmail.com

директ @kitirrr

Краткая информация об изделиях:

Данный курс не является описанием с заданной плотностью. У вас в руках Мастер класс, с помощью которого вы сможете связать изделие с любой плотностью. Бомбером называется укороченная куртка с застежкой на молнии, дополненная трикотажными манжетами и резинкой по нижнему краю. Молнию мы заменим на кнопки. Вместо резинки будут двойные планки. Конструкция необычная и очень интересная. Свобода облегания 36-40см. В изделии много эффектных деталей, которые сделают вашу вещь отличной от общей массы и уникальной. Если такая свобода для вас слишком большая и вы будете вязать на размер меньше, чтобы уменьшить ширину, высоту пройм оставьте вашего размера, чтобы рукава не были узкими.

В процессе вязания будут использованы следующие навыки и техники:

- набор петель с помощью спицы и крючка
- укороченные ряды (немецкий способ)
- продольное и поперечное вязание полотна
- набор петель по краю, со швом на лицевой стороне
- декоративный шов контрастной нитью с помощью тамбурного шва
- воротник-стойка для бомбера
- оформление внутреннего кармана
- клапан для кармана
- вязание двойной планки
- пришиваем по открытым петлям к горизонтальному и вертикальному полотну, присоединяем новую нить в процессе
- как заложить складки на вязаном изделии
- оформляем манжет с отворотом и шлицей
- узор «вафля», прибавки в узоре
- вертикальные и горизонтальный швы по закрытым петлям
- плоский шов по открытым петлям
- закрытие петель без ступеньки

Если вы не знакомы с чем-то из перечисленного, покажу и расскажу как!

Общая информация:

Пряжа:

арт. Calza, 266 м/100 гр Состав: 80% меринос, 20% полиамид

арт. 3899, 500 м/100 гр Состав: 50% меринос, 30% ангора, 20% полиамид

магазин [@olinda_shop_moscow](#)

Первый арт. основной. Им связан весь бомбер, второй арт. для обработки деталей и швов. При том, что по метражу у них разница почти в 2 раза у меня одинаковая плотность на них, поэтому мне они подошли. Важно, чтобы плотность у вас была одинаковая в обоих арт. Рекомендованный метраж от 260 до 350м/100 гр. Если взять тоньше, чем 350, полотно будет тонким, если меньше, чем 260, толстая нить и обработку делать сложнее. Но у каждого свой стостав, поэтому цифры для ориентира.

Вес по размерам:

40-42/ 44-46/ 48-50/ 52-54/ 56-58/ 60-62 – 1710/ 1780/ 1850/ 1950/ 2050/ 2150м

Размер 44/46 основной – 575гр (1530м) Доп. цвет – 50гр (250м)

Прежде чем вязать изделие, необходимо связать образец и проверить плотность. Образец должен быть не меньше, чем 15*15 см. В моем варианте гладь и узор «вафля». Если вы планируете использовать оба, значит необходима связать 2 образца. Один на гладь, второй на узор. Так же советую все новые для вас техники сначала пробовать на образцах.

Материалы

Спицы, на которых вы будете вязать круговые с леской 60, 80, 40 см. Спицы для обработки на $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{4}$ меньше основных, круговые 40 см, крючок №2,5 гобеленовая игла, маркеры, стоперы, бросовая нить. Для вязания нам потребуется несколько пар спиц основного размера, для того чтобы временно оставлять на них петли и вязать в разных направлениях.

Условные обозначения и сокращения:

п.- петля

р. – ряд

кр.п. – кромочная петля

М — маркер

МНР- маркер начала ряда

и. — изнаночный/ая

л. — лицевой/ая


ОГ — обхват груди

ук. р. - укороченный ряд


пер.п. - перетянутая петля (немецкий способ вязания укороченных рядов)

дв. п. - двойная петля (немецкий способ вязания укороченных рядов)

◁ - 2 п. провязать вместе лиц. с наклоном налево (2Лп)



▷ - 2 п. провязать вместе лиц. с наклоном направо (2Пп)



Узор «вафля»

—		—		4
				3
—		—		2
				1
4	3	2	1	

Схему читаем по лицевой стороне. Нечетные ряды - лицевые, четные вяжем по изнанке. Раппорт узора 2п.*2р.

— - изнаночная петля


| - лицевая петля

Необходимые навыки, полезные ссылки (узоры и техники)


Расчеты, как пользоваться тех. рисунком. Начало вязания	https://disk.yandex.ru/i/NwemTCUyjLqWkw
	https://youtu.be/L2iHBQZ6vmg
Укороченные ряды (немецкий способ)	https://dzen.ru/video/watch/6254129b0752e873cb07cc3f
	https://youtu.be/7gTWOfxoQgc
Соединяем спинку по открытым петлям (плоский шов)	https://disk.yandex.ru/i/tJ0CKGS9B9Dd-g
	https://youtu.be/X-ZLwXJSaHA
Поднимаем петли по косичке, вяжем головку рукава	https://disk.yandex.ru/i/4eDmEdbR_VkOxg
	https://youtu.be/YeFT4xi1uJE
Поднимаем петли по краю	https://disk.yandex.ru/i/YMajcZI9m6FhvQ
	https://youtu.be/w-U5mA48Rps
Начало вязания полочек, ук. ряды в узоре «вафля»	https://disk.yandex.ru/d/BA4fncybpvezJQ
	https://youtu.be/h1U_rl7aZMg
Прибавки в узоре «вафля»	https://disk.yandex.ru/i/SYdbI04URR8CrQ
	https://youtu.be/iYSom7kdR2k
Карман	https://disk.yandex.ru/d/SomDQWeKDOsSQQ
	https://youtu.be/eTJg2sKwz1c
Клапан для кармана	https://disk.yandex.ru/i/lpcPmlrdqzkejw
	https://youtu.be/laJvilRgNeU
Рукав, закрытие петель без ступенек, убавки по лицевой и изнаночной сторонам	https://disk.yandex.ru/d/dHLfEaFHyCjZRg
	https://youtu.be/6hmN02slJ-U
Швы (горизонтальные, вертикальные)	https://disk.yandex.ru/d/Q4mYt5THNTbIqQ
	https://youtu.be/50QBbrntl_YU
Ворот	https://disk.yandex.ru/i/ACwDQnRDZ4_eww
	https://youtu.be/WJSGxlvWc-w
Закрытие резинки 1*1 иглой	https://disk.yandex.ru/i/fxb-kn-hXLtYUQ
	https://youtu.be/UzZcA66Ms1A
Манжет, шлица бомбер1	https://disk.yandex.ru/d/xiP3xOjZGQ0peg
	https://youtu.be/cz6veOBk6-Y
Планка вертикальная	https://disk.yandex.ru/i/ATPWqtrOp9UX2w
	https://youtu.be/D4OeRzT6psQ
Планка горизонтальная	https://disk.yandex.ru/i/DiSK1Kcm7XkKTA
	https://youtu.be/k7hp4jGyHug

Выкройка и схематичный рисунок.

(тех. рисунок развернут, чтобы поместить на одну стр. с выкройкой бомбера)



Технический рисунок.



Начало вязания.

Начинаем с вязания образца из пряжи, которую вы выбрали. Я не рекомендую брать тонкую нить, потому что мы вяжем верхнюю одежду. Бомбер должен быть теплым и достаточно плотным. Вам предстоит самостоятельно исходя из вашей плотности внести данные в тех. рисунок выше. На видео показываю, как высчитать каждый из необходимых кусочков. Все замеры указаны в таблице размерный ряд и на выкройке под ней.

Видео.

Расчеты, как пользоваться тех. рисунком. Начало вязания	https://disk.yandex.ru/i/NwemTCUyjLqWkw
	https://youtu.be/L2iHBQZ6vmg

Или по коду



После того, как вы заполнили тех. рисунок приступаем к вязанию. На этой части бомбера по лицевой стороне вяжем лицевую гладь. Сначала вяжем правое плечо. Левое аналогично ему только зеркально. Набор петель можно сделать с помощью спицы и крючка, так косичку можно будет оставить на лицевой стороне для красоты. Можно набрать на бросовую нить, так перехода от плеча к рукаву видно не будет. Кромочные вяжем один раз в 2 ряда (первую петлю снять, последнюю провязать как ип). Края останутся на лицевой стороне. Будем обрабатывать их контрастной нитью. Когда закругляем горловину, кромочные вяжем в каждом ряду. Так удобнее будет обрабатывать горловину. Петли по спинке оставить открытыми. Петли по переду временно закрыть.



После того, как у нас связаны первые две части (правое и левое плечо) мы соединяем их по спинке плоским швом по открытым петлям. Шов будет по лицевой стороне. Сложить вместе изнаночными сторонами внутрь. Ниже на рисунке красные линии.

Видео

Соединяем спинку по открытым петлям (плоский шов)	https://disk.yandex.ru/i/tJ0CKGS9B9Dd-g
	https://youtu.be/X-ZLwXJSaHA

Или по коду





Стрелками обозначено направление вязания. Приступаем к центральной части рукавов. Начнете вы с правого или левого не имеет значения. Для лучшей посадки необходимо укороченными рядами вывязать головку рукава. Набрать петли по косичке так чтобы она осталась на лицевой стороне.

Видео

Поднимаем петли по косичке, вяжем головку рукава

https://disk.yandex.ru/i/4eDmEdbR_VkOxg

<https://youtu.be/YeFT4xi1uJE>

Или по коду



Первый ряд у вас будет лицевой. Установить маркер там же где он был (разделение на спинку и перед).

У меня это 20п. и 30п. Примерно разделить каждый из отрезков на 5 равных частей.

По длинной линии я разворачивалась через каждые 6п, по короткой через 4п. Вяжем до М, затем до точки первого разворота. Как вязать укороченные ряды можно

посмотреть видео в таблице. Я вяжу немецким способом. Развернуть вязание и по

изнаночной стороне провязать до точки 2. Затем развернуться и до точки 3. И так

далее. Последние развороты делала перед кромочными петлями. Вдоль маркера за 10

рядов надо будет сделать несколько убавок. Ритм такой же как мы вязали прибавки

для скоса плеча. У меня в каждом 6 ряду для переда и в каждом 3 ряду для спинки.

Так за 10 рядов я убавила 1п. в 6 ряду по переду и 3п. в 3,6,9 рядах по спинке.

Перед маркером по лицевой стороне провязать 2п вместе лицевой с наклоном налево,

после М с наклоном направо (1п от маркера можно не отступать). Если вы делаете

убавки по изнаночной стороне перед М 2п вместе изнаночной с наклоном налево,

после М с наклоном направо.

Начало левого рукава



Начало правого рукава



Всё! Самое сложное в этой части позади. Теперь вяжем необходимую длину. Здесь есть важный нюанс. Длина рук у всех разная. Пряжа может дать усадку или наоборот вытянуться, но промахнуться с нужной длиной нельзя! В таблице есть обозначение «z». Это длина в см. Вы можете ориентироваться на нее. Учитывайте, что после оформления манжетов к длине «z» прибавится еще 3 см. Довязать до нужной длины, сбросить петли на бросовую нить. Провести ВТО. Замерить после того, как высохнет, можно примерить на плечи.



Ворот.

Для того, чтобы связать ворот бомбера, необходимо поднять петли по горловине, связать кеттлевочный карман, соединить обе стороны и резинкой 1*1 связать высоту. На видео ниже показала весь процесс.

Видео

Ворот	https://disk.yandex.ru/i/ACwDQnRDZ4_evw
	https://youtu.be/WJSGxlvWc-w

Или по коду



По количеству петель и высоте ворота. Так как плотность у всех разная, я могу привести свои цифры, но только как ориентир. Общее количество петель я подняла 122п (по 36п на каждой полочке + 50 по спинке). Очень важно чтобы количество петель по полочкам совпадало, и на спине от центрального шва было одинаково с каждой стороны. Если поднять много петель, ворот будет широкий. Если поднять слишком мало петель, вы стянете горловину. Кеттлевочный карман и половину

резинки вязала на спицах на $\frac{1}{4}$ меньше, чем основное полотно. Затем поменяла спицы еще на $\frac{1}{4}$ меньше. Высоту резинки на первом бомбере связала – 14 рядов, на втором – 16 рядов. Высота ворота по спинке вместе с карманом – 4,5 см. Для разворотов делим петли полочек на 3 части. Разворачиваемся в $\frac{2}{3}$ что ближе к краю. Закрываем край через 2 полых ряда иглой. Если вы вяжете однотонный вариант, можно это сделать нитью доп. цвета.

Видео

Закрытие резинки 1*1 иглой

<https://disk.yandex.ru/i/fxb-kn-hXLtYUQ>

<https://youtu.be/UzZcA66Ms1A>

Или по коду



Нижняя часть бомбера.

После того, как верхняя часть с воротом у вас готовы, можно приступать к вязанию полочек, рукавов и спинки. Для всех частей мы будем поднимать петли по кромке. Ритм, с которым мы поднимаем петли зависит от отношения вашей плотности петель к рядам. Чаще всего используют 3 к 4. Т.е. на 4 ряда поднять 3 петли. Как проверить подходит ли вам данный ритм.

У меня в 10см 25п*32р. Это значит, что на длину 32р, мне надо поднять 25п. Если $32/4=8$. $8*3=24$. 1 петля – это незначительная погрешность.

Если бы у меня при вычислении получилось больше, чем 25п, значит мне надо поднимать реже, например 2п на 3р. $32/3=10,66$. $10,66*2=21$

Если наоборот меньше 25п, то можно на 5 рядов поднимать 4 петли. $32/5=6,4$. $6,4*4=26$

Вы определили для себя ритм, с которым поднимаете петли. Начинаем с полочки. Правая или левая не имеет значения.

Видео

Поднимаем петли по краю

<https://disk.yandex.ru/i/YMajcZl9m6FhvQ>

<https://youtu.be/w-U5mA48Rps>


Или по коду



Так как у меня в работе секционная пряжа, я вязала отдельно полочки, спинку и рукава. Потом сшила по проймам. Если у вас однотонная, можно сразу поднять петли и вязать полочку+рукав. Так же и на спине поднять петли по всей длине верхней части (рукав+спинка+рукав). Но проще все-таки связать каждую часть отдельно и потом соединить. Расписываю отдельно, как вязала.

Полочки

Когда мы вязали скос по плечу, по спине у нас было больше прибавок, чем по переду. Для завершения скоса плеча по переду необходимо вычислить высоту n . И связать укороченными рядами необходимое количество см. Вертикально провести линию от начала горловины и установить M .



Полочки вяжем узором «вафля». На видео сняла начало вязания.

Начало вязания полочек, ук. ряды в узоре «вафля»	https://disk.yandex.ru/d/BA4fncybpezJQ
	https://youtu.be/h1U_rl7aZMg

Или по коду



Далее вяжем поворотными рядами полочку до высоты проймы. С увеличением размера она растет. Отрезок, который вам надо связать — это общая высота проймы (k) минус $d2$ (8см). Вычислить эту величину в см. Перевести в ряды. Вяжем это количество рядов. Перед подрезом полочку надо расширить на 4 см.

Ширина корпуса (a) – ширина спинки (c) = 8 см. Расширяем одинаково спинку и перед. Определить сколько петель у вас в 4см. Кто вяжет просто гладь отступаем от края 3п. включая кромочную и, делаем прибавки в каждом 2 ряду. В узоре «вафля» прибавки делаем +2п в каждом 4 ряду.

У меня 4см=10п. Т.е. за 20 рядов до конца высоты проймы я начинаю делать прибавки +2п в каждом 4 ряду.




Видео

Прибавки в узоре «вафля»	https://disk.yandex.ru/i/SYdbI04URR8CrQ
	https://youtu.be/iYSom7kdR2k

Или по коду



Дальше вяжем до начала кармана.



От проймы до начала кармана у меня 7,5 см. Рост у всех разный, можно ориентироваться на эту величину, но примерив на себя то, что уже связано определить, где начнется ваш карман самостоятельно. Карман достаточно большой, можно его сделать уже. Так как ширина полочек у каждого размера своя, то от края планки до кармана расстояние берем в 2 раза больше, чем от края кармана до бокового шва. Определить сколько петель до кармана, сам карман и оставшиеся. Отметить маркерами.

Как связать карман видео ниже

Карман	https://disk.yandex.ru/d/SomDQWeKDOsSQQ
	https://youtu.be/eTJg2sKwz1c

Или по коду



Наш бомбер короткий и широкий. Чтобы не подпрыгивала спинка и перед, надо немного удлинить центральную часть. Я вязала 3 ук. ряда, т.е. планка у меня на 6 рядов длиннее (2см), чем боковой шов. Общее число петель полочки разделить на 3 части см. рис ниже. 1 часть(x) ближе к центру, и 2x – часть, где будем

разворачиваться. Петли на промежутке $2x$ делим на 3 равные части. Мы вяжем левую полочку, по лицевой стороне делаем 1 ук. ряд, довязываем до планки. Потом разворачиваемся в точке 2 и т.д. Если вяжем правую полочку, то по изнаночной стороне развернуться в т.1, довязать до планки. Затем развернуться в точке 2 и т.д. Укороченные ряды вяжем через 2-3 ряда после соединения кармана. Петли полочки сбросить на бросовую нить.



Вторую полочку вяжем аналогично первой. Правая и левая полочки зеркальны относительно друг друга.

Спинка.


Поднять петли по спинке. Укороченные ряды вязать не надо. Вяжем поворотными рядами до высоты проймы. Высота проймы (k) такая же как по переду, но вязать мы будем меньше рядов на 4см, потому что по спине $d1 = 12\text{см}$. Кромочные вяжем в каждом ряду. В см она такая же как по переду. Перед проймой расширяем по бокам на 4 см с каждой стороны. Так же как по полочкам. Далее довязываем необходимую высоту от пройм до низа. Так же как по переду нам надо нарастить центральную часть с помощью ук. рядов. Общее число петель спинки делим на 4 части. 1 часть – это x . В центре между первым и вторым разворотом $2x$. Отметить маркерами 1 и 2 точки разворота. Всего у нас будет 10 рядов (3 см). каждый отрезок x делим на 4 равные части. Последние 9 и 10 развороты вяжем до конца ряда. Петли спинки снять на бросовую нить. Если у вас в 3 см другое количество рядов разверните необходимое число раз. Принцип деления тот же.



Рукава.

У нас готова центральная часть для каждого из рукавов. Необходимо связать переднюю и заднюю части. Поднять петли по кромке, так же как мы поднимали для

полочек и спинки, с тем же ритмом. Лучше начать с передней, так как по задней части шлица, о ней напишу позже. Ниже схематично нарисовала то, что нам надо связать. Зелеными линиями выделила одинаковые отрезки по длине. Ширина манжета до того, как мы закладываем складку – 30 см. Размеры больше 52/54 можно сделать 32 см. d_1 и d_2 – это фиксированные величины. Они давали в сумме 20 см. При расчете высоты проймы мы так же считаем их как 12 и 8 см. Но когда мы вывязывали окат рукава и делали убавки (у меня там 4п) ушло 1,5 см. Не стала вводить новые обозначения, но при вычислении высоты там, где манжет в см и рядах сколько надо связать учитывайте это.



Высота проймы (k) у каждого размера своя.

$k - d_2$ (8 см) вычислить в см перевести в ряды. Столько рядов у вас передняя часть рукава. Столько же рядов вы вязали на полочке.

$k - d_1$ (12 см) вычислить в см перевести в ряды. Столько рядов у вас задняя часть рукава. Столько же рядов вы вязали на спинке.

Если отталкиваться от ширины манжета 30 см, то каждый из зеленых отрезков по 15 см. Передняя часть 15 см – d_2 (после убавок это 7,5 см) = 7,5 см (перевести в ряды). После того, как это количество будет связано закрываем 1/3 петель в следующем ряду. Далее считаем сколько рядов осталось по пройме и распределяем закрытие оставшихся петель на равные части.

Задняя часть 15 см – d_1 (после убавок это 11 см) = 4 см (перевести в ряды). После того, как это количество будет связано закрываем 1/3 петель в следующем ряду. Далее считаем сколько рядов осталось по пройме и распределяем закрытие оставшихся петель на равные части.

На видео сняла про рукава. Как определить сколько петель убрать по пройме, с каким ритмом. Как делать убавки по лицевой и изнаночной части. Как закрывать петли по рукаву без ступеньки.

Видео.

Рукав, закрытие петель без ступенек, Убавки по лицевой и изнаночной сторонам

<https://disk.yandex.ru/d/dHLfEaFHycjZRg>

<https://youtu.be/6hmN02slJ-U>

Или по коду



Про шлицу.

Ее длина 10 см. Когда мы поднимаем петли по кромке для задней части рукава, то можно сразу отступить эти 10 см и поднять петли с помощью спицы и крючка. Так я вязала на первом бомбере и на видео потом поднимала петли для обработки по краю. Второй вариант. Можно поднять все петли до конца, связать заднюю часть рукава, а когда будем обрабатывать шлицу распустить от края 10 см. Так у нас сразу будут открытые петли, их надо только подхватить на спицу. Фото ниже.



Швы

Перед тем как приступить к обработке нужно соединить наши детали. Проймы, боковые швы и рукава. Про швы сняла видео.

Швы (горизонтальные, вертикальные)

<https://disk.yandex.ru/d/Q4mYt5THNTbIqQ>

https://youtu.be/50QBrrntI_YU

Или по коду



Обратите внимание, что когда будете соединять по пройме рукав и полочку, а так же рукав и спинку, там надо будет чуть припосадить полотно. Хотя у нас и одинаковое количество рядов, но по корпусу мы вяжем ровно и только для расширения проймы делаем прибавки, а окат рукава и убавки по краю делаем на протяжении всего вязания. Фото ниже.



Обработка рукавов. Манжеты со шлицей.

Порядок и важные моменты показала на видео. всю обработку делаем на спицах на $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ меньше, чем вязали основное полотно. Сначала обрабатываем шлицу. Затем поднимаем петли для манжета, закладываем складку (у меня каждая часть складки по 5п, т.е. всего убавится 10п (4см) от длины манжета). Вывязываем манжет. В высоту это 6 см так как будем сгибать. Если вы ходите, чтобы на сгибе был основной цвет, из общего количества рядов доп. цвет вяжем на 2 ряда меньше, чем основной.

Видео

Манжет, шлица бомбер1

<https://disk.yandex.ru/d/xiP3xOjZGQ0peg>

<https://youtu.be/cz6veOBk6-Y>

Или по коду



Как пришивать по открытым петлям

Видео

Пришиваем по открытым петлям

<https://disk.yandex.ru/d/O4N1w-VBQs5AGw>

<https://youtu.be/LY8qyO2OMo8>

Или по коду



Планки. Вертикальные и горизонтальная.

Порядок вязания планок. Сначала вяжем на полочках, т.е. вертикальные. Всю обработку делаем на спицах на $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ меньше, чем вязали основное полотно. Поднять петли по кромке доп. нитью. Распустить временное закрытие возле ворота. Связать 3,5 см. Пришить по открытым петлям.

Видео

Планка вертикальная	https://disk.yandex.ru/i/ATPWqtrOp9UX2w
	https://youtu.be/D4OeRzT6psQ

Или по коду



Пришиваем по открытым петлям.

Горизонтальная планка по низу.

Планка горизонтальная	https://disk.yandex.ru/i/DiSK1Kcm7XkKTA
	https://youtu.be/k7hp4jGyHug

Или по коду



У нас остались открытые петли на полочках и спинке. Все сбросить на спицы. Чтобы чуть припосадить планку я провязывала каждую 7 и 8 п вместе в первом ряду. Это касается всего ряда, кроме петель, которые идут в складки. На спине закладываем складки, на видео показываю как. Ширина моей планки 5 см. Т.е. 16 рядов основной цвет и на 2 ряда меньше доп. цвет. Пришить по открытым петлям. Очень важно связать ее плотно, чтобы низ не фалдил. Вяжите на спицах на $\frac{1}{2}$ меньше, чем

основное полотно.

Тамбурный шов.

После того как готов бомбер, прокладываем контрастной нитью тамбурный шов.

Видео

Тамбурный шов	https://disk.yandex.ru/i/QMwk8TgmgVjhWg
	https://youtu.be/6WDJxFH5aCg

Или по коду



Клапан для кармана.

Когда вязала второй бомбер сделала клапаны для карманов. Это не обязательная часть, но, если хочется можно дополнить этой деталью ваши карманы.

Видео

Клапан для кармана	https://disk.yandex.ru/i/lpcPmlrdqzkejw
	https://youtu.be/laJvilRgNeU

Или по коду



После того, как все готово пришиваем кнопки. Понадобится 8 шт. (6 на вертикальные планки и 2 на манжеты). Если вы хотите на карманы, то еще +2 шт.

ВТО

Готовое изделие аккуратно выстирать руками в теплой воде со специальным средством для стирки вязанных изделий.

Полоскать в воде такой же температуры, как при стирке.

Бережно отжать не выкручивая, завернуть в полотенце, оставить на время, позволив полотенцу впитать влагу.

Перед сушкой расправить вещь, придать нужную форму.

Сушить горизонтально на сухом полотенце в хорошо проветриваемом месте. Не сушите вязаные вещи на батарее или в подвешенном виде.

Вяжите с удовольствием, и ставьте хэштэг под своими фото [#бомбер_kr](#) и активную ссылку на автора описания @kitirrr Соберем красивую коллекцию!