

Жилет Retro Vest

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

ИНСТРУМЕНТЫ

- **Спицы:** круговые или чулочные спицы основного размера для вязания основного полотна и спицы на 1 размер тоньше для вязания ворота (в моем случае использованы спицы № 3,5 / 4,5)
 - **Пряжа:** хлопок с мериносом Cotton Merino Infinity 50 г / 105 м в одну нить
 - Китайский кашемир AURUM 50 г / 350 м в три основные нити
 - 100 % мериносы 50 г / 90-100-125 м, например, Lana Gatto MAXI SOFT или SUPER SOFT (вяжем в одну нить) или бобинные мериносы в несколько сложений
 - Пух норки или ангора (пух норки вяжется в две основные нити, ангора, в зависимости от метража, в две или три нити)
- Любая другая пряжа
- Трикотажная игла, маркеры, сантиметровая лента, ножницы

Необходимые мерки для вязания жилета

ОГ — обхват груди

ДСп — длина изделия по спинке





Таблица 1 Приблизительный расход на жилет из Cotton Merino Infinity (50 г / 105 м)

Размер	Расход	Дополнительный расход на рюши
56 / 62 / 68 / 74 см	2 мотка	+ 1 моток
80 / 86 см	3 мотка	+ 1 моток
92 / 98 см	4 мотка	+ 1-2 мотка
104 / 110 см	5 мотков	+ 2 мотка
122 / 128 см	6 мотков	+ 2 мотка
136 / 140 см	7 мотков	+ 2-3 мотка
146 / 152 см	8 мотков	+ 3 мотка
Взрослый 40-42	9 мотков	+ 3 мотка
Взрослый 44-46	10 мотков	+ 4 мотка
Взрослый 48-50	11 мотков	+ 4 мотка

Таблица 2 Таблица размеров

Рост / размер	Обхват груди (см)	Длина изделия (см)
56	40	25
62	44	27
68	46	29
74	48	31
80	50	34
86	52	36
92	54	38
98	55	40
104	56	42
110	57	44
116	58	46
122	59	48
128	60	50
134	61	52
140	62	54
146	66	56
152	70	58
158	74	60
40-42	80-84	62
44-46	88-92	64
48-50	96-100	66

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

В данном описании нет привязки к плотности.

Выполнив несложные расчеты, вы можете использовать любую пряжу.

Все расчеты я буду показывать на примере своего образца. Плотность моего образца после ВТО (стирка + сушка): 20 петель × 32 ряда = 10 см × 10 см.

Образец вяжем основным размером спиц по схеме узора и измеряем после ВТО!


Для образца набираем на спицы 30 петель и вяжем в высоту 40 рядов. Мы специально вяжем образец побольше, чтобы точнее измерить плотность полотна.

ПРОВОДИМ ВТО

(влажно-тепловая обработка)

В емкости с прохладной водой и любым средством для шерсти замачиваем изделие на 30 минут. Затем прополаскиваем в чистой воде. Не отжимаем! Не скручиваем! Кладем на пол на полотен-

Схема 1



це и сверху промакиваем вторым слоем. Раскладываем на ровной горизонтальной поверхности на сухом полотенце. Замеры проводим после полного высыхания образца!

Для примера я опубликую свою схему (схема 1), вы можете воспользоваться ей или составить свою, используя элементы схемы.

СХЕМА КОС (схема 2)

Левая сторона


Перехлест влево: две петли перенести на дополнительную спицу перед работой, провязать следующую петлю лицевой, вернуть две переснятые петли и провязать их лицевыми.

Правая сторона

Перехлест вправо: две петли перенести на дополнительную спицу за работой, провязать следующую петлю изнаночной, вернуть две переснятые петли и провязать их лицевыми.

Схема 2 Схема кос

Перехлест (левая сторона)



Условные обозначения

□ лицевая

Перехлест (левая сторона)






Схема 3 Схема жгута
Перехлест



□ лицевая

Перехлест в жгуте: поменять местами первую и вторую петли так, чтобы вторая петля проходила спереди, а первая петля оказалась сзади. Обе провязываем лицевыми петлями. Далее меняем местами третью и четвертую петли так, чтобы третья петля проходила спереди, а четвертая оказалась сзади. Обе петли провязываем лицевыми. Перехлест выполняем в каждом 4 ряду, начиная с 3: в 3, в 7, в 11, в 14 и т.д.


Схема 4 Схема вытянутой косички



Условные обозначения
 □ 1 п. снять как изм., нить за спицей
 □ лицевая

Вытянутая косичка: в лицевом ряду петля переснимается, рабочая нить проходит сзади, в изнаночном ряду петля провязывается изнаночной.

Схема 5 Схема узора «Двойной рис»



Условные обозначения

□ лицевая
 □ изнаночная

1 ряд: * 1 лицевая, 1 изнаночная *.
2 ряд и все четные ряды: вяжем по рисунку, т.е. петли вяжем такими, какими они лежат на спице.
3 ряд: * 1 изнаночная, 1 лицевая *.
4 ряд: по рисунку.
 Далее повторяем, начиная с 1 ряда.

КАК ВЯЗАТЬ

Выполняем расчет количества петель по плотности вашего образца.¹

Набираем на спицы основного размера то количество петель, которое вы получили при расчетах (Рис. 1, 2).²

Вяжем резинку 2 × 2 (2 петли лицевые, 2 петли изнаночные)³ шириной 3 см для размеров 56 / 62 / 68 / 74 / 80 см, 4 см — для размеров 86 / 92 / 98 / 104 / 110 см, 5 см — для размеров 116 /



Лицевой ряд



Изнаночный ряд

Вводная часть и расчеты

1



ВИДЕОУРОК

Наборный ряд

2



ВИДЕОУРОК

Провязываем резинку 2/2

3



ВИДЕОУРОК



Лицевой ряд



Изнаночный ряд

122 / 128 / 134 / 140 см, 6 см — для размеров 146 / 152 см, а также для размеров 40–42 / 44–46 / 48–50 (Рис. 3, 4).

Закачиваем резинку в изнаночном ряду. В этом же ряду расставляем маркеры для узора, если с ними вам будет удобнее. Пожалуйста, внимательно посмотрите видео.

В следующем лицевом ряду переходим к формированию узора (Рис. 5).

Составляем схему узора

4



ВИДЕОУРОК

1 ряд узора (лицевой)

5



ВИДЕОУРОК

2 ряд узора (изнаночный)

6



ВИДЕОУРОК

3 ряд узора (лицевой)

7



ВИДЕОУРОК



4 ряд (изнаночный): провязываем по рисунку (Рис. 6).

5 ряд узора (лицевой)

8



ВИДЕОУРОК

6 ряд (изнаночный): провязываем по рисунку.

7 ряд узора (лицевой)

9



ВИДЕОУРОК

8 ряд (изнаночный): провязываем по рисунку.

Переходит в рядке

10



ВИДЕОУРОК

Далее нам необходимо рассчитать высоту переда до формирования ворота. В таблице находим значение «Длина изделия», в моем случае это 40 см. Нам нужно провязать $\frac{3}{4}$ от этой длины:

(ваше табличное значение) $40 \text{ см} + 4 \times 3 = 30 \text{ см}$.

Значит, в высоту я провяжу 30 см (Рис. 7).

Затем рассчитываем петли для скругления горловины. Для этого я делю общее количество петель, в моем случае это 56 петель, на 4 части, а затем выделяю две центральные части (ваше ко-



личество петель) $56 \div 4 \times 2 = 28$ петель (выделяем их маркерами).

Именно эти петли помогут нам сформировать скругление ворота (Рис. 8), а по бокам останется (в моем случае) по 14 петель.

Далее расставляем маркеры, обозначая точки разворота. Подробно показано на видео. -



Вызываем левую часть переда поворотными рядами

12



ВИДЕОУРОК

Вызываем левую лямку

13



ВИДЕОУРОК

Лямка вяжется до необходимой длины (согласно вашему размеру по таблице).

Расчеты для формирования ворота на перед

11



ВИДЕОУРОК

Вызываем правую часть переда поворотными рядами

14



ВИДЕОУРОК

Передняя часть изделия готова, можно переснять петли со спиц на вспомогательную нить или другие спицы (Рис. 9).



ПРИСТУПАЕМ К СПИНКЕ

Вяжем аналогично переду, но без этапа скругления ворота, на полную длину изделия по табличным значениям. В моем случае это 40 см.

Далее переходим к сшиванию деталей спинки и переда.

Сшивать будем хвостиками рабочей нити, которые находятся у кромочных петель (на переде с правой стороны и на спинке с левой стороны). ⑤-⑥

Накладываем детали друг на друга изнанкой к изнанке (Рис. 10). Двигаемся от кромочных петель к центральной части изделия (Рис. 11). Будьте внимательны, не перепутайте лицевую и изнаночную стороны деталей.

*Сшивание спинки и переда
(начало ряда)*

15



ВИДЕОУРОК

*Сшивание спинки и переда
(конец ряда)*

16



ВИДЕОУРОК





ОФОРМЛЯЕМ ГОРЛОВИНУ

С дополнительной спицы (или нити) переносим петли на спицы, будьте внимательны с задвоенными петлями.

Провязываем установочный ряд лицевыми петлями спицами на 1–1,5 размера тоньше основных (Рис. 12) так, как показано на видео.¹⁷ Пожалуйста, внимательно следуйте видео, в нем показано, как провязывать задвоенные петли, кромочные петли и открытые петли.

Со следующего ряда вяжем резинку 1 × 1.

Для размеров 56 / 62 / 68 / 74 — 2 см.

Для размеров 80 / 86 / 92 / 98 — 3 см.

Для размеров 104 / 110 / 116 / 122 см — 4 см.

Для размеров 128 / 134 / 140 см — 5 см.

Для размеров 146 / 152 см и 40–42 / 44–46 / 48–50 — 6 см.

После того как связали достаточную высоту резинки 1 × 1, переходим к полой резинке и закрываем петли иглой.^{18–19}

1 ряд полой резинки

18



ВИДЕОУРОК

Оформление горловины

17



ВИДЕОУРОК

2 ряд полой резинки

19



ВИДЕОУРОК

Закрываем петлю нитью

20



ВИДЕОУРОК

*Поднимаем петли для рюши
(часть 1)*

24



ВИДЕОУРОК

Оформление стыка горловины

21



ВИДЕОУРОК

*Поднимаем петли для рюши
(часть 2)*

25



ВИДЕОУРОК

Прячем кончики пряжи

22



ВИДЕОУРОК

Закрываем петли рюши

26



ВИДЕОУРОК

Вяжем полый манжур

23



ВИДЕОУРОК

РЮШИ

Провязываем поворотными рядами (лицевые петли в лицевых рядах и изнаночные петли в изнаночных рядах) на желаемую ширину рюши.²⁴⁻²⁵ Заканчиваем изнаночным рядом, в лицевом ряду переходим к закрытию. Провести ВТО готового изделия.

