



THE GENTLEMAN CARDIGAN



The Gentleman Cardigan - стильный и очень удобный жакет в стиле блейзера вяжется роскошной рыбацкой резинкой. Специально подогнанное плечо гарантирует идеальную посадку и привлечет внимание своим профессиональным видом. Безупречные детали, почти бесшовные карманы и четкие петли для пуговиц придают изделию образцовый вид. Элегантный предмет гардероба для любого случая.

Конструкция



- >> Жакет вяжется отдельными деталями снизу вверх.
- >> Плечо в стиле английских сшитых по индивидуальному заказу пиджаков.
- >> Инновационный метод создания аккуратной петли для пуговицы .
- >> Петли для накладного кармана поднимаются из полотна.
- >> Спинка сначала вяжется из двух деталей, а затем соединяются, создавая шлицу.
- >> Итальянский набор петель идеален для Рыбацкой резинки



Размеры

S (M/L, XL, XXL, 3XL)/ 46, 48/50, 52, 54, 56 40
(43, 45½, 49, 51)“ в обхвате груди, в застегнутом виде.
Припуск: + 4“. На фото жакет размера М, рост у модели 185 см.
1дюйм (“) = 2, 5 см.

Материалы

Die Mercerie Nomad Yak (100% шерсть яка; 200 метров в 100 гр) - 1780 (1900, 2100, 2300, 2500) метров.
Варианты пряжи: Die Mercerie Nomad Yak, Woolfolk Far, Lamana Bergamo, De Rerum Natura Gilliat.
Ключик при выборе пряжи будет только образец.

Плотность

20½ п. & 44 ряда = 4“ / 10 см Рыбацкой резинкой, после блокировки.

Спицы

Спицы А (для основного полотна): круговые длиной 24“ / 60 см (или длиннее) . Рекомендуются: US 5 (3.75 мм)

Спицы В (для полнятия петель): круговые длиной 24“ / 60 см.
Рекомендуются: US 2 (2.75 мм)

2 чулочные для полого шнура и закрытия петель Итальянским методом .

Рекомендуются (размер А): US 5 (3.75 мм)

Инструменты

маркеры петель, маркеры петель с замочком, бросовая гладкая нить, игла

Пуговицы

2 шт, диаметром ¾“ / 2 см

Используемые техники:

Italian Tubular Cast-On, Italian Tubular Bind-Off
полый шнур
особая техника петли для пуговицы

Кромочные

всегда вязать лицевой (платочная кромочная)


Рыбацкая резинка

(нечетное число п.; раппорт 2 ряда)

Ряд 1 (ЛС): лиц, * сн+нак, лиц, повторять от * до конца.

Ряд 2 (ИС): изн, * Блиц, изн, повторять от * до конца.

Повторять ряды 1-2 для узора.



A горловина: 7½ (7½, 7½, 7½, 7½)“

B плечо: 4¾ (5¼, 5½, 6¼, 6½)“

C ОГ: 40 (43¼, 45½, 48¾, 51¼)“

D длина: 28 (28½, 30, 30¾, 31¼)“

E пройма: 8½ (8¾, 9¾, 10¾, 11)“

F рукав: 14¼ (14½, 15¼, 16, 16½)“

G манжета: 8¾ (9, 9½, 10¼, 10¼)“

H высота кармана: 6¼ (6¼, 6¾, 6¾, 6¾)“

I ширина кармана: 6¼ (6¼, 6¾, 6¾, 6¾)“

J ширина полочки: 11½ (12¼, 13½, 14¼, 15)“

K длина рукава: 18½“ стандарт +/- ваше желание

L длина от проймы: 18 (18, 18½, 18½, 18½)“

M ширина спинки: 16½ (17¼, 18½, 19¼, 20)“

1 дюйм (“) = 2,5 см

Инструкции

1. Рукав.

Длина рукава составляет 18,5 дюймов/ 46 см. Это стандартное измерение, которое позволяет изменить его. Для меньшего размера может потребоваться более длинный рукав, и наоборот. Изменения можно внести либо в начале рукава (до 1-го прибавления), либо после последнего прибавления, прежде чем вы закроете петли для подреза (что также даст вам больше пространства для верхней части рукава). Для более плотной манжеты вы можете взять спицы на один размер меньше и вязать до первого прибавления. Спицами А и основной нитью набрать 45 (47, 51, 55, 55) п. методом the Italian Tubular Cast-On. После установочных рядов Итальянского набора (the Italian Cast-On) начать установочные ряды для Рыбацкой резинки.

Уст.ряд (ИС): кром (кромочную всегда вязать лицевой), *1изн, лиц; повторять от * до последних 2 п., лиц, кром (всегда лицевой). В след.ряду начать Рыбацкую резинку.

Ряд 1 (ЛС): кром, * лиц, сн+нак, повторять от * до последних 2 п., лиц, кром.

Ряд 2 (ИС): кром, * 1изн, Блиц, повторять от* до последних 2 п., 1изн, кром.

Вязать прямо как установлено пока деталь не составит 1“ от наборного края, закончить на ИС. (Если желаете удлинить, то выполнить здесь)

Прибавления.

След.ряд (ЛС): кром, лиц, сн+нак, 2пЛ, сн+нак, * лиц, сн+нак, повторять от * до 4 п. в конце, 2пЛ, сн+нак, лиц, кром (4 п. прибавили)

Размер S: Повторить прибавления 7 раз(а) еще в каждом 26-м ряду.

Размер M/L: Повторить прибавления 7 раз(а) еще в каждом 26-м ряду.

Размер XL: Повторить прибавления 7 раз(а) еще в каждом 26-м ряду.

Размер XXL: Повторить прибавления еще раз в 28-м ряду и 6 раз(а) в каждом 26-м ряду.

Размер 3XL: Повторить прибавления 5 раз(а) еще в каждом 24-м ряду, и 3 раз(а) в каждом 22-м ряду.

После завершения этой секции, выполнили Ряд с приб. рукава всего 8 (8, 8, 8, 9) раз(а); на

спице 77 (79, 83, 87, 91) п.

Вязать как установлено пока деталь составит 18½“ (или до желаемой длины). Закончить на ИС.

Формирование оката.

Закрыть 3 (4, 6, 7, 8) п. в начале следующих 2 рядов.

Убавления оката.

Размер M/L, XL, 3XL:

След.ряд (ЛС): кром, лиц, сн+нак, лиц, сн+нак, сн-2вмл-накинуть, вязать как установлено до 8 п. в конце, 3вм лиц, сн+нак, лиц, сн+нак, лиц, кром

Размер S, XXL:

След.ряд (ЛС): кром, сн+нак, лиц, сн+нак, сн-2вмл-накинуть, вязать как установлено до 7 п. в конце, 3вм лиц, сн+нак, лиц, сн+нак, кром

Размер S: Повторить ряд с убавл. 2 раз(а) еще в каждом 4-м ряду и 11 раз(а) еще в каждом 6-м ряду.

Размер M/L: Повторить ряд с убавл. 2 раз(а) еще в каждом 4-м ряду, 2 раз(а) еще в каждом 8-м ряду, и 9 раз(а) еще в каждом 6-м ряду.

Размер XL: Повторить ряд с убавл. 2 раз(а) еще в каждом 4-м ряду, 3 раз(а) еще в каждом 6-м ряду, и 8 раз(а) еще в каждом 8-м ряду.

Размер XXL: Повторить ряд с убавл. 2 раз(а) еще в каждом 4-м ряду, 1 раз еще 10-м ряду, и 10 раз(а) еще в каждом 8-м ряду.

Размер 3XL: Повторить ряд с убавл. 2 раз(а) еще в каждом 4-м ряду, 2 раз(а) еще в каждом 10-м ряду, и 9 раз(а) еще в каждом 8-м ряду.

Все размеры: после завершения последнего ряда с убавл. (ЛС), провязать еще ряд на ИС.

След.ряд (ЛС): закрыть свободно оставшиеся 15 (15, 15, 17, 19) п. Обрезать нить.

2. Правая полочка.

Спицами А и основной нитью набрать 63 (65, 69, 73, 77) п. методом the Italian Tubular Cast-On.

После установочных рядов Итальянского набора (the Italian Cast-On) начать установочные ряды для Рыбацкой резинки.

Уст.ряд (ИС): кром, * 1изн, 1изн, повторять от * до последних 2 п., 1изн, кром.

В след.ряду начать Рыбацкую резинку.

Ряд 1 (ЛС): кром, * лиц, сн+нак, повторять от * до последних 2 п., лиц, кром

Ряд 2 (ИС): кром, * 1изн, Блиц, повторять от * до последних 2 п., 1изн, кром.

Вязать прямо как установлено пока деталь не составит 18 (18, 18½, 18½, 18½)“ от наборного края, закончить на ИС.

Формирование проймы.

(Формирования с левого края, в конце лиц.ряда)

След.ряд (ЛС): вязать как установлено до конца, повернуть работу.

В начале след.ряда (ИС) закрыть 3 (4, 6, 7, 8) п.

Вязать прямо до конца ряда.

Убавления.

След.ряд (ЛС): вязать узором до 8 п. в конце, 3вм лиц, сн+нак, лиц, сн+нак, лиц, кром (2 п. убавили).

Повторить ряд с убавл. 2 (2, 2, 2, 2) раз(а) еще в каждом 4-м ряду.

После завершения формирований, на спице 54 (55, 57, 60, 63) п.

Лацкан и формирование горловины

Продолжать как установлено узором, выполняя кромочные лицевой, пока пройма не достигнет 6¼ (6¾, 7¾, 8½, 8¾)“, закончить на ИС.

След.ряд (ЛС): Закрыть 20 (19, 19, 19, 20) п. в начале ряда, вязать как установлено до конца. Выполнить изн.ряд. В след.ряду (ЛС) начать формирование горловины.

Убавления.

Размер S, 3XL (ЛС): кром, лиц, сн+нак, сн-2вмл-накинуть, вязать как установлено до конца. Повторить ряд с убавл. 3 раз(а) еще в каждом 4-м ряду. На спице 26 (35) п.

Размер M/L, XL, XXL (ЛС): кром, сн+нак, лиц, сн+нак, сн-2вмл-накинуть, вязать как установлено до конца. Повторить ряд с убавл. 3 раз(а) еще в каждом 4-м ряду. На спице 28 (30, 33) п.

Все размеры: вязать прямо пока пройма не достигнет 9¾ (10, 11¼, 12¼, 12¾)“. закончить на ИС.

След.ряд (ЛС): закрыть все петли. Обрезать нить

3. Левая полочка

Левая полочка вяжется зеркально правой.

2 петли для пуговиц будут выполнены в конце лиц.ряда.(см. Специальные техники)

Спицами А и основной нитью набрать 63 (65, 69, 73, 77) п. методом the Italian Tubular Cast-On. После установочных рядов Итальянского набора (the Italian Cast-On) начать установочные ряды для Рыбацкой резинки.

Уст.ряд (ИС): кром, * 1изн, лиц, повторять от * до последних 2 п., 1изн, кром.

В след.ряду начать Рыбацкую резинку.

Ряд 1 (ЛС): кром, * лиц, сн+нак, повторять от * до последних 2 п., лиц, кром.

Ряд 2 (ИС): кром, * 1изн, Блиц, повторять от * до последних 2 п., 1изн, кром.

Вязать прямо как установлено пока деталь не составит 8½ (8½, 8¾, 8¾, 8¾)“ от наборного края, закончить на ИС.

Петля для пуговицы.

След.ряд (ЛС): вязать как установлено до 8 п. в конце, пМ, вязать 5 п. как установлено, пМ, сн+нак, лиц, кром, повернуть работу.

След.ряд (ИС): вязать прямо до конца ряда.

В след.ряду (ЛС) уоч начать выполнять петлю для пуговицы.

След.ряд (ЛС): кром, * лиц, сн+нак, повторять от * до 1-го маркера, сМ (убедитесь, что **не** потеряли накид при выполнении: сн+нак). Далее следовать видео-инструкциям Tutorial for The Tailored Buttonhole. (см. Специальные техники) После завершения первой петли для пуговицы, вязать прямо узором 4“, закончить на ИС.

След.ряд (ЛС): вязать как установлено до 8 п. в конце, пМ, вязать 5 п. как установлено узором, пМ, сн+нак, лиц, кром, повернуть работу.

След.ряд (ИС): вязать прямо узором до конца. В след.ряду (ЛС) начать выполнять петлю для пуговицы еще раз.

След.ряд (ЛС): кром, * лиц, сн+нак, повторять от * до 1-го маркера, сМ. Далее следовать видео-инструкциям Tutorial for The

Tailored Buttonhole. (см. *Специальные техники*)

После завершения 2-й петли для пуговицы, вязать прямо узором как установлено пока деталь не составит 18 (18, 18½, 18½, 18½)“ от наборного края, закончить на ИС.

Формирование проймы.

(Формирования в начале лиц.ряда)

След.ряд (ЛС): закрыть 3 (4, 6, 7, 8) п., вязать узором до конца

След.ряд (ИС): узором до конца.

Убавления.

След.ряд (ЛС): кром, лиц, сн+нак, лиц, сн+нак, сн-2вмл-накинуть, вязать узором до конца. (2 п. убавили)

Повторить ряд с убавл. 2 (2, 2, 2, 2) раз(а) еще в каждом 4-м ряду.

После завершения формирований, на спице 54 (55, 57, 60, 63) п.

Лацкан и формирование горловины.

Продолжать как установлено узором, пока пройма не достигнет 6¼ (6¾, 7¾, 8½, 8¾)“, закончить на ЛС. Закрыть 20 (19, 19, 19, 20) п. в начале следующего изн.ряда, вязать узором до конца. В след.ряду (ЛС) начать формирование горловины.

Убавления горловины

Размер S, 3XL (ЛС): вязать узором до 7 п. в конце, 3вм лиц, сн+нак, лиц, кром.

Повторить ряд с убавл. 3 раз(а) еще в каждом 4-м ряду. На спице 26 (35) п.

Размер M/L, XL, XXL (ЛС): вязать узором до 6 п. в конце, 3вм лиц, сн+нак, лиц, сн+нак, кром.

Повторить ряд с убавл. 3 раз(а) еще в каждом 4-м ряду. На спице 28 (30, 33) п.

Все размеры: вязать прямо пока пройма не достигнет 9¾ (10, 11¼, 12¼, 12¾)“. Закончить на ИС.

След.ряд (ЛС): закрыть все петли. Обрезать нить.

4. Спинка

Для шлицы на спинке, набрать петли для двух

деталей, которые соединить позже. Шлицу вязать на 11 п.: 8 п. + 3 п. шнура.

Правая сторона

Спицами А и основной нитью набрать 53 (57, 61, 65, 67) п. методом the Italian Tubular Cast-On. (см. *Специальные техники*). После установочных рядов Итальянского набора (the Italian Cast-On) начать установочные ряды для Рыбацкой резинки и шнура.

Уст.ряд (ИС): лиц, снять след.п. как изн с нитью перед работой, лиц, * лизн, лиц, повторять от * до 2 п. в конце, лизн, кром.

Ряд 1 (ЛС): кром, * лиц, сн+нак, повторять от * до 4 п. в конце, лиц, снять след.п. как изн с нитью перед работой, лиц, снять след.п. как изн с нитью перед работой.

Ряд 2 (ИС): лиц, снять след.п. как изн с нитью перед работой, лиц, лизн, * Блиц, лизн, повторять от * до 1 п. в конце, кром.

Повторять ряды 1 и 2 пока деталь не составит 6¾“ (для всех размеров) от наборного края. Закончить на ИС.

След.ряд (ЛС): вязать как установлено до 11 п. в конце, пМ, вязать узором до 3 п. в конце, снять след.п. как изн с нитью перед работой, лиц, снять след.п. как изн с нитью перед работой. Обрезать нить, оставив хвостик 7“, петли отложить.

Левая сторона

Спицами А и основной нитью набрать 65 (67, 71, 75, 79) п. методом the Italian Tubular Cast-On. (см. *Специальные техники*). После установочных рядов Итальянского набора (the Italian Cast-On) начать установочные ряды для Рыбацкой резинки и шнура.

Уст.ряд (ИС): кром, лизн, * лиц, лизн, повторять от * до 3 п. в конце, лиц, снять след.п. как изн с нитью перед работой, лиц.

Ряд 1 (ЛС): снять след.п. как изн с нитью перед работой, лиц, снять след.п. как изн с нитью перед работой, лиц, * сн+нак, лиц, повторять от * до 1 п. в конце, кром.

Ряд 2 (ИС): кром, лизн, * Блиц, лизн, повторять от * до 3 п. в конце, лиц, снять след.п. как изн с нитью перед работой, лиц.

Повторять ряды 1 и 2 пока деталь не

составит $6\frac{3}{4}$ " (для всех размеров) от наборного края. Закончить на ИС.

След.ряд (ЛС): вязать 11 п. узором, пМ, вязать как установлено до 1 п. в конце, кром. В след.ряду (ИС) соединить обе стороны, нитью, прикрепленной к левой стороне.

Соединение

(Пожалуйста, сначала прочтите раздел). Обе стороны сложить, чтобы ИС смотрела на вас. Старт с левой стороны.

След.ряд (ИС): кром, 1изн, * Блиц, 1изн, повторять от * до маркера, убрать М. Удерживайте оставшиеся 11 п. (левая сторона на левой спице) параллельно 11 п. правой стороны. Левая сторона поверх Правой стороны. Рабочей спицей провязать первую п. с ее накидом на передней спице вместе с первой п. (нет накида!) на задней спице. Изнаночной следующую п. на передней и задней спицах вместе. Выполнять чередование 2вм лиц и 2вм изн пока не дойдете до следующего маркера. (Помните, бриошь петли с накидом, полый шнур нет). Убрать М, 1изн, * Блиц, 1изн, повторять от * до 1 п. в конце, кром. На спице 107 (113, 121, 129, 135) п.

Ряд 1 (ЛС): кром, * лиц, сн+нак, повторять от * до 2 п. в конце, лиц, кром.

Ряд 2 (ИС): кром, * 1изн, Блиц, повторять от * до 2 п. в конце, 1изн, кром.

Повторять Ряд 1 и Ряд 2 пока деталь не составит $18 (18, 18\frac{1}{2}, 18\frac{1}{2}, 18\frac{1}{2})$ " от наборного края, закончить на ИС.

Формирование проймы

Закрыть 3 (4, 6, 7, 8) п. в начале следующих 2 рядов.

Убавления

След.ряд (ЛС): кром, лиц, сн+нак, лиц, сн+нак, сн-2вмл-накинуть, сн+нак, * лиц, сн+нак, повторять от * до 8 п. в конце, 3вм лиц, сн+нак, лиц, сн+нак, лиц, кром. (4 п. убавили). Повторить ряд с убавл. 2 (2, 2, 2, 2) раз(а) еще в каждом 4-м ряду.

После завершения формирований, на спице 89 (93, 97, 103, 107) п.

Вязать прямо пока пройма не составит $6\frac{3}{4} (7\frac{1}{2}, 8\frac{1}{2}, 9, 9\frac{1}{4})$ ". Закончить на ИС.

Поместить маркеры с замочком на кромочные с обеих сторон для обозначения начала шва плеча.

Прим: Глубина проймы в этой точке $6\frac{3}{4} (7\frac{1}{2}, 8\frac{1}{2}, 9, 9\frac{1}{4})$, что соответствует высоте оката рукава.

Формирование плеч

Убавлять в каждом лиц.ряду.

Убавления.

Ряд 1 (ЛС): кром, лиц, сн+нак, лиц, сн+нак, сн-2вмл-накинуть, вязать как установлено до 8 п. в конце, 3вм лиц, сн+нак, лиц, сн+нак, лиц, кром.

Ряд 2 (ИС): продолжать как установлено узором, с кромочными.

Повторить Ряд 1 и Ряд 2 12 (13, 14, 15, 16) раз(а) еще. Закончить после Ряд 2 (ИС).

Размер 54/56 только: (?прим. так указан размер в оригинале)

След.ряд (ЛС): кром, лиц, сн+нак, лиц, сн+нак, ссл, вязать как установлено до 7 п. в конце, 2вм лиц, сн+нак, лиц, сн+нак, лиц, кром.

Все размеры: На спице 37 (37, 37, 37) п. Закрыть все петли.

Сшить детали

Чтобы выполнить воротник сшить детали.

Начать с левого плеча. Левое плечо спинки и плечо левой полочки смотрят друг на друга (ЛС вверх). Справа налево, начав у горловины, и закончив у маркера спинки. Сшить 26 (28, 30, 33, 35) п. переда к плечу спинки, используя матрасный шов. Обрезать нить и сшить правое плечо.

Вшить рукава

Правый рукав: (ИС всегда смотрит вниз).

Поместить левую сторону оката (закрытый край) в конец плечевого шва. Кромочный край проймы спинки и кромочный край оката обращены друг к другу. Ввести гобеленовую иглу с рабочей нитью в первый (сверху) узелок края рукава и затем в узелок края проймы. Продолжать делать зигзагообразные движения сверху вниз. В случае, если число петель с обеих сторон не совпадает, то попробуйте наложить эти петли в сторону подреза

(сохраняя внешний вид шва безупречным). В следующем шаге присоединить закрытый край оката к плечу. Поднимать обе ножки закрытых п. рукава и пришить их к одному узелку. В зависимости от размера **S-3XL** у вас 15 (15, 15, 17, 19) п. и 15 (15, 15, 17, 19) узелков. Продолжать на правой стороне оката и проймы переда таким же образом до подреза.

Левый рукав: Вшить рукав зеркально инструкциям правого рукава. Сшить боковые и швы рукавов в зигзагообразной манере.

Воротник: Спицами В поднять лицевыми петли по полочкам и спинке. 20 (19, 19, 19, 20) п. лацкана пока останутся нетронутыми. (Воротник и лацканы будут соединены после завершения воротника).

Размер S, M/L, XL: Спицами В и основной нитью, с ЛС, поднять лицевыми 16 п. по правой стороне горловины, затем поднять лицевыми 35 п. по горловине спинки, затем поднять лицевыми 16 п. по левой стороне горловины. На спице 67 п.

Размер XXL, 3XL: Спицами В и основной нитью, с ЛС, поднять лицевыми 21 (23) п. по правой стороне горловины, затем поднять лицевыми 35 п. по горловине спинки, затем поднять лицевыми 21 (23) п. по левой стороне горловины. На спице 77 (81) п.

Все размеры

Спицами А, начать с Уст.ряда для Рыбацкой резинки в след.ряду.

След.ряд (ИС): кром, * 1изн, 1лиц, повторять от * до 2 п. в конце, 1изн, кром

След.ряд (ЛС): кром, * 1лиц, сн+нак, повторять от * до 2 п. в конце, 1лиц, кром

След.ряд (ИС): кром, * 1изн, Блиц, повторять от * до 2 п. в конце, 1изн, кром

5. Формирование воротника

В след.ряду прибавлять для воротника.

След.ряд (ЛС): кром, 2пЛ, вязать узором до 2 п. в конце, 2пП, кром.

Повторить этот ряд в каждом 2-м ряду (ЛС) 4 (4, 4, 4, 4) раз(а) еще. После последнего прибавления

поместить маркеры с замочком на кромочные (начало/ конец).

После завершения формирований, на спице 87 (87, 87, 97, 101) п.

Продолжать Рыбацкой резинкой 18 (18, 18, 18, 18) рядов еще. Закончить на ИС.

Закрывать все петли в след.ряду (ЛС).

Рабочей нитью и гобеленовой иглой пришить по бокам воротника к закрытому краю лацкана. Начиная у края горловины присоединяйте обе стороны пока не достигнете маркера. Убрать маркер, пришить отмеченную петлю. Обрезать нить, заправить хвостики пряжи.

Карманы.

Контрастной бросовой нитью и гобеленовой иглой разметить положение карманов следующим обр.:

2³/₄“ от наборного края и 3¹/₂“ от бокового края, поместить маркер с замочком на изн петлю.

Поместить второй маркер с замочком на 2³/₄“ от наборного края и за 34 (36, 36, 36, 36) п. от первого маркера (изн петля).

Проложить контрастную нить между двумя маркерами, поднимая только правую ножку лиц.петли и протягивая нить. Теперь у вас есть визуальная помощь, чтобы поднять петли по идеальной прямой линии. 35 (37, 37, 37, 37) п. отметили.

Первая и последняя петли бриошь-изнаночные. Спицей В поднимать 35 (37, 37, 37, 37) п. на один ряд выше проложенной линии, двигаясь справа налево.

Поднимать изнаночный бугорок первой отмеченной петли, убрать маркер, * поднять правую ножку следующей лиц.петли, поднять изнаночный бугорок следующей петли,

повторять от * до последней отмеченной бриошь-изнаночной петли. На спице 35 (37, 37, 37, 37) п.

Спицы А и поднимать рабочей нитью.

Спицы А и поднимать рабочей нитью.

Уст.ряд (ИС): кром, * 1лиц, 1изн, повторять от * до последних 2 п., 1лиц, кром.

В след.ряду начать Рыбацкую резинку.

Ряд 1 (ЛС): кром, * 1лиц, сн+нак, повторять от * до последних 2 п., 1лиц, кром.

Ряд 2 (ИС): кром, * 1изн, Блиц, повторять от * до последних 2 п., 1изн, кром.

Повторить Ряд 1 и Ряд 2 35 (35, 37, 37, 37) раз(а) еще, закончить на ИС.

В след ряду закрыть петли Итальянским методом.

След.ряд (ЛС): * изн, лиц, повторять от * до 1 п. в конце, изн.

След.ряд (ИС): * лиц, сняты с нитью перед работой, повторять от * до 1 п. в конце, лиц.

След.ряд (ЛС): * сняты с нитью перед работой, лиц, повторять от * до 1 п. в конце, сняты с нитью перед работой.

В следующем изн ряду закрыть все петли методом the Italian-Bind-Off. Следуйте видео-инструкциям (см. *Специальные техники*).

Рабочей нитью и гобеленовой иглой пришить карман к полочке. Начать снизу, ввести иглу в изнаночный бугорок кромочной и изнаночный бугорок бриошь-изнаночной, из которой подняли первую п., протянуть нить. Продолжать зигзагообразным движением. После пары стежков подтянуть нить. Повторять пока не дойдете до края кармана, закрепить нить и вытянуть через закрытый край. Обрезать нить, чтобы она спряталась внутри закрытого края. Повторить с другой стороны.

Польй шнур

Выполнять чулочной спицей размера А, начав у нижнего края правой полочки, далее через воротник до края левой полочки. Набрать 4 п. предпочитаемым методом. Поднять лицевой петлю из первой кромочной итальянского набора в самом низу правой полочки. На спице 5 п. Сдвинуть петли к правому концу спицы, 3лиц, подготовить последние 2 п. для ссл (*снять след.п. как лиц на правую спицу, вернуть на левую в новой позиции*), ссл. Когда достигнете кром, поднять лицевой п. из 1 бугорка, сдвинуть п. Продолжать в этой манере (*3лиц, ссл, поднять лицевой новую п., сдвинуть п.*).

Когда достигнете края лацкана (*острый угол*), поднять лицевой из последнего бугорка кромки, сдвинуть п., 3лиц, ссл, сдвинуть п., 4лиц, поднять лицевую из того же последнего бугорка кромочной, который вы недавно поднимали, сдвинуть все п. Таким образом уголок останется

острым и красивым. Когда вы столкнетесь с закрытым краем, поднимать лицевую из каждой закрытой петли. У края кромочных поднимать из каждого бугорка. Двигайтесь к нижнему краю левой полочки. Обрезать нить. Гобеленовой иглой протянуть хвостик пряжи через оставшиеся 4 п. Спрятать хвостик в валике, созданным Итальянским набором петель.

Завершение

Заправить хвостики пряжи. Пришить 2 пуговицы. Выполнить влажную блокировку по размерам.

Сокращения:

ЛС/ИС- лицевая/ изнаночная сторона

М/Мн – маркер/ маркер начала ряда;

пМ/сМ – поместить/переснять маркер.

кром - кромочная платочной вязкой (узелковый край).

сн+нак – снять следующую п. как изн с нитью перед работой, перенести нить над снятой п. за работу. Считать как одну п.

Блиц – провязать снятую п. в предыдущем ряду с ее накидом вместе лицевой.

сн-2вмл-накинуть – снять следующую п. как лиц, 2вместе лицевой, накинуть снятую на провязанные (убавили 2 п.; убавление с наклоном влево).

2пП – двойное прибавление с наклоном вправо – идентифицировать петлю точно под следующей п. (петля еще на левой спице), правой спицей поднять головку петли ниже и поместить ее на левую спицу. Провязать лицевой за переднюю и заднюю стенку перед тем, как снять со спицы. Теперь провяжите фактическую петлю этого ряда (прибавили 2 п.).

2пЛ – двойное прибавление с наклоном влево – лиц, идентифицировать петлю на 2 ряда ниже только что провязанной. Кончиком левой спицы поднять головку этой п. и поместить на левую спицу. Лицевой за переднюю и заднюю стенки и снять со спицы.

ссл - снять по одной 2п. как лицевые на правую спицу, вернуть на левую спицу в новой позиции, провязать их вместе лицевой за задние стенки. Усовершенствованный метод: снять след.п. как лиц, вернуть на левую спицу, провязать 2 вместе лицевой за задние стенки.

Специальные техники:

Набор петель Итальянским методом. ITALIAN
TUBULAR CAST-ON

<https://www.youtube.com/watch?v=NdRphIRmv68&t=84s>

Закрытие петель Итальянским методом ITALIAN
TUBULAR BIND-OFF

<https://www.youtube.com/watch?v=Bc8Xf7WdHrc>

Идеальная петля для пуговицы THE TAILORED
BUTTONHOLE

<https://www.youtube.com/watch?v=C3bIUxByevE>

Присоединенный полый шнур ATTACHED I-CORD
EDGE

<https://www.youtube.com/watch?v=VlAOinNzRks>

Поднять петли для кармана PICKING-UP
STITCHES FOR THE POCKETS

<https://www.youtube.com/watch?v=H4tpPgopamU&t=3s>