

Базовый объемный кардиган



Необходимый материал:

- Спицы круговые на леске 50-80 см #10-12мм для основного полотна.
- Спицы круговые на леске 40 см #10-12мм для рукавов
- Игла для сшивания.
- Крючок.
- Ножницы.

Рекомендуемая пряжа:

Ализе мегафил 55/100г

Ализе макси в 2 сложения 100/100гр

Либо любая другая с подобным метражом.

Расход на длину до 100см

-на размер 40/42 -11-13 мотков

-на размер 44/46-13-15 мотков

-на размер 48/50-14-17 мотков

-на размер 50/52 15-18 мотков

Расход указан примерный, лишние 1-2 мотка не помешают, так как плотность может отличаться

Образец: Вяжем основным узором то есть платочной вязкой как минимум размер 15 на 15. Проводим ВТО и измеряем в ширину и высоту

10см=0,9 петель


10см=20 рядов

Размерная таблица

OZONE	рост	обхват груди	обхват талии	обхват бедер	российский размер
XS	164	80	60	88	40
S	164	86	64	94	42-44
M	170	92	70	100	46-48
L	170	98	76	106	50

Размер	Глубина проймы $\frac{\text{Огр}}{6} + 3.5 \text{ до } 6$
44	$14,6 + 6 = 20,6$
46	$15,3 + 6 = 21,3$
48	$16 + 5,5 = 21,5$
50	$16,6 + 5,5 = 22,1$
52	$17,3 + 5 = 22,3$
54	$18 + 5 = 23$

**Выкройка кардигана:
Кардиган в разложенном виде со спины**



Самостоятельный Расчет под необходимые замеры:

На примере данных замеров можно с легкостью связать от детского до взрослого варианта, выполнив все поэтапно как показано ниже.

Вяжем по самой широкой окружности без приталивания. Убавки в кардигане только вдоль горловины для V образного выреза.

1. Окр. груди - 84 см

2. Окр. бедра - 92 см

3. Длина рук (от подмышек до запястья) - 50 см

4. Длина изделия 100 см

5. Свобода облегающая 4 см (зависит от того насколько свободное изделие вы хотите получить)

Переводим в петли:

$$10\text{см}=9 \text{ петель} \quad 9\text{п}:10\text{см} = \underline{\underline{0.9 \text{ п в } 1\text{см}}}$$

$$10\text{см}=20\text{рядов} \quad 20\text{р}:10\text{см}=\underline{\underline{2\text{р в } 1 \text{ см}}}$$

1. Окр. бедра $92\text{см}+4 \text{ см}$ (свобода облингания)= 96см


2. $96\text{см} * 0,9\text{п}(\text{кол.п в } 1 \text{ см})=86,4\text{п} =86\text{п}$ (округл. до цел. числа)

3. $86\text{п}:2=43$ (перед и спина)

4. $43\text{п}:2=$ не делиться без остатка(+1п для ровного распределения, если число делится на 2 ничего добавлять не нужно) 22 прав. пол и 22 лев. пол.

5. Вычисляем высоту проймы по формуле

в таблице


$$\text{Глубина проймы} = \frac{\text{Огр}}{6} + 3.5 \text{ до } 6$$

$92\text{см}:6+3,5\text{см}=18,83=19\text{см}$ (округлила до цел. ч)

6. 100см (длина изделия)- 19см (высота проймы)= 81см сшиваем снизу вверх.

Необходимые расчеты готовы.

Вяжем каждое полотно отдельно начиная со спинки.

Спина:

По моим расчетам я должна набрать на спину 43 петель обычным способом, **См. видео.**

<https://youtu.be/luaBggBKGCU>

и провязать необходимую длину без каких либо убавлений и прибавлений платочной вязкой т.е. все ряды вяжутся лицевыми петлями .Первую петлю снимаем не провязывая, последнюю провязываем изн.п. **См. видео.**

<https://youtu.be/c3LuueySdt4>

Верхние петли не закрываем можно перенести на доп спицу.

Заканчиваем вязание на изнаночной стороне, оставляем нить длиной см 40-50 для сшивания плеч

Правая и левая полочки:

Набираем по расчетам 22п и вяжем платочной вязкой 75 см.(150рядов)

Далее нужно будет сделать убавки по 1 п.3 раза на каждой полочке на высоте 75см,85см,95см вдоль горловины для выреза.**См.видео**

<https://youtu.be/E33eXadiDSQ>

Довязываем до нужной высоты на спице остается 19п(22п-3п)

Петли снимаем на доп.спицы оставляем открытыми для сшивания

Заканчиваем вязание на изнаночной стороне

Сшивание:

Плечевые швы

Прикладываем полочки к спинке и сшиваем иголкой плечи на лицевой стороне по 19 петель правая и левая полчка.петли на горловине закрываем крючком

См.видео <https://youtu.be/vNleY1LUQ1o>

Сшивание деталей:

Сшиваем детали на изнаночной стороне по кромочным петлям до проймы

См.видео <https://youtu.be/5z-SX93vsLg>

Рукава:

Набираем петли от проймы по краю косички(кромочная п.) которая с внешней стороны . И вяжем по кругу чередуя лицевые и изнаночные ряды до нужной высоты без каких либо убавлений.

Закрываем петли крючком как показано на горловине

См.видео <https://youtu.be/LqHTSLkFEik>

