

## Ton Camisole No3 – My Favorite Things





## Camisole No3

My Favourite Things

Топ в богемном стиле, выполненный бриошь-резинкой. Топ вяжется сверху вниз. На полочке топа декоративная

панель с рельефными прибавлениями и убавлениями, скрещенная резинка на планках подчеркивает графичность узора.

**XS (S) M (L) XL (XXL)**

Окончательные измерения:

Длина: 45 (46) 48 (50) 53 (54) см.

Обхват: 91 (96) 100 (107) 111 (116) см.

Припуск рекомендован 5-7 см.

**Пряжа:** Hjertegarn *Blend Bamboo* (150 метров в 50 гр) – 250 (250) 250 (300) 300 (300) гр натурального цвета №75 или Hjertegarn *Arrezzo Lin* (150 метров в 50 гр) – 250 (250) 250 (300) 300 (300) гр.

**Спицы:** круговые 3.0 мм, длиной 80 см или 100 см.

Также: игла для трикотажа, маркеры петель, держатели петель.

**Плотность:** 17 пет и 25 рядов в 10 см резинки, после блокировки.

*Внимание! 25 рядов считается по бриошь-лицевым, для этого выполняется 50 рядов для каждые 10 см.*

*Бриошь-резинка очень эластична, поэтому проверьте измерения образца осторожно и дважды.*

Бриошь-резинка склонна к растягиванию в носке, но приходит к оригинальным измерениям после стирки. Если ваш обхват бюста 88 см, то с учетом припуска, выбирайте размер S.

Начать работу с выполнения верхней части переда. Сначала вяжется левая сторона, затем правая, затем набрать

петли в центре для горловины. После выполнения прибавлений для подрезов петли отложить. Далее поднять петли для спинки, после прибавлений для подрезов соединить с петлями переда и вязать по кругу вниз. Завершив отдельно резинку переда и спинки перейти к выполнению планки горловины. В завершении обработать край пройм полым шнуром.

### Сокращения и техники:

**ЛС/ ИС** - лицевая/ изнаночная сторона  
**М/ пМ/ сМ/ Мн** - маркер/ поместить маркер/ переснять маркер/ маркер начала ряда.

**Блиц** – бриошь-лицевая – вязать лицевой петлю вместе с ее накидом.

**Бизн** – в круговых рядах потребуются Б-изн. Ввести правую спицу как для изнаночной в накид и изнаночную пет, провязать вместе изнаночной

### Прибавления.

Для Бриошь-резинки всегда прибавлять (=приб.) по 2пет, сохраняя узор. Прибавления происходят на ЛС в бриошь-лицевую петлю (лицевая вместе с ее накидом) следующим образом: лицевая, не снимая со спицы, накид, лицевая в эту же петлю, снять их на правую спицу как обычно. Получили 3 пет из одной.

### Убавления.

Убавления выполнять парами как и прибавления. Из 3 пет следует получить 1 пет. Убавления с наклоном вправо (-П) и влево (-Л).

**Уб-П** – лицевой Блиц вместе со следующей пет на спице. Вернуть на левую спицу и аккуратно накинуть на нее следующую бриошь-петлю, снять пет на правую спицу

**Уб-Л** – снять 1пет как лицевую, 2вм лиц (следующие 2пет), на правой спице накинуть снятую пет на провязанную.

### Кромочные петли.

Для аккуратного края выполнять кромочные во всех рядах. Всегда вязать лицевой первую и последнюю петлю на ЛС, а изнаночной их на ИС.

### **Инструкции.**

#### **Перед.**

##### Левая сторона.

Спицами 3 мм набрать 15 (17) 17 (19) 19 (21) пет. Первый ряд на ИС - установочный.

*Важно! Не забывайте про кром. петли.*

Кром, \*лиц, накид, сняты как изн\*, повторять от\*до\* до последних 2пет, лиц, кром.

Далее повторять 1-2 ряда:

**1ряд (ЛС):** кром, \*накид, сняты как изн,1Блиц\* повторять от\*до\* до последних 2 пет, накид, сняты как изн, кром.

**Ряд 2 (ИС):** кром, \*1Блиц, накид, сняты как изн\* повторять от\*до\* до последних 2 пет, 1Блиц, кром.

Вязать бриошь-резинкой пока деталь составит 6 (6) 6 (7) 7 (7) см, соответствует 15 (15) 15 (18) 18 (18) бриошь-лицевых.

Закончить на ИС.

##### Формирование горловины.

**Ряд 1 (ЛС):** кром, 3пет как установлено, приб.,бриошь-резинка до последней пет, кром.

**Ряд 2-6:** кром, бриошь-резинка до последней пет, кром.

Повторить ряды 1-6 всего 4 раз(а). Последний ряд на ИС.

На спице 23 (25) 25 (27) 27 (29) пет. Обрезать нить и петли отложить.

##### Правая сторона.

Набрать 15 (17) 17 (19) 19 (21) пет спицами 3 мм.

Первый ряд на ИС для установки бриошь-резинки:

кром, \*лиц, накид, сняты как изн\*повторять от\*до\* до последних 2пет, лиц, кром.

Далее повторять 1-2 ряда:

**Ряд 1 (ЛС):** кром, \*накид, сняты как изн,1Блиц\* повторять от\*до\* до последних 2 пет, накид, сняты как изн, кром.

**Ряд 2 (ИС):** кром, \*1Блиц, накид, сняты как изн\* повторять от\*до\* до последних 2 пет,1Блиц, кром.

Вязать бриошь-резинкой пока деталь составит 6 (6) 6 (7) 7 (7) см, соответствует 15 (15) 15 (18) 18 (18) бриошь петель. Закончить на ИС.

##### Формирование горловины.

**Ряд 1 (ЛС):** кром, вязать бриошь-резинкой до последних 5 пет (включая кром), приб., вязать 3 пет бриошь-резинкой, кром.

**Ряд 2-6:** кром, бриошь-резинка до последней пет, кром.

Повторить ряды 1-6 всего 4 раз(а). Последний ряд на ИС. На спице 23 (25) 25 (27) 27 (29) пет.

Далее соединить правую и левую стороны.

Следующий ряд на ЛС:

кром, вязать бриошь-резинкой на всех пет, набрать 9 (9) 9 (11) 11 (11) новых пет методом knit cast on в продолжении пет правой стороны, продолжать установленной резинкой, кром.

На спице 55 (59) 59 (65) 65 (69) пет. Вязать поворотными рядами еще 19 рядов. Последний ряд на ИС.

Деталь составит 4 см, с 10 бриошь лицевыми (от новых пет)

##### Декоративная панель.

Разместим 4 маркера:

кром, 5 (7) 7 (7) 7 (9) пет, первый М, 14 (14) 14 (16) 16 (16) пет, 2-й М, 15 (15) 15 (17) 17 (17) пет, 3-й М, 14 (14) 14 (16) 16 (16) пет, 4-й М, 5 (7) 7 (7) 7 (9) пет, кром.

При выполнении формирований число пет должно оставаться одинаковым.

**Ряд 1 (ЛС):** кром, вязать бриошь-резинкой до 1-го М, сМ, Уб-Л, вязать как установлено до 2-го М, сМ, приб., вязать бриошь-резинкой до 1 пет перед 3-м М, приб., сМ, вязать бриошь-резинкой до 3 пет перед 4-м М, Уб-П, сМ, вязать бриошь-резинкой до последней пет, кром.

**Ряд 2-12:** кром, вязать бриошь-резинкой до последней пет, кром.

Повторить ряды 1-12 всего 2 раз(а).

Формирование пройм. Число пет будет меняться.

Разместить доп. М, будет всего 6. Один через 4 (6) 6 (6) 6 (8) пет в начале ряда (включая кром) и еще один за 4 (6) 6 (6) 6 (8) пет в конце (включая кром).

Вязать:

**Ряд 1 (ЛС):** кром, вязать бриошь-резинкой до 1-го М, сМ, приб., вязать бриошь-резинкой до 2-го М, сМ, Уб-Л, вязать бриошь-резинкой до 3-го М, сМ, приб., бриошь-резинкой до 1 пет перед 4-м М, приб., сМ, вязать бриошь-резинкой до 3 пет перед 5-м М, Уб-П, сМ, вязать бриошь-резинкой до 1 пет перед 6-м М, приб., сМ, вязать бриошь-резинкой до последней пет, кром.

**Ряд 2-6:** кром, вязать бриошь-резинкой до последней пет, кром.

**Ряд 7 (ЛС):** кром, вязать бриошь-резинкой до 1-го М, сМ, приб., вязать бриошь-резинкой до 1 пет перед 6-м М, приб., сМ, вязать бриошь-резинкой до последней пет, кром.

**Ряд 8-12:** кром, бриошь-резинка до последней пет, кром.

Повторить ряды 1-12 всего 3 раз(а).

Выполнили формирования панели - всего 5 раз(а) и 6 приб. для пройм.

На спице 79 (83) 83 (89) 89 (93) пет.

Продолжать прибавления для пройм для размеров М-XXL.

**Для размеров XS-S** перейти к секции Спинка.

**Размеры М-XXL:**

**Ряд 1 (ЛС):** кром, вязать бриошь-резинкой до 1-го М, сМ, приб., вязать бриошь-резинкой до 1 пет перед 6-м М, приб., сМ, вязать бриошь-резинкой до последней пет, кром.

**Ряд 2-6:** кром, вязать бриошь-резинкой до последней пет, кром.

Повторить ряды 1-6 всего 0 (0) 1 (1) 2 (2) раз(а). Последний ряд на ИС.

На спице 79 (83) 87 (93) 97 (101) пет.

Нить не обрезать, петли отложить.

**Спинка.**

Спицами 3 мм и нитью от нового мотка, поднять лицевыми 15 (17) 17 (19) 19 (21) пет вдоль левого плеча, набрать 25 (25) 25 (27) 27 (27) новых пет методом knit cast on, поднять лицевыми 15 (17) 17 (19) 19 (21) пет вдоль правого плеча.

На спице 55 (59) 59 (65) 65 (69) пет.

Установочный первый ряд на ИС: кром, \*лиц, накид, сняты как изн, \*повторять\* - \* до 2 пет в конце, лиц, кром.

Далее повторять 1-2 ряды:

**Ряд 1 (ЛС):** кром, \*накид, сняты как изн, 1Блиц\* повторять от\*до\* до последних 2 пет, накид, сняты как изн, кром.

**Ряд 2 (ИС):** кром, \*1Блиц, накид, сняты как изн\* повторять от\*до\* до последних 2 пет, 1Блиц, кром.

Вязать поворотными рядами пока деталь составит 18 (18) 18 (19) 19 (19) см, соответствует 45 (45) 45 (47) 47 (47) Блиц петель. Закончить на ИС.

Для формирования пройм разместить 2 маркера:

Один через 4 (6) 6 (6) 6 (8) пет в начале ряда (включая кром) и еще один за 4 (6) 6 (6) 6 (8) пет в конце (включая кром).

**Ряд 1:** кром, вязать бриошь-резинкой до 1-го М, сМ, приб., вязать бриошь-резинкой до 2-го М, приб., сМ, вязать бриошь-резинкой до последней пет, кром.

**Ряд 2-6:** кром, вязать бриошь-резинкой до последней пет, кром.

Повторить ряды 1-6 всего 6 (6) 7 (7) 8 (8) раз(а). Последний ряд на ИС.

На спице 79 (83 87(93) 97 (101) пет.  
Обрезать нить.

### Тело

Соединить детали, набрать 3 новых пет методом knit cast on (левая пройма), бриошь-резинкой по пет спинки, набрать 3 новых пет методом knit cast on (правая пройма). Поместить маркеры в центре новых пет каждой проймы. Начало ряда в правой пройме. Соединить в круг.

На спице 164 (172) 180 (192) 200 (208) пет.

Продолжать бриошь-резинкой по кругу пока деталь составит 19 (20) 21 (22) 23 (24) см от пройм.

Закончить после ряда с Бизн.

*Примерьте для достижения желаемой длины.*

Для аккуратного края разреза выполнять кромочные: снять первую пет ряда как изн с нитью перед работой, лицевой за заднюю стенку в конце ряда.

Закрывать первую пет с правой стороны: кром, \*лиц, изн\*(лицевая над Блиц и соответственно изнаночная над Бизн) по пет переда до 3 пет в конце ряда, кром, закрыть послед. пет переда (левая сторона).

Вязать поворотными рядами на 81 (85) 89 (95) 99 (103) пет переда.

Вязать 4 см скрещенной резинкой:  
**ЛС:** кром, \*лицевая за заднюю стенку, изн\* до последних 2 пет, лицевая за

заднюю стенку, кром.

**ИС:** кром, \*изнаночная за заднюю стенку, лиц\* до последних 2 пет, изнаночная за заднюю стенку, кром.

Закрывать петли итальянским методом.

### Резинка спинки.

На ЛС вязать первый ряд: кром, \*лиц, изн\* до последних 2 пет, лиц, кром.

На спице 81 (85) 89 (95) 99 (103) пет.

Вязать 4 см скрещенной резинкой

Закрывать петли итальянским методом

### Планка горловины.

Поднять лицевыми 94 (94) 94 (102) 102 (102) пет по горловине.

Вязать скрещенной резинкой: \*лицевая за заднюю стенку, изн\* до конца.

*Совет!* Убедитесь, что скрещенная лицевая будет находиться над Блиц в центре переда и спинки.

Вязать скрещенной резинкой \*лицевая за заднюю стенку, изн\* всего 3 см.

Изнаночными 1 кр.ряд.

Вязать скрещенной резинкой еще 3 см.

Отогнуть планку внутрь и пришить к соответствующим петлям наборного ряда.

*Убедитесь, что пришиваете петли равномерно.*

### Обработка пройм

Начать в центре проймы и поднять лицевыми 130 (132) 140 (146) 154 (156) пет вокруг проймы. Поднимать 1 пет из каждой Блиц.

Набрать 3 новых пет методом the knit CO.

\*2лиц, 2вм лиц за задние стенки.

Вернуть 3 пет на левую спицу.\*

Повторять \*-\* пока не останется 3 пет.

Соединить первые и последние 3 пет трикотажным швом.

### Завершение

Заправить ниточки, увлажнить и заблокировать по размерам.