

## Сумка «КЛЭР»

Уровень сложности: средний



Мастер-класс Сумка «КЛЭР»

[https://www.instagram.com/lgrits\\_bag/](https://www.instagram.com/lgrits_bag/) Автор: Татьяна Овсянникова

**Внимание!**

**Данный материал не является обучающим и требует начальных навыков владения крючком.**

**Материал не содержит обучающие фрагменты, а только описание хода вязания данной модели сумки.**

**В работе используется:**

- Шнур ПОЛИЭФИРНЫЙ 3 мм, 300 метров;
- Крючок 4,00 мм
- внутренний фермуар 25 см;
- маркеры для вязания;
- игла для сшивания трикотажных изделий

Все используемые в данной работе материалы можно приобрести в студии @podelki\_mari\_shop

**Используемые сокращения:**

ВП – воздушная петля;

СБН – столбик без накида;

ПССН – полустолбик с накидом;

ПС – полустолбик.


Сумка вяжется единым полотном, поворотными рядами

Все нечетные ряды – лицевые, четные ряды- изнаночные.

## 1. ПОЛОТНО СУМКИ

Берем крючок 4 мм и набираем цепочку из 54 воздушных петель (ВП) плюс 1 петля подъема.

Оставьте конец рабочей нити примерно 1 метр. Он пригодится нам для сшивания.



**1 ряд** - вяжем 54 столбика без накида (СБН), заводя крючок под перемычку на оборотной стороне цепочки.


В конце ряда делаем воздушную петлю (ВП) и разворачиваем изделие.

Со второго ряда мы приступаем к вязанию узора.

Узор у нас будет состоять из чередующихся полустолбиков (ПС) и полустолбиков с одним накидом (ПССН).

Каждый ряд мы будем вязать, заводя крючок только за дальнюю полупетлю косички

Рапорт рисунка:



† - полустолбик с одним накидом


● - полустолбик

### Полустолбик (ПС):



Заводим крючок за дальнюю полупетлю косички, захватываем рабочую нить и протягиваем ее сразу через обе петли на крючке.

### Полустолбик с одним накидом (ПССН):



Делаем накид, заводим крючок под дальнюю полупетлю косички, захватываем рабочую нить и протягиваем ее сразу через все петли на крючке.

**2 ряд (изнаночный) – \*6ПССН, 6ПС \* (между \*\* повторяем 4 раза), 6ПССН.**

**3 ряд и все последующие мы вяжем, повторяя приведенную выше схему рапорта.**

Для расширения полотна, с 4 по 15 ряд мы будем делать прибавки, провязывая в конце ряда 2 ВП, одна из которых будет прибавкой, а вторая, как и прежде, петлей подъема. Петлю прибавки в следующем ряду мы вводим в узор согласно приведенной ниже схеме.




**На схеме, приведенной ниже, в красной рамке выделен рапорт, который мы повторяем в ширину 4 раза в каждом ряду.**

Всего мы должны сделать 12 прибавок, по 6 с каждой стороны.

- | - столбик без накида
- ⋈ - полустолбик с одним накидом
- - полустолбик
- - воздушная петля (для прибавки)
- - рапорт узора 12 петель

## Схема расширения полотна



**16 ряд** (изнаночный) провязываем по рисунку.

**Проверьте, в полотне должно быть 66 петель.**

Логика узора проста: смена рисунка происходит всегда в лицевых (нечетных) рядах. В изнаночных рядах мы просто его повторяем.

Чтобы понять на какой стороне полотна (изнаночной или лицевой) Вы находитесь, посмотрите, где находится кончик рабочей нити, на лицевой стороне он внизу слева.

С 17 по 46 ряды мы вяжем по рисунку.

В 47 ряду начинаем делать убавки. Они заключаются в том, что в конце каждого ряда мы не довязываем последнюю петлю.


Более наглядно это показано на приведенной ниже схеме.


Всего 12 убавок.

Делаем их с 47 по 58 ряд.

Далее вяжем еще 3 ряда узора (59-61 ряды)

62 ряд – 54 СБН





В красной рамке, как и прежде рапорт рисунка, который мы повторяем в ширину 4 раза.

Мы закончили вязать полотно.

Фиксируем рабочую нить, отрезаем ее, оставив конец нити примерно 1 метр. Он пригодится нам для сшивания боковины.

## 2. ПЕРВИЧНАЯ ВТО

Слегка потяните и расправьте полотно.

Если у вас нет отпаривателя, ВТО проводим утюгом с паром через ткань для глажения, или надев на утюг специальную насадку для деликатных тканей. Выставьте на утюге средний температурный режим (например, для изделий из синтетических тканей). Тщательно пройдитесь по всему полотну несколько раз, по изнаночной стороне.

Сильно не утюжьте. Полотно должно сохранить рельефность узора.

И обязательно нужно дать полотну полежать, чтобы остыть.

## 3. БОКОВЫЕ ШВЫ.

Сшивать полотно мы будем, используя оставленный кончик рабочей нити, по изнаночной стороне.



Складываем полотно лицевой стороной внутрь.



Сначала заводим крючок под дальнюю полупетлю ближней к нам половины полотна.



Затем под ближнюю полупетлю второй половины.



Захватываем рабочую нить и провязываем полустолбик, протянув рабочую нить через обе петли на крючке.



Сшиваем, таким образом, до низа изделия. В конце нить фиксируем, и прячем в полотно.

Аналогично сшиваем вторую сторону.

#### 4. ВНУТРЕННИЕ УГЛЫ

Выворачиваем изделие на изнаночную сторону и складываем углы.



Отмеряем расстояние на полотне, равное примерно 8 см.



Соединительными полустолбиками прошиваем полотно, фиксируя углы.

Фиксируем концы рабочей нити и прячем их в полотно.

Снова выворачиваем изделие на лицевую сторону.

## 5. ПОЛОТНО ДЛЯ ОБВЯЗКИ ФЕРМУАРА


В работе будем использовать внутренний фермуар длиной 25 см.



По верху сумки мы свяжем полотно, высотой 5 рядов, которым обернем внутренний фермуар.

Для начала мы должны обвязать верхний край изделия. Сделать это надо полустолбиками. Начинаем от бокового шва. На схеме показано красной стрелкой.

Оставьте конец рабочей нити 20 см.





Заводим крючок под петли подъема.

Всего нужно связать 108 петель. По 54 с каждой стороны.

У нас было 62 ряда в полотне, а нужно связать 54 полустолбика.

Распределите полустолбики равномерно, периодически пропуская ряды.



Закончив обвязку полустолбиками по кругу, делаем петлю подъема и разворачиваем полотно.

То-есть, не замыкаем вязание в круг.

Мы будем вязать поворотными рядами.



Теперь мы вяжем столбики без накида по изнаночной стороне.

Заводим крючок под дальнюю (!) полупетлю вершины столбика обвязки.

Довязав до конца ряда, 108 СБН, снова разворачиваемся.

Не забываем про петлю подъема.

Но теперь мы будем вязать остальные ряды, заводя крючок **под обе полупетли**, как при обычном вязании.

Всего нужно связать 5 рядов столбиками без накида.



Закончив пятый ряд, рабочую нить фиксируем, но не отрезаем.

Находим конец рабочей нити 20 см, оставленный в начале.

Продеваем его в иголку и аккуратно сшиваем шов с изнаночной стороны.

Фиксируем и прячем остаток шнура в полотно.

## 6. ПОДКЛАДКА.

Так как внутренняя часть сумки, из-за специфики исполнения, не очень аккуратная, нужно обязательно вшить подкладку.



Я рекомендую это сделать до установки фермуара.

Размер подкладки ВШГ 16/32/8 см


Так сумка приобретет аккуратный и законченный вид.

Мастер-класс Сумка «КЛЭР»

[https://www.instagram.com/lgrits\\_bag/](https://www.instagram.com/lgrits_bag/) Автор: Татьяна Овсянникова

## 7. УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО ФЕРМУАРА.

Схематично процесс установки фермуара показан на схеме.



Красной стрелкой показано начало сшивания (там, где мы закончили вязать полотно для фермуара и выполнили шов).

Складываем полотно для обвязки фермуара пополам и внутрь.

Пришивать край полотна мы будем соединительными полустолбиками.

Отметьте маркерами каждый сегмент, чтобы было удобнее.



Заводим крючок под внешнюю полупетлю полотна обвязки и под полупетлю ряда обвязки верха полотна полустолбиками, которая у нас осталась не задействованной.



Вяжем 4 соединительных полустолбика.



Теперь 2 полустолбика только за верх полотна.


Это отверстие для фермуара.

(на схеме оно показано овалом)



Теперь берем фермуар. Раскрываем и прикладываем к полотну.

Помним, что внизу нам тоже нужно отступить две полупетли для отверстия.



Продолжаем сшивать (42 соединительных полустолбика с фермуаром внутри).

Затем 2 ПС только за верх полотна, и 4 ПС без обвязки фермуара (аналогично тому, как мы начинали).

Первая половина готова. Вторую половину фермуара вшиваем точно также.

Механизм фермуара оставляем не вшитым в полотно, потому-что иначе фермуар до конца не закроется и останется щель.

Закончив вшивание, конец рабочей нити отрезаем и прячем в полотно.

## **8.ВТО**

Если у вас нет ручного отпаривателя, то можно провести ВТО утюгом.

Положите внутрь махровое полотенце, свернутое валиком.

Еще раз потяните и расправьте изделие, придав ему желаемую форму.

Выставьте на утюге средний температурный режим (например, для изделий из синтетических тканей).

Внимание! Полотном утюга по ПЭ шнуру не водим (не прикладываем, во избежание повреждения изделия), все делается навесу или через марлю (в случае ее отсутствия можно использовать хлопковую ткань).

И обязательно нужно дать изделию постоять в таком виде несколько часов, чтоб «запомнить» форму.

**Ну, вот и все, наша сумочка готова!**

Спасибо за проявленный интерес к моему творчеству. Мне очень приятно, что вы находите в моих работах вдохновение.

**По всем вопросам пишите в Директ Инстаграм**  
**[https://www.instagram.com/lgrits\\_bag/](https://www.instagram.com/lgrits_bag/)**