







Свитер Brora, Rowan Knitting and Crochet Magazine 56.

Вязание для женщин свитера из великолепной пряжи Creative Focus™ Worsted (шерсть и альпака).

Пуловер спицами с плечами – погонами, воротником – стойкой и фантазийной резинкой.

Вязание пуловера Brora подходит для большого опыта вязания.

Дизайнер: Marie Wallin

Размер: S (M, L, XL, XXL).

Для окружности груди: 81-86 (91-97, 102-107, 112-117, 122-127) см

Вам потребуется:

- Пряжа Creative Focus™ Worsted - 6 (7, 8, 9, 9) мотков по 100 г цвета New Fern 01265
- Спицы 4 мм
- Спицы 4.5 мм
- Вспомогательная пряжа (ВС)
- Маркеры петель (двух цветов)

Плотность вязания:

- 20 п. и 24 р. = 10 см, изн. гладью, спицами 4.5 мм
- Полоса узора корпуса (96 п.) = 37.5 см

Спец. сокращения:

- C4B = снять след. 2 п. на ВС за работой, 2 лиц, затем 2 лиц со ВС
- C4F = снять след. 2 п. на ВС перед работой, 2 лиц, затем 2 лиц со ВС
- Cт3L = снять след. 2 п. на ВС перед работой, 1 изн, затем 2 лиц со ВС
- Cт3R = снять след. п. на ВС за работой, 2 лиц, затем 1 изн со ВС
- Cт4L = снять след. 2 п. на ВС перед работой, 2 изн, затем 2 лиц со ВС
- Cт4R = снять след. 2 п. на ВС за работой, 2 лиц, затем 2 изн со ВС
- Tw2L = провязать лицевую в заднюю стенку 2-й петли на левой спице, провязать лицевой скрещ. вместе первые 2 п. левой спицы и спустить обе петли с левой спицы
- Tw2R = 2 п. вместе лиц. оставив обе петли на левой спице, провязать снова лицевой первую петлю и спустить обе петли с левой спицы.

СПИНКА и ПОЛОЧКА (обе одинаковые)

Спицами 4 мм набрать 118 [128: 140: 152: 166] п.

Ряд 1 (ЛР): 1 [2: 4: 2: 1] изн, *4 лиц, 4 изн, повт. от * до посл. 5 [6: 8: 6: 5] п, 4 лиц, 1 [2: 4: 2: 1] изн.

Ряд 2: 1 [2: 4: 2: 1] лиц, *4 изн, 4 лиц, повт. от * до посл. 5 [6: 8: 6: 5] п, 4 изн, 1 [2: 4: 2: 1] лиц.

Ряд 3: 1 [2: 4: 2: 1] изн, *Tw2R, Tw2L, 4 изн, повт. от * до посл. 5 [6: 8: 6: 5] п, Tw2R, Tw2L, 1 [2: 4: 2: 1] изн.

Ряд 4: как ряд 2.

Эти 4 ряда формируют фантазийную резинку.

Продолжить фантазийной резинкой далее 18 р., закончив в ИР.

Сменить на спицы 4.5 мм.

Начиная и заканчивая схему, как указано, теперь расположить полосу узора след. образом:

Ряд 1 (ЛР): 11 [16: 22: 28: 35] изн, провязать на след. 96 п. ряд 1 схемы для полосы узора, 11 [16: 22: 28: 35] изн.

Ряд 2: 11 [16: 22: 28: 35] лиц, провязать на след. 96 п. ряд 2 схемы для полосы узора, 11 [16: 22: 28: 35] лиц.

Эти 2 р. распределяют петли – на средних 96 п. выполняется схема, а крайние петли провязываются изн. гладью.

Продолжить, как теперь распределено, пока работа составит 35 [36: 37: 38: 39] см, закончив в ИР.

Формирование проймы

Соблюдая узор, закрыть 4 п. в начале каждого из след. 2-х рядов, = 110 [120: 132: 144: 158] п.

Убавить 1 п. с каждого конца в след. ряду и 5 раз в каждом след. 2-м ряду, = 98 [108: 120: 132: 146] п.

Продолжить прямо, пока пройма составит 16

[17: 18: 19: 20] см, закончив в ИР.

Формирование погонных плеч и стойки

Поместить красные маркеры с обоих концов последнего ряда.

Соблюдая узор, закрыть 6 [7: 8: 9: 11] п. 8 [8: 6: 4: 10] раз в начале каждого ряда, затем 7 [8: 9: 10: -] п. 2 [2: 4: 6: -] раза в начале каждого ряда, = 36 п.

Поместить синие маркеры с обоих концов последнего ряда.

Убавить 1 п. с каждого конца 3 раза в каждом ряду, затем в след. 2-м ряду, = 28 п.

Продолжить прямо, пока работа составит 8 см от синих маркеров, закончив в ИР.

Закрыть петли по узору.

РУКАВА

Спицами 4 мм набрать 54 [56: 58: 58: 60] п.

Ряд 1 (ЛР): 1 [2: 3: 3: 4] изн, *4 лиц, 4 изн, повт. от * до посл. 5 [6: 7: 7: 8] п, 4 лиц, 1 [2: 3: 3: 4] изн.

Ряд 2: 1 [2: 3: 3: 4] лиц, *4 изн, 4 лиц, повт. от * до посл. 5 [6: 7: 7: 8] п, 4 изн, 1 [2: 3: 3: 4] лиц.

Ряд 3: 1 [2: 3: 3: 4] изн, *Tw2R, Tw2L, 4 изн, повт. от * до посл. 5 [6: 7: 7: 8] п, Tw2R, Tw2L, 1 [2: 3: 3: 4] изн.

Ряд 4: как ряд 2.

Эти 4 р. формируют фантазийную резинку.

Продолжить фантазийной резинкой далее 14 р., закончив в ИР.

Сменить на спицы 4.5 мм.

Начиная и заканчивая схему, как указано, теперь расположить полосу узора след. образом:

Ряд 1 (ЛР): 3 [4: 5: 5: 6] изн, провязать на след. 48 п. ряд 1 схемы для полосы узора, 3 [4: 5: 5: 6] изн.

Ряд 2: 3 [4: 5: 5: 6] лиц, провязать на след. 48 п. ряд 2 схемы для полосы узора, 3 [4: 5: 5: 6] лиц.

Эти 2 р. распределяют петли — на средних 48 п. выполняется схема, а крайние петли провязывать изн. гладью.

Продолжить, как теперь распределено, прибавляя для боковых сторон 1 п. с каждого конца в 3-м [след.: след.: след.: след.] ряду и 0 [0: 2: 8: 11] раз в каждом след. 4-м р., затем в каждом след. 6-м ряду до 86 [90: 94: 98: 102] п, вводя прибавляемые петли в изн. гладь.

Продолжить прямо, пока рукав составит 44 [45: 46: 46: 46] см, закончив в ИР.



Формирование полосы погона

Соблюдая узор, закрыть 4 п. в начале каждого из след. 2-х рядов, = 78 [82: 86: 90: 94] п.

Убавить 1 п. с каждого конца в след. ряду и 4 раза в каждом след. 2-м ряду, затем в след. ряду, закончив в ИР, = 66 [70: 74: 78: 82] п.

Закрыть 19 [21: 23: 25: 27] п. в начале каждого из след. 2-х рядов, = 28 п.

Поместить красные маркеры с обоих концов след. ряда.



Продолжить прямо только на оставшихся 28 п. (для полосы погона), пока эта секция, измеряя от красных маркеров, достигнет длины погонных плеч корпуса между красным и синим маркерами, закончив в ИР.

Поместить синие маркеры с обоих концов последнего ряда.

Продолжить прямо, пока работа составит 8 см от синих маркеров, закончив в ИР.

Закрыть петли по узору.

СБОРКА

Отпарить.

Швом «назад иголка», или матрасным швом, по предпочтению, выполнить швы проймы и погонных плеч/стойки след. образом:

Совместив края закрытия петель, и красные и синие маркеры, пришить полосу погона к погонным плечам спинки и полочки и краям стойки. Выполнить швы на оставшейся секции проймы (ниже красных маркеров).

Выполнить остальные швы.


Обозначения к схеме

 лиц. п. в ЛР, изн. п. в ИР

 изн. п. в ЛР, лиц. п. в ИР

 Tw2R

 Tw2L

 Cr3R

 Cr3L

 C4B

 C4F

 Cr4R

 Cr4L

