

Cozy and Lazy
pattern



Платье с втачным рукавом

Платье в размере S связано из 210гр. бобинной пряжи GI.TI.VI. Sinfonia, 800м на 100гр.

Уровень сложности средний.

Необходимые навыки:

- Набор петель
- Лицевая и изнаночная глади
- Закрытие петель
- Прибавление петель
- Убавление петель

Необходимые инструменты:

- Спицы 4мм
- Игла для трикотажа
- Крючок
- Булавки швейные

В описание входит:

1. Снятие мерок
2. Расчет выкройки для изделия
3. Плавное убавление петель на проймах
4. Втачивание рукава
5. Обработка горловины
6. Юбка

1.Необходимые мерки:

- Окружность груди (ОГ) = **80см** : Сантиметровая лента должна проходить горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез без учёта выступа лопаток (рис.1.1).
- Окружность шеи(Ош) = **32см** : Ведите сантиметр вокруг основания шеи, спереди лента проходит над яремной впадиной (рис.1.2).
- Длина плеча (Дп) = **8см** : От основания шеи до начала рукава (до суставной косточки) (рис.1.3.).
- Длина Рукава(Др) = **17см** : От края длины плеча до желаемой длины рукава (рис.1.4.).
- Длина Тела по спинке (Дтс): =**34см** :От основания шеи до желаемой длины тела платья (рис.1.5)




рис.1.1



рис.1.2




рис.1.3




рис.1.4



рис.1.5

Благодарю портал makemedress.com за возможность бесплатно пользоваться информацией.

2. Построение выкройки



Тело изделия:

Ширина горловины: $ОШ/6+1 = 6,8\text{см}$

Глубина горловины переда: $ОШ/6+2 = 7,3\text{см}$ (округляем до 7см)

Глубина горловины спинки: $(ОШ/2) \times 0,15 + 0,2 = 2,6\text{см}$

Ширина проймы (Шп) = $ОГ/8+2 = 12\text{см}$

Ширина проймы переда: $Шп/2+1 = 7\text{см}$

Ширина проймы спинки: $Шп/2-1 = 5\text{см}$

Высота проймы переда (Впп) : $ОГ/8+5 = 15\text{см}$

Высота проймы спинки (Впс) : $ОГ/8+7 = 17\text{см}$

Ширина переда = Ширина спинки: $ОГ/4 = 20\text{см}$

Высота тела до проймы: $Дтс - Впс = 17\text{см}$

Если мы хотим платье свободного силуэта, нужно сделать прибавки на свободу обегания:

- к ширине спинки 1,7 - 2 см
- к ширине переда 1,1 - 1,5см
- к ширине пройм 1,5 - 2см
- к ширине горловины 0,5см

В своем изделии прибавки я не делала!

Отметим, что линия плеча всегда немного скошена, скос плеча равен 2,5см, для покатых плеч - 3,5 см.

Рукава:

Высота оката: $(ОГ/8)+2 = 12\text{см}$

ширина оката: $(ОГ/6+3) \times 2 = 32,3\text{см}$ (округляем) = 32см

Длина оката обычно на 2-4см длинее линии проймы.

Длина рукава в моем случае была выбрана на глаз, при коротком рукаве его нужно немного сузить книзу.

Если вам нужны длинные рукава, то дополнительно измеряем окружность запястья, прибавляем 1,5-2см на свободу обегания.




Расчет выкройки на плотность


1см=2,1п

1см=3,3р

Умножаем все горизонтальные мерки на петли, все вертикальные мерки на ряды и получаем следующие расчеты (могут быть небольшие погрешности, это не страшно т.к это трикотажное полотно):



перед



спинка

Ворот переда: Нужно убавить 14 петель в течение 22 рядов, получается оставляем 4п на линию ворота, а далее в каждом лицевом ряду убавляем 1п.

Скос плеча: уместается в последних 8ми рядах, убавляем в каждом лицевом 4 петли (одновременно с последними 4мя убавками ворота)

Пройма переда: Делим петли проймы на четыре части, если ровно не делится, большие части идут в начало.

I часть -- в один прием закрыть все петли.

II часть -- делим по 3п

III часть -- закрываем в два приема, больший идет первым.

IV часть -- закрываем по 1п в каждом втором лицевом ряду.

Ворот спинки: убавки в последних рядах через ряд, по 1п в каждом лицевом 4 раза.

Скос плеча: Выполняется аналогично скосу передней части.

Пройма спинки: Делим петли на три части, так же, большие части в начало.


I часть -- закрываем в два приема.

II часть -- по 1п в каждом лицевом ряду.

III часть-- по 1п через лицевой ряд.

Все расчеты даны без учета кромочных!

Добавьте по 1п в каждую половинку спинки, переда и рукавов.



Расчитываем частоту прибавок в рукаве:

1. вычитаем из длины рукава высоту оката
2. вычитаем из ширины проймы ширину запястья (учитывая припуск 2см)
3. рассчитываем частоту прибавок

В интернете бытует правило, что стандартная частота прибавок в рукавах через каждые шесть рядов!

Длина рукава = 56р

Высота оката = 38р

1. $56 - 38 = 18р$

2. $34 - 30 = 4п$

3. $18 / 4 = 4р$ (+2р в остатке, их отодвигаем ближе к запястью)

Получается прибавки делаем каждые четыре ряда.

Окат рукава: делим петли на три части, большая в начало.

I часть -- делим петли на две части:

первую закрываем по 3п

вторую закрываем по 2п

II часть -- закрываем по 1п в каждом лицевом ряду

III часть -- закрываем по 3п, если есть остаток - распределяем в начало.

Пример с длинным рукавом:

длина рукава 60см = 198р

высота оката = 12см = 38р

ширина оката = 32см = 68п

ширина запястья = 18см = 38п

1. $198 - 38 = 160р$

2. $68 - 38 = 30п$

3. $160 / 30 = 5р$ (10 в остатке, эти ряды отодвинем ближе к запястью)

4. Провязав 10р резинкой (или подгибом) Нужно прибавлять по 1п каждые пять рядов или по 2п каждые десять рядов (в течение 150р).

(В этом примере расчет сделан на полную ширину рукава, а не на половину, как во всех предыдущих расчетах!)



готовая деталь рукава



готовая деталь переда



готовая деталь спинки

3.Убавление петель

Для того, чтобы избежать "ступенек" на проймах рукавов, окатах и вороте:

- С правой стороны убавки делаем по лицевой стороне, с левой стороны - по изнаночной.
- Кромочная петля не идет в счет убавки.
- Снимаем кромочную -- убавляем нужное кол-во петель -- довязываем ряд до конца -- разворачиваем полотно -- снимаем кромочную изнанки -- убавляем петли -- провязываем ряд до последних двух петель на спице -- разворачиваем полотно на лицо -- провязываем две снятые петли вместе лицевой (эти петли идут за одну петлю убавки) -- убавляем оставшиеся петли -- довязываем ряд, снова оставляем две последние петли -- разворачиваем вязание на изнанку -- провязываем две петли вместе изнаночной и т.д (рис.3.1 и 3.2)
- Если нам нужно убавить одну петлю в ряду, провязываем только две оставленные петли, это и будет одна петля убавки.



рис.3.1



рис.3.2

4. Втачивание рукава в пройму

Для успешного втачивания рукавов нам нужно ознакомиться с несколькими трикотажными швами:

1. В первую очередь вспомним о "Матрасном" шве, его мы используем в тех местах, где ряды совпадают -- части тела до проймы и рукавов до оката: игла цепляет протяжку за кромочными петлями по лицевой стороне, чтобы кромочные "прятались" с изнанки (рис. 4.1 и 4.2).
2. Максимально простым оказался для меня шов "назад иголку" (рис.4.3). Им я воспользовалась, когда смирилась с тем, что петли проймы и оката рукава не совпадают. Все просто: скалываем булавками пройму и рукав и вшиваем с изнаночной стороны. Следим за тем, чтобы игла не протыкала нитку, а проходила между петелек, полотно не стягиваем, периодически проверяем лицо и расправляем по направлению шва. Этот шов хорош еще тем, что плотно держит полотно, не давая им растягиваться.




рис.4.1




рис.4.2




рис.4.3

Прежде всего выполняем плечевые швы (рис.4.4). Скалываем булавками и выполняем шов "назад иголку"

Перед тем как сколоть детали рукава и тела, целесообразно обозначить нитью контрастного цвета середину детали рукава.

Поскольку у части спинки проймы выше, чем у части переда, нужно сместить середину на 2см ниже линии спинки. (рис.4.5)



рис.4.4



рис.4.5



скалываем детали булавками и выполняем шов "назад иголку"



так выглядит вшитый рукав с лицевой стороны

5.Обработка горловины



Крючком делаем косичку насквозь в каждую петлю горловины по лицевой стороне.



Из косички набираем петли и провязываем по кругу несколько рядов.



Подгибаем и выполняем кеттельный шов на изнаночной стороне. Снизу цепляем иглой каждую протяжку из косички.



Сверху подхватываем две открытые петли, при чем вторая петля в следующем стежке станет первой, шагаем так: 1.2-2.3-3.4-4.5 и т.д. Таким образом каждая петля подхвачена дважды.



Так выглядит лицевая сторона готового ворота.



так выглядит ворот в изделии

6.Юбка

1. Умножаем петли переда на 2 = 176п ширина подола переда.
2. Умножаем петли спинки на 2 = 160п шириа подола спинки.
3. Складываем части переда и спинки = 176+160=336п
4. Провязываем по кругу необходимую длину юбки.
5. Внизу подола выполняем подгиб и пришиваем его кеттельным швом.
6. В последнем верхнем ряду провязываем все петли по две вместе, чтобы итоговое ко-во сровнялось с петлями тела платья.
7. Закрываем петли.
8. Пришиваем юбку к телу платья "матрасным" швом.