

# Жилет-трансформер

(zusman\_tricotage)



*Описание основано на видео-материале. Перед началом вязания внимательно прочитайте текст, изучите схемы и посмотрите видео.*

- Рекомендованная пряжа : Alize cashmira (Турция) 300м/100г
- Размеры : S-M (42-44) , L(46)
- Расход : 400г размер S-M, 450г размер L ( с образцами)

## ***Инструменты***


- Спицы на длинной леске 3.0, 3.5
- Спицы на короткой леске или носочные 3.0  
(номер спиц напрямую зависит от индивидуальной плотности вязания)
- Игла с большим ушком, маркеры, крючок

## ***Необходимые навыки***

- Вязание укороченных рядов (частичное вязание)
- Итальянский набор
- Закрытие петель резинки иглой
- Вязание двойной (полой резинки)
- Ложная кеттлевка ( кеттлевка горловины в "карман")

## ***Плотность***

10×10см должна быть в пределах 28-25р.×27-30п. (после ВТО)  
Измерение без растяжения.



Необходимый размер достигается при условии соблюдения плотности, указанной в описании, путём подбора большего или меньшего размера спиц.

### *Подбор пряжи*

Подойдет любая пряжа с хорошей круткой, схожего метража, которая держит форму резинок в длину и ширину.

Для лучшего понимания формы жилета, смотрите видео:


•Обзор жилета-трансформера

<https://youtu.be/s-BzcXzpprU>

Жилет вяжется одной деталью снизу вверх и сверху вниз: начинается с низа переда и заканчивается резинкой низа спинки. Имеет один плечевой шов слева. Воротник с разрезом сзади, завязки с правой стороны и шлевка, скрепляющая детали спинки и переда. Ассиметричный крой.

Ниже представлены схема жилета измерений в см.

Схема в см  
Размер S-M




12 | 6 шлёвка

40 | 3 ЗАВЯЗКИ

47 | 3

Схема в см

Размер L



Начинаем вязание с резинки 1×1 низа переда.

### Сокращения

п. - петля

кр. - кромочная

р. - ряд

лиц. - лицевая

изн. - изнаночная

На спицы 3.0 итальянским способом, начиная с лиц., набрать 121п.+2 кр.( 129п.+2кр.).

В скобках указаны параметры для размера L.

Далее вязать 2р. поллой резинки. Кр. в конце р. провязывать изнаночной, в начале р. снимать. Далее перейти на вязание обычной резинки 1×1. С 5-го р. от начала вязания начать прибавления, как показано в видео:

•Прибавление петель проймы жилета

<https://youtu.be/PxqnE3Q1bbY><https://youtu.be/Ni2krCnIbXE>

5-й р. - 1кр., 5п. по рисунку, накид, далее по рисунку.

6-й р. - 1кр., вяжем по рисунку до накида, из накида вывязываем 1лиц., из протяжки 1изн., 5п. по рисунку, 1кр.

Таким образом, в каждом прибавочном р. мы прибавляем по 2п.

Всего таких прибавок будет 20шт.( 21шт.)

Ширина резинки 22р.(24р.)

На 23-м р.(25-м р.) смена спиц на 3.5

•**Небольшой лайфхак.**

При наборе петель я использую спицы на размер больше, чем для вязания основного полотна резинки. Например: итальянский набор на спицах 3.5, а 1-й р. и все последующие на спицах 3.0. Это делает низ более эластичным и выпуклым. Такой прием используется только при вязании с 2-мя р. поллой резинки.

Чтобы край резинки не поднимался, надо провязать кр. в конце 1-го и 3-го р. лиц. п. за переднюю стенку, а кр. в начале 2-го и 4-го р. изн. п.



Провязав 120р.(126р.) и сделав все прибавки, на спицах 161п.+2кр.(171п.+2кр.) Далее отметить маркерами вырез горловины и левое плечо. 32п.+1кр.(34п.+1кр.) для вывязывания левого плеча, 42п. для горловины.

Более подробно смотрите видео:

•Обзор горловины жилета

<https://youtu.be/t9g5-8csaxl>

С 121р.(127р.) начать формировать плавный вырез горловины. См.схемы убавлений и прибавлений выреза горловины и плечевого скоса для обоих размеров. Сначала вывязывается левое плечо и левая часть горловины, затем правая часть горловины и правое плечо.



Прошу обратить внимание, что первая петля после кромочной должна быть лицевой!  
Далее вяжем 15р. по прямой, без каких-либо манипуляций и в 16-м р. начинаем делать прибавки петель спинки и плечевого скоса, опираясь на схему и видео:

Прибавление петель спинки и плечевого скоса

<https://youtu.be/yI0alrIrY8E>

После всех прибавлений на спицах должно быть число п. перед до формирования горловины: 161п.+2кр.(171п.+2кр.)

С этого момента вязать спинку по тому же принципу, что и перед, но вместо прибавок по пройме делать убавки, как показано в видео:

Убавление петель проймы жилета

<https://youtu.be/VYihJ4Oluoo>


Вяжем симметричную деталь переду. Считайте количество рядов на перед и на спинке, оно должно быть одинаковое. Не забудьте перейти на спицы МЕНЬШЕГО размера для резинки низа. После последней убавки на пройме провязать 2р. резинкой 1×1 и затем 2 р. полой резинкой и закрыть петли иголкой. На спицах должно быть первоначальное количество п., т.е. 121п.+2кр.(129п.+2кр.)

У вас должна получиться вот такая конструкция:



После этого сделать плечевой шов.

Сколоть плечевые скосы с изнаночной стороны швейными булавками и, отступив от верхнего края 5-7мм, от горловины к пройме сшить швом вперед иголку.



### *Горловина*

Ложная кеттлевка в "карман" на основе тамбурного шва:

<https://youtu.be/DaU369k6OSQ>

Количество петель горловины колеблется от 96п.минимально и 106п.максимально, поскольку горловина нестандартная и набрать точное количество петель не удастся. Провязываем 3р."кармана" с лицевой стороны и 3р.с изнаночной. 4-й р.-соединительный. После того, как вы свяжете карман для кеттлевки с обеих сторон, первый, соединительный ряд можно связать всеми лицевыми, а можно сразу резинкой 1×1. Они смотрятся по-разному, но оба варианта хорошие. Выбирайте сами. То же касается и самой кеттлевки: она может быть с рубчиком( набор петель производится с лицевой стороны) или без рубчика( набор с изнаночной стороны). Выбор за вами. Горловина может быть с разрезом, как в данной модели и без.

Те, кто хочет сзади делать разрез на горловине, производите набор цепочки от середины выреза по спинке. Те, кто не хочет его делать, начинайте набор слева по вырезу спинки, отступив от плечевого шва 3-4 см. Это стандарт.

Высота горловины 17-18см. Последние 2 р.провязать полой резинкой и закрыть иглой,оставив нить подлиннее для обвязки разреза на горловине. Разрез делать на высоте чуть больше половины ворота. Просто перейти на поворотное вязание. Закрывать петли иглой с изнаночной стороны воротника и оставить нить 30-40см для обвязки крючком самого разреза.

Обвязка крючком разреза на резинке горловины:

<https://youtu.be/1Z570LYKbQ4>

### *Завязки и шлевка.*

Завязки:

На спицы 3.5 набрать обычным набором 10 п.+ 2кр. И вязать полой резинкой 40см. Вторая завязка 47см. Петли закрыть попарно, провязывая лиц. Кто вяжет туго( с большим натяжением нити), лучше вязать их на спицах 4.0 или даже 4.5. Они не должны быть плотно связаны, поскольку будут двойными. При ВТО завязки растянуть в длину.

Шлевка:

Набрать на спицы 3.5 обычным способом 20п.(22п.) и вязать 12см (13см) поллой резинкой. Петли закрыть попарно, провязывая лиц.

Как пришить шлевку:

<https://youtu.be/oSyOLuNofGc>

Шлевка пришивается с лицевой стороны. Кромочные петли проймы жилета имитируют шов. Они с обеих сторон шлевки.

Приколоть шлевку швейными иглами так, чтобы край был вровень с резинками обеих половин. Ширина шлевки рассчитана на ширину резинки низа. Притачать швом вперед иголку по дорожке из изнаночных.(первая петля после кромочной). Край шлевки на 5мм должен заходить на полотно полочек.

Красным цветом отмечено место шва.



Перед ВТО у вас должны быть готовы все детали жилета и пришита шлевка. Завязки пришивать после ВТО.

### *Стирка*

Я стираю все и всегда в стиральной машине (LG) на режиме "шерсть" 40° и 800 оборотов, цикл 37мин. Это уже с отжимом. Сушу горизонтально и чуть растягиваю под нужный

размер, но равномерно. Стираю я уже готовое изделие. Но подойдет и ручная стирка, если нет этого режима. После полного высыхания, почти всегда, немного отпариваю утюгом с паром тоже на режиме "шерсть". Утюг держу, почти на весу. Это надо делать всегда с изнанки, чтобы отпарить швы и придать большую ровность полотну. Также в момент отпаривания можно исправить/подкорректировать ширину или длину изделия. Любой трикотаж под утюгом пластичен. Его можно разутюжить и сутюжить. Т.е. увеличить или уменьшить размер.

Ручная стирка. Горизонтальная сушка.

Стираю жидким средством Mig для стирки кашемира и шелка, с кондиционером для белья Lenor.

После полного высыхания всех деталей аккуратно пришить завязки на уровне талии, отступив от края проймы 10-12см. На передней полочке с изнаночной стороны, на спинке-с лицевой.



Жилет можно носить и задом наперед.  
Форма жилета дает возможность экспериментировать с образами.  
Приятного вязания!

**Если по ходу вязания у вас возникли вопросы,**

**вы можете связаться со мной :**

**e-mail : [zusmanelen@gmail.com](mailto:zusmanelen@gmail.com)**

**WA : +79191509545**

**Просьба указывать в соц.сетях имя автора и хештег**

**#zusman\_жилет\_трансформер**

•Только для индивидуального, некоммерческого использования. Продажа, использование в любых других коммерческих целях, а также воспроизведение, публикация или распространение запрещены.