


Кардиган «УЧКУДУК»


Самелюк Ирина t.me/magnuna_ira






уст изн 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162


общий раппорт по вертикали 84 ряда



194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134
61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 61




107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


уст ижн

Тестовый образец для отработки узлов 1




правое плечо

Тестовый образец для отработки узлов 2



Узел 2
Левое плечо

Макет



*Кардиган вяжется сверху вниз без швов, конструкция спущенное плечо. Трехцветная планка резинкой 1*1. Минимальная ширина изделия по нижним точкам плечевого шва- расстояние от середины бицепса до середины бицепса через спину.*

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРЯЖА

320 м/-425/100 гр.

Carriagi piuma 320/100, 100% кашемир

G&G Filati Revive 700/100 в 2 сложения
100% кашемир

Milifilli 70 меринос, 30 кашемир 750/100 в
2 сложения

Knoll merino lambswool 850/100 гр в 2
сложения

Knoll noble 5 кашемир, 95 меринос,
1000/100 в 3 сложения

Кашемир 100% 1400/100 в 4 сложения

Lanacardate lamora 1400-1600/100 в 4
сложения

или иные варианты легких пряж

Расход 500-700 гр. в зависимости от
размера изделия и типа пряжи

Рекомендуемая плотность 3-3,5/3,3-3,9 р

Спицы основные 3,5-4, резинка 2,25-2,75;

Чтобы красиво встроить рисунок, то, предлагаются варианты ширины спины изделия без кромочных:

1) набор 254 п по плечам+ прибавки на подрезы по дуге по 6 п с двух сторон (узкие жгуты)+ подрез 11 п (широкий жгут) = 277 п

2) набор 234 п по плечам+ прибавки на подрезы по дуге по 10 п с двух сторон (лента)+ подрез 6 п (узкий жгут) = 260 п

3) набор 222 п по плечам+ прибавки на подрезы по дуге по 6 п с двух сторон (узкие жгуты)+ подрез 10 п (лента) = 244 п

4) набор 200 п по плечам+ прибавки на подрезы по дуге по 11 п с двух сторон (широкие жгуты)+ подрез 6 п (узкий жгут) =

228 п

5) набор 188 п по плечам+ прибавки на подрезы по дуге по 6 п с двух сторон (узкие жгуты)+ подрез 11 п (широкий жгут) = 211 п

6) набор 166 п по плечам+ прибавки на подрезы по дуге по 11 п с двух сторон (широкие жгуты)+ подрез 6 п (узкий жгут) = 194 п

Желательная ширина горловины с крайними точками в изнаночных промежутках: 100п, 88п, 66 п

По своим меркам ширины в см в соответствии с вашей плотностью выбираете для себя более подходящий вариант.

Последовательность работы:

- 1) связать образец
- 2) измерить плотность основного рисунка и резинки до и после ВТО.
- 3) заполнить расчетный лист
- 4) по необходимости отработать технику удлиненных рядов на дополнительном образце из любой пряжи.
- 4) распечатать схему из 4 листов А4. склеить. Расчертить свой макет на схеме по петлям согласно расчету.

СПИНА

Основным номером спиц набрать необходимое количество петель (Один из шести вариантов) методом длинный хвост. .

Расставить маркеры горловины.

Провязать изнаночный установочный ряд. В установочном ряду (на схеме в квадратах без обозначений под элементом «лента») проставить лицевые и изнаночные в последовательности согласно вводным петлям плеча по вашему индивидуальному макету. Оборвать нить.

Присоединить нить в точке А1 и вязать удлиненными рядами правую часть горловины спины и правое плечо А1-В1-С1- D1 и так далее. Закончить в изнаночном ряду в точке F1. Оборвать нить.

Присоединить нить в точке А2 и вязать удлиненными рядами левую часть горловины спины и левое плечо А2-В2-С2- D2 и так далее. Лицевым рядом пройти маркер F1. (Горловина спины сформирована). Продолжить формировать укороченными рядами правое и левое плечо до достижения ширины по плечам.

Вязать прямо пройму до начала расширения полотна к подрезам.

Выполнить прибавки согласно расчету по дуге. Прибавки по выполнять из скрещенной протяжки между кромочной и предкромочной.

Закончить в изнаночном ряду. Оборвать нить.

ПЕРЕД

Правое плечо.

Из под кромочных правого плечевого шва спины набрать петли столько же как и по спине. две крайние петли у горловины становятся кромочной и предкромочной изнаночной. Провязать установочный изнаночный ряд. Оборвать нить. Присоединить нить в точке А1 и удлиненными рядами формировать скос плеча и выполнять прибавки по горловине согласно расчетному ритму. Прибавки делать из скрещенной протяжки между основным полотном и предкромочной ИП. Количество прибавок по полочке равно половине петель горловины спины +2 п.

Вязать прямо пройму до начала расширения полотна к подрезам.

Выполнить прибавки на расширение проймы согласно расчету.

Закончить в том же изнаночном ряду, на котором завершили вязать спину. Оборвать нить.

Левое плечо.

Из под кромочных левого плечевого шва спины набрать петли на 2 больше (кромочная+ предкромочная ИП), чем по спине. Провязать установочный изнаночный

ряд. Оборвать нить. Присоединить нить в точке А2 и удлиненными рядами формировать скос плеча и выполнять прибавки по горловине согласно расчетному ритму. Со стороны горловины идут: кромочная, предкромочная ИП (добавить) и далее рисунок. Прибавки делать из-под предкромочной петли.

Вязать прямо пройму до начала расширения полотна к подрезам. Закончить в изнаночном ряду.

Следите, чтоб это был тот же номер изнаночного ряда по схеме, что и на спине и на правой полочки.

Далее объединяющий лицевой ряд:

Провязываем левую полочку. Набираем подрез номер 1 навивом (малый жгут или большой жгут или лента), провязываем спину, Набираем подрез номер 2 навивом. Провязываем правую полочку.

И продолжаем вязать изделие да резинки низа единой деталью.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ВЫТАЧКА

Для удлинения переда (рассеянная горизонтальная вытачка) встраиваем укороченные ряды на равном расстоянии. Диапазон встраивания примерно от центра высоты проймы до талии. Отступ от края проймы - 2 см, от условного бокового шва примерно по 6-7 см. Поставьте маркеры. **Полочки и спина с боками будут вязаться разными рядами схемы до резинки низа.** Учитывайте, также, что увеличится высота горловины переда.

РУКАВ

По пройме отметить центральные 22 петли рукава маркерами у плеча (1 изн, жгут на 9 п, 2 изн, жгут на 9 п, 1 изн). Рисунок как по центру спины. Поставить маркеры М1 по детали спины и М2 по детали переда. Набрать по пройме вокруг петли рукава начиная с точки М1 (установочный ряд). Далее от М1 к М2 уже начать вязать по

рисунку. Развернуться через немецкую петлю в точке M2 и далее удлиненными рядами равномерно сформировать окат до горизонтального подреза согласно расчету.

Условный шов 2 изн, под которые будут производится убавки. Если ближе к условному шву рукава не влезает весь рисунок последовательно, и остается часть петель, то их можно вязать рисунком малый жгут и изнаночной гладью. В рукаве будет только 2 шт элемента «лента». Постепенно, при выполнении убавок, эти лишние изнаночные петли сократятся и далее сокращения будут уже в рисунке.

РЕЗИНКИ

Низ изделия и манжеты одинаковые по ширине по 9 см. 3 см на цвет.

После окончания основного рисунка поменять спицы на меньший размер. Провязать первым дополнительным цветом сначала один лицевой ряд, выполнив корректировку по количеству петель. Количество петель кратно 2 петлям. Далее вязать резинку 1*1 - 3 см. Основным цветом провязать лицевой ряд. Далее вязать резинку 1*1 - 3 см. Вторым дополнительным цветом провязать лицевой ряд. Провязать резинку 1*1+два полых ряда - 3 см и закрыть иглой с имитацией итальянского набора.

ПЛАНКА

Первым дополнительным цветом проложить с изнанки тамбурный шов между предкрайочной и последующей петлей. Этим же цветом поднять петли кармана с двух сторон и провязать карман 3-4 ряда обе стенки. Объединить. Количество петель кратно 2+1 п. Довязать резинкой 1*1 до достижения 1,5 см вместе с карманом. Поменять на основной цвет. Провязать 1 лицевой ряд. по центру полосы сделать петли под пуговицы любым способом. В зависимости от длины кардигана от 3 до 5 шт. Вязать резинкой 1*1 -1,5 см. Вторым

дополнительным цветом провязать лицевой ряд. Провязать резинку 1*1+два полых ряда (всего 1,5 см) и закрыть иглой с имитацией итальянского набора.

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ

Пряжа	Номера спиц		
Плотность основа/ резинка до ВТО	после ВТО		
ОГ, см	ОБ, см	ОР середина бицепса, см	Рост, см
Расстояние между серединами бицепсов, см			
<hr/>			
<i>ВСЕ без кромочных!</i>	см	петли/ ряды	
ширина детали в низших точках плечевого скоса			
ширина области прибавок по дуге			
ширина горизонтального подреза			
ширина спинки без горизонтального подреза			
ширина полочки без горизонтального подреза			
ширина горловины спины без планки			
длина плечевого скоса			
высота изделия без резинки			
высота резинки низа			
высота плечевого скоса			
высота проймы общая			
высота проймы вертикаль			
высота проймы по дуге и ритм			
высота от проймы до резинки			
высота горизонтальной вытачки			
ритм укор рядов по плечевому шву			
глубина горловины спины без планки			
ритм укор рядов по горловине спины			
глубина V горловины без планки			
количество прибавок по V вырезу полочки			
ритм прибавок V выреза			
к-во и ритм доп рядов горизонтальной вытачки			
длина манжета			
длина рукава без манжета и без оката			
высота оката рукава			
ширина рукава у манжета			
ширина рукава у проймы			
ритм убавок рукава			

ПРАВИЛА РАСЧЕТА (без кромочных)

1. Ширина детали в низших точках плечевого скоса:

1)254 п, 2)234 п, 3)222 п, 4)200 п, 5)188 п, 6)166 п

2. Ширина спины без горизонтального подрез :

1)266п, 2)254 п, 3)234 п, 4)222 п, 5)200 п, 6)188 п

3. Ширина прибавок по дуге с одной стороны детали:

1)6 п - "1-0-1-0-1-1-2", 2)10 п-"1-0-1-0-1-1-2-2-2", 3)6 п- "1-0-1-0-1-1-2", 4)11 п- "1-0-1-1-1-1-2-2-2", 5)6 п- "1-0-1-0-1-1-2", 6)11 п- "1-0-1-1-1-1-2-2-2":

4. Ширина горизонтального подреза при объединении трех деталей в одну:

1) 11 п, 2) 6п, 3) 10п, 4) 6 п, 5)11 п, 6) 6 п

5. Ширина полочки без горизонтального подреза равна половине ширины спины+2 п (1 изн предкромочная+1 кромочная)

1)135 п, 2)129 п, 3) 119 п, 4)113 п, 5) 102 п, 6) 96 п

6. Общая ширина без планки: Ширина спины без горизонтального подреза+ширина 2х полочек без горизонтального подреза+ширина 2х горизонтальных подрезов. Но эти значения , можно увеличить за счет ширины следующего по рисунку элемента. Это нужно, если полуобхват переда шире полуобхвата спины по линии груди. (альтернатива вертикальной вытачки)

7. Ширина горловины спины без планки 24-28 см. Варианты: 98 п, 86 п, 76 п или 64 п.

8. Ширина горловины одной полочки равна половине горловины спины+2 п (предкромочная изнаночная, кромочная) 51 п, 45 п, 40, 34 п

8. Длина плеча это ширина спины в низших точках плечевого скоса минус ширина горловины спины. Полученное значение разделить пополам.

9. Высота скоса плеча в см минимум это длина плеча в см разделенное пополам. Можно чуть больше. Четное значение в рядах. Количество отрезков плеча равно половине от рядов высоты+1. То есть если скос 30 п, то количество отрезков 16.

10. Высота изделия по спине без резинки= высота изделия до проймы+ высота вертикальной проймы+ высота зоны прибавок + высота плечевого скоса. Четные значение в рядах.

11. Если у вас вздергивается изделие по спине, то перед резинкой низа удлиненными рядам можно нарастить спину по дуге.

12. Для удлинения переда (рассеянная горизонтальная вытачка) встраиваем укороченные ряды на равном расстоянии. Диапазон встраивания примерно от центра высоты проймы до талии. Отступ от края проймы - 2 см, от условного бокового шва примерно по 6-7 см. Поставьте маркеры. Полочки и спина с боковыми вставками будут вязаться разными рядами схемы до резинки низа.

13. Общая длина рукава состоит из оката, основной части рукава, по которому делаются убавки и манжеты.

14. Ширина рукава в пройме это общая высота проймы умноженная на 2+2 см.

15. Центр рукава - два больших зеркальных жгута. Также, как и по центру спины.

16. Если ближе к условному шву рукава не влезает весь рисунок и остается часть петель, то их можно вязать малым жгутом изнаночной гладью. Постепенно, при выполнении убавок, эти петли сократятся и далее сокращения будут уже в рисунке. Условный шов - 2 ИП.

17. Высота оката у каждого индивидуальная. Чем ближе ширина изделия к логтю, тем меньше высота оката. В среднем 4-6 см. Окат вяжется удлиненными рядами.

18. Убавки по рукаву не чаще, чем в 7 м ряду.

19. Высота резинки низа изделия 9 см (по 3 см на цвет). Ширина планки 4,5 см (по 1,5 см на цвет).

20. При смене цветов на резинке первый ряд нового цвета вяжется лицевой гладью, чтобы не было черточек.

21. Глубина горловины спины 4-6 см без обработки, глубина V горловины 25-32 см без обработки.

