

Zip-up Cardigan

by Cookie the Knitter



РАЗМЕР

XS (S) M (L) XL (2XL)

Окружность груди 105 (110) 115 (123) 129 (139) см
[41¼ (43¼) 45½ (48½) 50¾ (54¾)]

Длина 50 (51) 52 (53) 55 (58) см [19½ (20¼) 20½ (21)
21¾ (22¾)] (от края плеча)

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

15 п. x 22 р. = 10 x 10 см лицевой гладью на спицах
№ 5

22 п. x 32 р. = 10 x 10 см резинкой 1x1 на спицах №
3.5

СПИЦЫ

Круговые спицы № 5 длиной 40, 60, 80 и 100 или
120 см

Чулочные спицы № 4.5 или длинные круговые
спицы, если будете вязать методом *magic loop*

Круговые спицы № 4 длиной 100 или 120 см

Круговые спицы № 3.5 длиной 60 см

ПРЯЖА

Lima from Drops (50 г = 100 м [109 ярдов]) 350 (400)
400 (450) 500 (500) г сложенная вместе с Kid silk
from Drops (25 г = 210 м [230 ярдов]) 100 (100) 100
(125) 125 (125) г

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ


Застежка-молния длиной 60 или 70 см, трикотажная игла, 2 маркера, ненужная пряжа или леска для спиц, крючок и пряжа для временного набора петель, спицы № 5.5 (дополнительно)

Zip-up Cardigan - это кардиган со спущенными линиями плеч и свободным кроем, вяжется сверху вниз. Сначала набираются петли временным набором петель, чтобы наборный ряд петель не был заметен. Начать вязать спинку и поднять петли для каждого плеча. Затем вязать укороченными рядами, чтобы сформировать плечи и вырез горловины. После завершения плеч, детали соединить и вязать тело кардигана прямыми рядами. Затем поднять петли вокруг пройм для рукавов и вязать укороченными рядами. Удлиненные манжеты будут держать Ваши руки в тепле и комфорте. Наконец, поднять петли по краю горловины и вязать резинкой, петли резинки отогнуть внутрь и пришить, чтобы получить двойную планку горловины.

Каждый конец планки воротника продолжается до нижнего края тела кардигана для того, чтобы скрыть застежку-молнию.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

1. Размер



Размер XS (S) M (L) XL (2XL)

1. Окружность груди 105 (110) 115 (123) 129 (139) см [41¼ (43¼) 45½ (48½) 50¾ (54¾)"]

2. Длина 50 (51) 52 (53) 55 (58) см [19½ (20¼) 20½ (21) 21¾ (22¾)"] (от плеча)

3. Ширина плеч 50 (53) 54 (55) 57 (57) см [19¾ (20¾) 21¼ (21¾) 22¼ (22¼)"]

4. Длина рукава 38 (39) 40 (41) 43 (45.5) см [15 (15¼) 15¾ (16) 17 (18)"] (снизу, чтобы шлепнуть)

5. Окружность рукава 41.5 (42.5) 44 (45.5) 49.5 (56) см [16¼ (16¾) 17¼ (17¾) 19½ (22)"]

6. Окружность манжеты 25.5 (26.5) 26.5 (28) 30.5 (31.5) см [10 (10½) 10½ (11) 12 (12½)"]

2. Гид по размерам

Выберите размер с положительным припуском на свободное облегание 20 см [7¾"].

Для примера показан размер S для окружности груди 90 см [35½"].

3. Сокращения

ПМ – поместить маркер

СМ – переснять маркер

DS – двойная петля

M1R – (прибавить 1 петлю с наклоном вправо): левой спицей, движением сзади вперед поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать лиц.п. (прибавлена 1 петля).

M1L – (прибавить 1 петлю с наклоном влево): левой спицей, движением спереди назад поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать лиц.п. за заднюю стенку (прибавлена 1 петля)

SSK – снять 1 п. как лиц.п., снять 1 п. как лиц.п., затем вернуть снятые петли обратно на левую спицу, не меняя их новой ориентации и провязать их вместе лиц.п. за задние стенки (убавлена 1 п. с наклоном влево)

SSP – снять 1 п. как лиц.п., снять 1 п. как лиц.п., затем вернуть снятые петли обратно на левую спицу, не меняя их новой ориентации и провязать их вместе изн.п. за задние стенки (убавлена 1 п. с наклоном влево)

Снять петлю – снять петлю как изн.п.

Пожалуйста, внимательно прочитайте описание перед началом работы.

СПИНКА

Временным набором петель при помощи крючка набрать 75 (79) 81 (83) 85 (85) п. и вязать 44 (46) 46 (46) 46 (44) р. лиц.гл. на спицах № 5 длиной 80 см.

Затем прибавить петли для формирования пройм след.обр.:

Ряд 1 1 лиц.п., M1L, вязать до послед. петли, M1R, 1 лиц.п.

Ряд 2 Изн.п. до конца.

Вязать Ряды 1 и 2 всего 1 (1) 2 (3) 4 (7) раз. На спицах теперь будет 77 (81) 85 (89) 93 (99) п.

Пряжу обрезать и петли отложить.

ПРАВОЕ ПЛЕЧО

Перед началом плеч поднять на спицы петли временного набора петель. Общее количество петель такое же, как на спинке (=75 (79) 81 (83) 85 (85) п.). При удалении нити временного набора петель в лиц.р., поместить 29 (29) 30 (30) 31 (31) п. правой стороны (так, как Вы будете носить кардиган) на спицы № 5 длиной 60 или 80 см, оставшиеся 46 (50) 51 (53) 54 (54) п. поместить на ненужную пряжу или леску для спиц.

С изн. стороны, присоединить нить и сформировать наклонную линию плеча укороченными рядами *German short rows* (см. видео № 1):

Ряд 1 (изн.р.) 1 изн.п., SSP, 20 изн.п., работу повернуть

Ряд 2 (лиц.р.) Лиц.п. до конца

Ряд 3 1 изн.п., SSP, 12 изн.п., работу повернуть

Ряд 4 Лиц.п. до конца

Ряд 5 7 изн.п., работу повернуть

Ряд 6 Лиц.п. до конца

Эти 6 рядов выше относятся к вырезу горловины. При выполнении 'двойной петли' *German short rows* туго, так, чтобы петли были хорошо натянутыми, ровными.

Продолжить вязать укороченными рядами следующим образом:

Ряд 1 (изн.р.) Изн.п. до конца

Ряд 2 (лиц.р.) Лиц.п. до конца

Ряд 3 7 изн.п., работу повернуть

Ряд 4 Лиц.п. до конца

Ряд 5 Изн.п. до двойной петли DS, вязать еще 7 п., работу повернуть

Ряд 6 Лиц.п. до конца

Вязать эти 6 рядов выше и повторить Ряды 5 и 6 еще 1 раз.

Всего выполнено 8 рядов.

Вязать 1 изн.р. на всех петлях.

Вязать 10 (8) 8 (6) 8 (8) р. прямо, закончить изн.р.

После этого, с лиц. стороны выполнить прибавки:

Ряд 1 Лиц.п. до 1 п. перед коном ряда, M1R, 1 лиц.п.

Ряд 2 Изн.п. до конца.

Вязать ряды 1 и 2 всего 5 (6) 6 (7) 7 (7) раз. Теперь у Вас на спицах будет 32 (33) 34 (35) 36 (36) п.

В след. лиц.р. вязать лиц.п. до конца и набрать 5 (6) 6 (6) 6 (6) п. методом набора петель *backwards loop on* с левой стороны работы. Вязать еще 21 (23) 23 (23) 21 (19) р. прямо.

Затем сформировать пройму с правой стороны работы след.обр.:

Ряд 1 1 лиц.п., M1L, лиц.п. до конца

Ряд 2 Изн.п. до конца

Вязать эти 2 ряда всего 1 (1) 2 (3) 4 (7) раз. Теперь на спицах 38 (40) 42 (44) 46 (49) п.

Пряжу обрезать и петли отложить.

ЛЕВОЕ ПЛЕЧО

Поместить отложенные 29 (29) 30 (30) 31 (31) п. с левой стороны временного набора петель на спицы № 5 длиной 100 или 120 см. Центральные 17 (21) 21 (23) 23 (23) п. оставить отложенными.

Позже это будут петли планки горловины спинки.

С лицевой стороны, вязать укороченными рядами *German short rows*. Левое плечо вязать так же, как правое плечо, но в зеркальном отображении:

Ряд 1 (изн.р.) 1 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п., 20 лиц.п., работу повернуть

Ряд 2 (лиц.р.) Изн.п. до конца

Ряд 3 1 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п., 12 лиц.п., работу повернуть

Ряд 4 Изн.п. до конца

Ряд 5 7 лиц.п., работу повернуть

Ряд 6 Изн.п. до конца

Вязать эти 6 рядов выше и повторить Ряды 5 и 6 еще 1 раз. При выполнении 'двойной петли' *German short rows* пряжу натягивать туго.

В след. ряду начать формирование горловины полочки:

Ряд 1 (лиц.р.) Лиц.п. до конца

Ряд 2 (изн.р.) Изн.п. до конца

Ряд 3 7 лиц.п., работу повернуть

Ряд 4 Изн.п. до конца

Ряд 5 Лиц.п. до двойной петли DS, вязать еще 7 п., работу повернуть

Ряд 6 Изн.п. до конца

Вязать эти 6 рядов выше и повторить Ряды 5 и 6 еще 1 раз. Выполнено 8 рядов для горловины полочки.

Вязать прямо 10 (8) 8 (6) 8 (8) рядов лиц.гл.
Со след. ряда начать прибавлять петли для формирования горловины:

Ряд 1 1 лиц.п., M1L, лиц.п. до конца

Ряд 2 Изн.п. до конца.

Вязать ряды 1 и 2 в общей сложности 5 (6) 6 (7) 7 (7) раз. Теперь на спицах будет 32 (33) 34 (35) 36 (36) п.

Методом набора петель *backwards loop cast on* набрать 5 (6) 6 (6) 6 (6) п. с лиц. стороны и вязать лиц.п. до конца лиц.р. Затем вязать прямо еще 21 (23) 23 (23) 21 (19) р.

Сформировать пройму с левой стороны работы след.обр.:

Ряд 1 Лиц.п. до 1 п. перед концом ряда, M1R, 1 лиц.п.

Ряд 2 Изн.п. до конца.

Вязать эти 2 ряда всего 1 (1) 2 (3) 4 (7) раз. На спицах 38 (40) 42 (44) 46 (49).

Пряжу не обрезать и перейти к выполнению след. раздела.

ТЕЛО

Соединить плечи и спинку следующим образом:

Вязать лиц.п. левую полочку, методом набора петель *backwards loop cast on* набрать 2 (2) 2 (4) 4 (6) п., вязать лиц.п. спинку, методом набора петель *backwards loop cast on* набрать 2 (2) 2 (4) 4 (6) п., вязать лиц.п. правую полочку.

Поместить маркеры посередине наборного ряда петель для подмышки с обеих сторон.

На спицах теперь будет 157 (165) 173 (185) 193 (209) п.

С этого момента продолжить вязать лиц.гл. и убавлять петли с обеих сторон в каждом 12 (12) 12 (12) 10 (10) –м р. с лиц. стороны всего 3 (3) 3 (3) 4 (4) раза:

Ряд с убавками *Лиц.п. до 2 п. перед маркером, SSK, СМ, 2 п. вместе лиц.п.* повторить 2 раза, лиц.п. до конца

Между убавляемыми петлями пряжу натягивать потуже. На спицах осталось 145 (153) 161 (173) 177 (193) п.

После завершения убавок для тела кардигана, с обеих сторон маркеры удалить маркеры и вязать еще 6 (7) 7 (7) 6 (7) см [$5\frac{1}{2}$ ($6\frac{1}{4}$) $6\frac{1}{4}$ ($6\frac{1}{4}$) $5\frac{1}{2}$ ($6\frac{1}{4}$)"] (=14 (16) 16 (16) 14 (16) р.) или на желаемую длину, закончить изн.р.

Перейти на спицы № 4 длиной 100 см.

Перед началом ребристого узора резинкой, для аккуратного перехода от лицевой глади к резинке, вязать след.обр.:

Пряжу слишком не натягивать, но поддерживайте натяжение, чтобы полотно не морщинилось:

Ряд 1 1 лиц.п., *снять 1 п. с пряжей за работой, 1 лиц.п.* до конца.

Ряд 2 1 изн.п., *1 лиц.п., 1 изн.п.* до конца.

Затем продолжить вязать резинкой 1x1 как установлено на высоту 6 см [$2\frac{1}{4}$ "].

Перед тем, как закрыть петли, провяжите 2 ряда двойным вязанием как описано ниже, чтобы получить эластичный край:

Ряд 1 1 лиц.п., *снять 1 п. с пряжей перед работой, 1 лиц.п.* до конца.

Ряд 2 Снять 1 п. с пряжей перед работой, *1 лиц.п., снять 1 п. с пряжей перед работой* до конца.

Закрывать петли тубулярным методом *tubular bind off*.

РУКАВА

Для рукава поднять петли вдоль проймы на круговые спицы № 5 длиной 40 см. Для этого поднимать 1 п. в каждый 2-й р. 4 (6) 8 (16) 6 (1) раза и 2 п. в каждые 3 ряда 28 (28) 28 (24) 32 (38) раз. Затем поднять 2 (2) 2 (4) 4 (6) п. по краю наборного ряда петель для подмышки и поместить маркер начала круг.р. в середину поднятых петель. На спицах будет 62 (64) 66 (68) 74 (84) п.

Вязать укороченными рядами German short rows следующим образом:

Ряд 1 31 (32) 33 (34) 37 (42) лиц.п., ПМ (маркер верха оката), 10 (11) 12 (12) 10 (14) лиц.п., повернуть

Ряд 2 Изн.п. до верхнего маркера, СМ (маркер верха оката), 10 (11) 12 (12) 10 (14) изн.п., повернуть

Ряд 3 Лиц.п. до ДП, вязать еще 5 п., повернуть

Ряд 4 Изн.п. до ДП, вязать еще 5 п., повернуть

Затем повторить Ряды 3 и 4 еще 3 (3) 3 (3) 4 (4) раза (= 10 (10) 10 (10) 12 (12) рядов всего). В послед. 2 рядах на левой спице перед поворотом останется 1 (1) 1 (2) 2 (3) п. Когда будет провязан последний укороченный ряд, перед Вами будет лиц.р. Маркер верха оката удалить и вязать лиц.п. до конца.

С этого времени продолжит вязать круг.р. и убавить петли в каждом 5 (5) 5 (5) 5 (4) –м р. всего 11 (11) 12 (12) 13 (17) раз. Убавки выполнять следующим образом:

Ряд с убавками 2 п. вместе лиц.п., лиц.п. до 2 п. перед маркером, SSK

После всех убавок на спицах останется 40 (42) 42 (44) 48 (50) п.

Вязать еще 3 (4) 2.5 (3.5) 3.5 (4.5) см [$1\frac{1}{4}$ ($1\frac{1}{2}$) 1 ($1\frac{1}{2}$) $1\frac{1}{2}$ ($1\frac{3}{4}$)"] (=7 (9) 6 (8) 8 (10) р.) или до желаемой длины.

Перейти на чулочные спицы № 4.5 или длинные круговые спицы при вязании методом *magic loop*.

Перед началом вязания резинки, точно так же, как не теле кардигана, снять каждую 2-ю п. следующим образом: Обратите внимание на натяжение нити:

Ряд 1 *1 лиц.п., снять 1 п. с пряжей за работой* до конца.

Ряд 2 *1 лиц.п., 1 изн.п.* до конца.

Затем продолжить вязать резинкой 1x1 как установлено на высоту 10 см [4"].

Перед тем, как закрыть петли, провяжите 2 ряда двойным вязанием как описано ниже, чтобы получить эластичный край:

Ряд 1 *1 лиц.п., снять 1 п. с пряжей перед работой* до конца.

Ряд 2 *снять 1 п. с пряжей за работой, 1 изн.п.* до конца.

Закрывать петли тубулярным методом *tubular bind off*.

ПЛАНКА ГОРЛОВИНЫ И ПОДКЛАДКА ДЛЯ МОЛНИИ

С лицевой стороны, поднять петли на круговые спицы № 3.5 длиной 60 см.

Сначала поместить 17 (21) 21 (23) 23 (23) п. временного набора петель на другие спицы. Затем поднять петли каждого ряда вдоль правого края горловины (=39 (40) 40 (40) 42 (42) п.), вязать лиц.п. с доп. спицы, затем поднять петли с левой стороны так же, как с правой стороны.

Общее количество петель равно 95 (101) 101 (103) 107 (107).

Примечание: количество поднятых петель может измениться в зависимости от плотности вязания резинки.

Следующий ряд - изн.р.:

Ряд 1 1 изн.п., *1 лиц.п., 1 изн.п.* до конца.

Вязать резинкой 1x1 как установлено на высоту 14 см [$5\frac{1}{2}$ "]. В послед. изн.р. резинки, вязать до 4 п. перед концом ряда и снять последние 4 п. на ненужную пряжу. После этого работу повернуть и закрыть петли следующим образом (см видео №2):

1 лиц.п., *1 лиц.п., снять 2 п. обратно на левую спицу, 2 п. вместе скрещ. лиц.п.* до 3 п. перед концом ряда

(3 п. на левой спице, 1 п. на правой спице, в общей сложности на спицах 4 п.

Нить обрезать, оставив конец нити длиной примерно в 3 раза длиннее, чем длина воротника. Конец нити будет использован для выполнения шва. Затем снять 3 п. с левой спицы на правую спицу, так, чтобы с левого края осталось тоже 4 п. Работу повернуть на изн. сторону.

Свободно набрать методом набора петель *Tubular cast on* 8 п. на спицы № 5 или 5.5, начиная с изн.п. Затем, не обрезая пряжу, продолжить вязать 4 п. оставшиеся ранее (см выше).

Вязать установочный ряд для двойной планки под молнию (см видео № 3):

Установочный ряд *1 изн.п., методом набора петель *backwards loop cast on* набрать 1 п.* 4 раза (= 4 п. прибавлено)

Теперь на спицах будет 16 п. К 8 п. планки, соединенной с планкой горловины будет пришита молния и другие 8 п. будут планкой-подкладкой под молнию (фото № 4).

Теперь продолжить вязать двойную планку как описано ниже, пока ее длина не будет такой же, как тело кардигана:

Ряд 1 Повторять *снять 1 п. с пряжей перед работой, 1 лиц.п.* до конца. В конце ряда пряжу подтягивать 1-ю п. каждого ряда для аккуратного края.

Также перед тем, как закрыть петли планку можно отпарить или выполнить влажную блокировку, так как полотно может растянуться после блокировки. Если Вы не уверены в длине, то снимите петли на ненужную пряжу и отрегулируйте длину после стирки и блокировки готового кардигана.

Закрывать петли тубулярным методом.

Поместить 4 п. с правого края горловины на спицы № 5.

Вязать лиц.гл. с лиц. стороны работы на длину тела кардигана. Петли закрыть.

Планку горловины сложить на изн. сторону и пришить. Убедитесь в том, что планка не искривлена (фото № 5).

ОКОНЧАНИЕ

Закрепить концы нитей. Замочить кардиган в воде со средством для стирки на 10 минут, затем тщательно прополоскать. Кардиган расправить и оставить до полного высыхания. После этого пришить молнию на швейной машинке или вручную.

ВИДЕО И ФОТО

1. German short row



m.site.naver.com/0FkJ0

2. Закрывать петли горловины



m.site.naver.com/0Rp9o

3. Планка для молнии




m.site.naver.com/0Rp98_98

4. Пришит застежку-молнию с изн. стороны.



(Швы выполнены на швейной машине)

Вставить застежку-молнию между подкладками и полотном и пришить. К половине двойной планки, соединенной с планкой горловины пришить молнию, планка, связанная на присоединенных дополнительно петлях будет подкладкой под зубчики молнии.



(Молния пришита вручную)

Не забудьте подшить нижние края планок молнии!

5. Пришить планку горловины.

