

Hudson + West^{co}



FALL CREEK | Emily Greene

РАЗМЕРЫ

1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9): 90 (102, 111, 123, 132, 145, 150.5, 165.5, 174.5) см в окружности груди (застёгнутый)

Кардиган показан в 3-м размере, 111 см; с припуском на свободное облегание 5 см на мужчине (185 см) // 20.25 см на женщине (175 см).
Рекомендуемый припуск: 5-10см в груди

ПРЯЖА

Hudson + West Co. Forge (70% Меринос / 30% Корридейл; 215 м/100 г), 7 (8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12) моточков.

СПИЦЫ

Размер А: (для манжет, подола, и тела кардигана):
Размер 4 мм

Размер В: (для тубулярного набора петель и воротника): 3.75 мм: круговые длиной 122 см .
При необходимости отрегулируйте размер спиц, чтобы получить правильную плотность вязания.

ДРУГОЕ

Пуговицы (пять), диаметром 2.5 см; маркеры петли (М); бросовая нить (не обязательно, для полого набора петель); гобеленовая игла.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

27 п. и 28.5 рядов = 10 см резинкой 2x2 на спицы
Размера А.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАВЫКИ

Прибавки; убавки; поднятие петель; сшивание вязанных деталей; (не обязательно) тубулярный набор петель и тубулярное закрытие петель; укороченные ряды.

ПРИМЕЧАНИЯ ПО КОНСТРУКЦИИ

- Полочки, спинка, и рукава это кардигана вяжутся прямыми рядами снизу вверх и затем сшиваются вместе. Петли воротника и полочек поднимаются по краю изделия и формируются укороченными рядами. Круговые спицы используются, чтобы разместить большое количество петель. Лицевые (нечетные) ряды схемы читать справа налево; изнаночные (чётные) ряды схемы читать слева направо. Все маркеры переснимать по ходу работы, если не указано другое.
- Этот кардиган разработан **на основе стандартных размеров ASTM для мужчин.** Тщательно проверьте схему размеров перед выбором размера.



Специальные техники

Петлица (петля для пуговицы)

Перевести нить вперёд, сн1нпр, перевести нить назад, *сн1нзр, накинуть вторую снятую петлю на первую; повторить от * ещё раза. Сн.1 с правой спицы на левую, повернуть работу. Набрать 6 п., используя набор петель косичкой, повернуть работу. Перевести нить назад, сн.1 с левой спицы на правую, накинуть послед. набранную п. на снятую п., вязать ряд до конца как указано.

Немецкие укороченные ряды

Как вязать укороченный ряд:

1. Вязать до точки указанной в описании, и повернуть работы.
2. Держа рабочую нить перед работой, снять одну петлю как изн. с левой спицы на правую.
3. Потянуть рабочую нить вверх и над правой спицей, как если делать накид, и сильно потянуть. Это исказит только что снятую петлю, придавая ей вид двух петель (сделали двойную петлю) вместо одной.
4. Если след. п. изн.: Перевести рабочую нить под кончиком правой спицы обратно вперёд, для вязания изн. п.
- Если след. п. лиц.: Продолжайте удерживать рабочую нить натянутой за работой, для вязания лиц. п.
5. Продолжать вязание до след. ряда, как указано в инструкции.

Для провязывания двойных петель в след. рядах:

Вязать как указано до двойной петли. Если двойная петля должна быть лиц, чтобы сохранить узор, вставьте правую спицу в обе ножки двойной петли, как если вязать лиц., как будто 2 в.лиц., и провяжите их вместе лиц. как одну петлю. Если двойная петля должна быть изн., чтобы сохранить узор, вставьте правую спицу в обе ножки двойной петли, как если вязать изн., как будто 2 в.изн., и провяжите их вместе изн. как одну петлю.



Сокращения:

2 в.изн.: провязать 2 петли вместе как изн.

2 в.лиц.: провязать 2 петли вместе как лиц.

П1И-Л: (сделать 1 изн. п. с наклоном влево):

Сделать 1 п. из протяжки, подняв её левой спицей спереди и провязать её изн. за зад. стенку петли - 1 п. прибавлена.

П1И-П: (сделать 1 изн. п. с наклоном вправо):

Сделать 1 п. из протяжки, подняв её левой спицей сзади и провязать её изн. - 1 п. прибавлена.

П1Л: прибавить 1 п. влево (с наклоном влево)

П1П: прибавить 1 п. вправо (с наклоном вправо) поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц. (изн.) за перед. стенку п.

пМ: поместить маркер

поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц. (изн.) за зад. стенку п.

псМ: переснять маркер

сДП: (сделать двойную петлю для немецких укороченных рядов): см. как вязать укороченный ряд выше.


сси: снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как изн. за зад. стенку петель. (убавка с наклоном влево)

ссл: снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как лиц. за зад. стенку петель. (убавка с наклоном влево)

О дизайне

Fall Creek от Эмили Грин - классика для всех. Связанный из мягкой и прочной пряжи Forge, этот кардиган, с его фирменной резинкой Эмили и пересекающимися диагональными линиями, будет фаворитом гардероба в любое время года. Этот кардиган-унисекс дизайнера; Эмили использовала стандарты ASTM для мужских размеров, поэтому внимательно ознакомьтесь со схемой размеров, прежде чем принять решение о размере. Этот кардиган предназначен для ношения со свободой облегания 5-10 см, как показано на Дель, но Бритт носит его со свободой облегания 20.25 см, и он также хорошо и удобен, в его мягкой оверсайз атмосфере!

Схема размеров



A: (общая длина):

64 (65, 66, 67.5, 67.5, 68, 68, 68.5, 68.5) см

B: (ширина по низу спинки):

45 (51.5, 56, 61.5, 66, 72.5, 75.5, 82.5, 87.5) см

C: (высота плечевых скосов со спинки):

11 (12, 12, 14, 14, 14, 15, 15, 15) см

D: (высота проймы спинки, от нижнего скоса плеча): 12.5 (14, 16.5, 17, 18.5, 18.5, 19, 21, 22) см

E: (длина спинки от проймы до низа):

40.5 (39.5, 38, 37, 35, 35, 34.5, 33, 32) см

F: (ширина спинки от проймы до проймы):

37 (40, 41.5, 44.5, 45.5, 45.5, 49, 50, 52) см

G: (ширина горловины спинки):

14.5 (14.5, 16, 16, 17, 17, 17, 19, 20.5) см

H: (скос плеча, полочка, после сшивания):

5.5 (6.5, 6.5, 7, 7, 7, 7.5, 7.5, 7.5) см

I: (высота проймы, полочка, после сшивания):

18.5 (20.5, 22, 24, 25.5, 25.5, 26.5, 28, 30) см

J: (длина переда, от верха подола до начала формирования проймы):

33.5 (32, 30.5, 30, 28, 28, 26.5, 25.5, 24) см

K: (ширина подола): 7.5 см

L: (ширина плеча переда):

11.5 (12.5, 12.5, 14.5, 14.5, 14.5, 16, 16, 16) см

M: (ширина полочки по низу):

19.5 (23, 26, 29, 30.5, 33.5, 35, 39.5, 41.5) см

N: (глубина выреза горловины полочки):

25 (25.5, 27.5, 28, 28, 28.5, 28.5, 29, 29) см

O: (длина полочки, до начала формирования выреза горловины): 39.5 см

P: (ширина верхней части рукава):

30 (35, 36, 37.5, 42, 44, 45, 48.5, 52.5) см

Q: (ширина оката рукава):

11 (12, 13.5, 15, 16, 18, 18, 21, 23) см

R: (высота оката рукава):

11.5 (12, 14, 16, 18, 19, 19, 21, 23.5) см

S: (длина рукава):

47.5 (47, 46.5, 45.5, 45, 45, 44.5, 44.5, 43) см

T: (ширина манжета рукава): 7.5 см

U: (ширина рукава по манжете):

21 (23, 24, 25.5, 27.5, 28.5, 30, 30, 32) см

СПИНКА

Тубулярный набор петель (Tubular Cast On):

Если вы не хотите использовать полый набор петель, набрать 123 (139, 151, 167, 179, 195, 203, 223, 235) п. на спицы **Размера А**. Перейти к Резинке

Используя спицы **Размера В** и бросовую нить, набрать 62 (70, 76, 84, 90, 98, 102, 112, 118) п.

Установочный Базовый Ряд (ИС): Используя основную нить, *1 лиц., накид; повторять от * до послед. п., 1 лиц. - 61 (69, 75, 83, 89, 97, 101, 111) п. прибавлено; (123 (139, 151, 167, 179, 195, 203, 223, 235) п.) на спицах.

Базовый Ряд 1 (ЛС): *сн1нпр, 1 лиц.; повторять от * до послед. п., сн1нпр.

Базовый Ряд 2 (ИС): *1 лиц., сн1нпр; повторять от * до послед. п., 1 лиц.

Базовый Ряд 3 (ЛС): *сн1нпр, 1 лиц.; повторять от * до послед. п., сн1нпр.

Базовый Ряд 4 (ИС): *1 лиц., сн1нпр; повторять от * до послед. п., 1 лиц.

Перейти на спицы **Размера А**.

Резинка

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц., *1 изн., 1 лиц.; повторять от * до послед. п., 1 лиц.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц., *1 изн., 1 лиц.; повторять от * до конца.

Повторять ряды 1-2 до 7.5 см от набора петель, закончив лиц. рядом.

Начало основного узора:

Только Размеры 1, 2, 5, 6, 7 и 9:

Установочный ряд (ИС): 1 лиц., 1 изн., *2 лиц., 2 изн.; повторить от * ещё 13 (15, -, -, 20, 22, 23, -, 27) раз(а), 2 лиц., 2 вм.изн., 1 изн., *2 лиц., 2 изн.; повторить от * до послед. 4 п., 2 лиц., 1 изн., 1 лиц.
- 1 п. убавлена; 122 (138, -, -, 178, 194, 202, -, 234) п. на спицах.

Только Размеры 3, 4 и 8:

Установочный ряд (ИС): 1 лиц., 1 изн., *2 лиц., 2 изн.; повторить от * ещё - (-, 17, 19, -, -, -, 26, -) раз, 2 вм.лиц., 1 лиц., *2 изн., 2 лиц.; повторить от * до послед. 2 п., 1 изн., 1 лиц.
- 1 п. убавлена; - (-, 150, 166, -, -, -, 222, -) п. на спицах.

Все размеры:

Ряд 1 (ЛС): *2 лиц., 2 изн.; повторить от * до послед. 2 п., 2 лиц.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц., 1 изн., *2 лиц., 2 изн.; повторить от * до послед. 4 п., 2 лиц., 1 изн., 1 лиц.
Повторять ряды 1-2 до 40.5 (39.5, 38, 37, 35, 35, 34.5, 33, 32) см от набора петель, закончив изн. рядом.

Формирование пройм:

Закрывать по 8 (8, 10, 12, 12, 12, 14, 14, 14) п. в начале след. 2 рядов - 106 (122, 130, 142, 154, 170, 174, 194, 206) п. на спицах.

Закрывать по 1 (2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7) п. в начале след. 2 рядов, затем закрыть 1 (1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4) п. в начале след. 4 (2, 2, 4, 2, 4, 4, 4, 6) рядов - 100 (116, 120, 128, 140, 148, 152, 166, 168) п. на спицах.

Только размеры 5 - 9:

Закрывать - (-, -, -, 2, 2, 2, 3, 2) п. в начале след. - (-, -, -, 4, 4, 2, 6, 6) рядов -
- (-, -, -, 132, 140, 148, 148, 156) п. на спицах.

Только размеры 2 - 9:

Ряд с убавками для пройм (ЛС): 2 лиц., ссл, вязать как установлено до послед. 4 п., 2 вм.лиц., 2 лиц. - 2 п. убавлено; - (114, 118, 126, 130, 138, 146, 150, 154) п. на спицах.

След. Ряд (ИС): 1 лиц., 2 изн., вязать как установлено до послед. 3 п., 2 изн., 1 лиц.

Повторить Ряд с убавками для пройм в каждом лиц. ряду ещё - (3, 3, 3, 3, 7, 7, 5, 7) раз(а) -
- (6, 6, 6, 6, 14, 14, 10, 14) п. убавлено; - (108, 112, 120, 124, 124, 132, 136, 140) п. на спицах.



Все размеры:

На спицах должно быть 100 (108, 112, 120, 124, 124, 132, 136, 140) п.

След. Ряд (ЛС): 1 лиц., *2 лиц., 2 изн.; повторить от * до послед. 3 п., 3 лиц.

След. Ряд (ИС): 1 лиц., *2 изн., 2 лиц.; повторить от * до послед. 3 п., 2 изн., 1 лиц.

Повторять последние 2 ряда до 51 (51, 52, 52, 51, 51, 51, 51, 51) см от набора петель, закончив изн. рядом.

Начало деталей и формирования плеча:

Примечание: количество петель в следующих четырех рядах не меняется.

След. Ряд (ЛС): 1 лиц., П1П, 1 лиц., ссл, 1 изн., *2 лиц., 2 изн.; повторить от * до послед. 7 п., 2 лиц., 1 изн., 2 вм.лиц., 1 лиц., П1Л, 1 лиц.

След. Ряд (ИС): 1 лиц., 1 изн., П1И-Л, 1 изн., 2 вм.изн., *2 изн., 2 лиц.; повторить от * до послед. 7 п., 2 изн., сси, 1 изн., П1И-П, 1 изн., 1 лиц.

След. Ряд (ЛС): 3 лиц., П1И-П, 1 лиц., ссл, 1 лиц., *2 изн., 2 лиц.; повторить от * до послед. 9 п., 2 изн., 1 лиц., 2 вм.лиц., 1 лиц., П1И-Л, 3 лиц.

След. Ряд (ИС): 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., П1Л, 1 изн., 2 вм.изн., *2 лиц., 2 изн.; повторить от * до послед. 9 п., 2 лиц., сси, 1 изн., П1П, 1 лиц., 2 изн., 1 лиц.

Ряд с убавками плеча 1 (ЛС): 3 лиц., 2 изн., 1 лиц., ссл, вязать как установлено до послед. 8 п., 2 вм.лиц., 1 лиц., 2 изн., 3 лиц. - 2 п. убавлено; 98 (106, 110, 118, 122, 122, 130, 134, 138) п. на спицах.

Ряд с убавками плеча 2 (ИС): 1 лиц., 2 изн., 2 лиц., 1 изн., 2 вм.изн., вязать как установлено до послед. 8 п., сси, 1 изн., 2 лиц., 2 изн., 1 лиц. - 2 п. убавлено; 96 (104, 108, 116, 120, 120, 128, 132, 136) п. на спицах.

Повторить ряды с убавками плеча 1-2 ещё 14 (16, 16, 18, 18, 18, 20, 20, 20) раз - 56 (64, 64, 72, 72, 72, 80, 80, 80) п. убавлено; 40 (40, 44, 44, 48, 48, 48, 52, 56) п. на спицах.

Закрывать все оставшиеся п.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

Тубулярный набор петель (Tubular Cast On):

*Если вы не хотите использовать полый набор петель, набрать 55 (63, 71, 79, 83, 91, 95, 107, 111) п. на спицы **Размера А**. Перейти к Резинке.*

Используя спицы **Размера В** и бросовую нить, набрать 28 (32, 36, 40, 42, 46, 48, 54, 56).

Установочный Базовый Ряд (ИС): Используя основную нить, *1 лиц., накид; повторять от * до послед. п., 1 лиц. - 27 (31, 35, 39, 41, 45, 47, 53, 55) п. прибавлено; 55 (63, 71, 79, 83, 91, 95, 107, 111) п. на спицах.

Базовый Ряд 1 (ЛС): *сн1нпр, 1 лиц.; повторять от * до послед. п., сн1нпр.

Базовый Ряд 2 (ИС): *1 лиц., сн1нпр; повторять от * до послед. п., 1 лиц.

Базовый Ряд 3 (ЛС): *сн1нпр, 1 лиц.; повторять от * до послед. п., сн1нпр.

Базовый Ряд 4 (ИС): *1 лиц., сн1нпр; повторять от * до послед. п., 1 лиц.

Перейти на спицы **Размера А**.

Резинка

Вязать резинку как для **Спинки**.

Начало основного узора:

Установочный ряд (ИС): 1 лиц., *2 изн., 2 лиц.; повторить от * до послед. 2 п., 1 изн., 1 лиц.

Ряд 1 (ЛС): *2 лиц., 2 изн.; повторить от * до послед. 3 п., 3 лиц.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц., *2 изн., 2 лиц.; повторить от * до послед. 2 п., 1 изн., 1 лиц.

Повторять ряды 1-2 ещё один раз.

Примечание: Некоторые схемы узора, формирование проймы и формирование выреза горловины выполняются одновременно. Пожалуйста, прочтите следующие разделы до конца, прежде чем продолжить.

След. Ряд (ЛС): *2 лиц., 2 изн.; повторить от * ещё 2 (4, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16) раз(а), пМ, вязать Ряд 1 Схемы А-слева на след. 18 п., пМ, *2 изн., 2 лиц.; повторить от * до послед. 5 п., 2 изн., 3 лиц.

След. Ряд (ИС): 1 лиц., *2 изн., 2 лиц.; повторить от * до маркера, вязать след. ряд Схемы А-слева до маркера, *2 лиц., 2 изн.; повторить от * до послед. 4 п., 2 лиц., 1 изн., 1 лиц.

Вязать ровно до 32-го ряда Схемы А-слева, закончив изн. рядом.

След. Ряд (ЛС): *2 лиц., 2 изн.; повторить от * до маркера, удалить маркер, 2 лиц., 2 изн., пМ, вязать Ряд 1 Схемы В-слева на след. 18 п. (удалив маркер), пМ, *2 изн., 2 лиц.; повторить от * до послед. 5 п., 2 изн., 3 лиц.

След. Ряд (ИС): 1 лиц., *2 изн., 2 лиц.; повторить от * до маркера, вязать след. ряд Схемы В-слева до маркера, *2 лиц., 2 изн.; повторить от * до послед. 4 п., 2 лиц., 1 изн., 1 лиц.

Вязать ровно до 8-го ряда Схемы В-слева, закончив изн. рядом.

Повторить послед. 8 рядов, смещая маркеры как указано во время первого лиц. ряда, ещё 4 раза. После окончания послед. повтора, крайний левый маркер будет через 5 п. от левого края работы.

След. Ряд (ЛС): *2 лиц., 2 изн.; повторить от * до маркера, псМ, вязать Ряд 1 Схемы С-слева до маркера, псМ, 2 изн., 3 лиц.

След. Ряд (ИС): 1 лиц., 2 изн., 2 лиц., псМ, вязать след. ряд Схемы С-слева до маркера, *2 лиц., 2 изн.; повторить от * до послед. 4 п., 2 лиц., 1 изн., 1 лиц.

Вязать ровно до 12-го ряда Схемы С-слева. С ЛС, прикрепить съёмный маркер с левого края вашей работы непосредственно под спицами; этот маркер обозначает начало формирования горловины и будет использоваться в качестве ориентира во время поднятия петель для планок и воротника.

Продолжать как установлено до 18-го ряда Схемы С-слева, делая убавки как указано в схеме. Как только вы закончите послед. ряд Схемы С-слева, для оставшейся частилевой полочки все п. будут вязаться по узору. Вы можете удалить маркеры. Формирование выреза горловины продолжается со след. лиц. ряда.



Ряд с убавками горловины (ЛС): вязать как установлено до послед. 8 п., 2 вм.лиц., 1 лиц., 2 изн., 3 лиц. - 1 п. убавлена; 51 (59, 67, 75, 79, 87, 91, 103, 107) п. на спицах.

Повторить Ряд с убавками горловины в каждом 4 ряду ещё 8 (8, 12, 12, 12, 12, 16, 16) раз - 8 (8, 12, 12, 12, 12, 16, 16) п. убавлено.

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, через 40.5 (39.5, 38, 37, 35, 35, 34.5, 33, 32) см от набора петель, начать формирование проймы со след. лиц. ряда след. образом:

Закрывать по 8 (8, 10, 12, 12, 12, 14, 14, 14) п. в начале след. лиц. ряда, затем закрыть по 1 (2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7) п. в начале след. лиц. ряда, затем закрыть по 1 (1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4) п. в начале след. 2 (1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3) лиц. рядов.

Только размеры 5 - 9:

Закрывать по - (-, -, -, 2, 2, 2, 3, 2) п. в начале след. - (-, -, -, 2, 2, 1, 3, 3) лиц. рядов.

Только размеры 2 - 9:

Ряд с убавками для пройм (ЛС): 2 лиц., ссл, вязать как установлено до конца - 1 п. убавлена.

След. Ряд (ИС): вязать как установлено до послед. 3 п., 2 изн., 1 лиц.

Повторить Ряд с убавками для пройм в каждом лиц. ряду ещё - (3, 3, 3, 3, 7, 7, 5, 7) раз(а) - (3, 3, 3, 3, 7, 7, 5, 7) п. убавлено.

Все размеры:

У вас должно быть 32 (36, 36, 40, 40, 40, 44, 44, 44) п. на спицах после завершения формирования Горловины и Проймы

След. Ряд (ЛС): 1 лиц., *2 лиц., 2 изн.; повторить от * до послед. 3 п., 3 лиц.

След. Ряд (ИС): 1 лиц., *2 изн., 2 лиц.; повторить от * до послед. 3 п., 2 изн., 1 лиц.

Повторять последние 2 ряда до 64 (65, 66, 67.5, 67.5, 68, 68, 68.5, 68.5) см от набора петель, закончив изн. рядом.

Закрывать все оставшиеся п.

ПРАВая ПОЛОЧКА

Сделать тубулярный набор петель (Tubular Cast Op) (на ваше усмотрение) и Резинку как для левой полочки.

Начало основного узора:

Установочный ряд (ИС): 1 лиц., 1 изн., *2 лиц., 2 изн.; повторять от * до послед. п., 1 лиц.

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц., *2 изн., 2 лиц.; повторять от * до конца.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц., 1 изн., *2 лиц., 2 изн.; повторять от * до послед. п., 1 лиц.

Повторять ряды 1-2 ещё один раз.

Примечание: Некоторые схемы узора, формирование проймы и формирование выреза горловины выполняются одновременно. Пожалуйста, прочтите следующие разделы до конца, прежде чем продолжить.

След. Ряд (ЛС): 3 лиц., 2 изн., *2 лиц., 2 изн.; повторить от * 5 раз, пМ, вязать Ряд 1 Схемы А-справа over след. 18 п., пМ, *2 изн., 2 лиц.; повторять от * до конца.

След. Ряд (ИС): 1 лиц., 1 изн., 2 лиц., *2 изн., 2 лиц.; повторить от * до маркера, вязать след. ряд Схемы А-справа до маркера, *2 лиц., 2 изн.; повторять от * до послед. п., 1 лиц.

Вязать ровно до 32-го ряда Схемы А-справа, закончив изн. рядом.

След. Ряд (ЛС): 3 лиц., 2 изн., *2 лиц., 2 изн.; повторить от * до послед. 4 п. перед маркером, пМ, вязать Ряд 1 Схемы В-справа на след. 18 п. (удалив маркер), пМ, *2 изн., 2 лиц.; повторять от * до конца (удалив маркер).

След. Ряд (ИС): 1 лиц., 1 изн., 2 лиц., *2 изн., 2 лиц.; повторить от * до маркера, вязать след. ряд Схемы В-справа до маркера, *2 лиц., 2 изн.; повторять от * до послед. п., 1 лиц.

Вязать ровно до 8-го ряда Схемы В-справа, закончив изн. рядом.

Повторить послед. 8 рядов, смещая маркеры как указано во время первого лиц. ряда, ещё 4 раза. После окончания послед. повтора, крайний левый маркер будет через 5 п. от правого края работы.

След. Ряд (ЛС): 3 лиц., 2 изн., псМ, вязать Ряд 1 Схемы С-справа до маркера, псМ, *2 изн., 2 лиц.; повторять от * до конца.

След. Ряд (ИС): 1 лиц., 1 изн., 2 лиц., *2 изн., 2 лиц.; повторить от * до маркера, вязать след. ряд Схемы С-справа до маркера, псМ, 2 лиц., 2 изн., 1 лиц.

Вязать ровно до 12-го ряда Схемы С-слева. С ЛС, прикрепить съёмный маркер с правого края вашей работы непосредственно под спицами; этот маркер обозначает начало формирования горловины и будет использоваться в качестве ориентира во время поднятия петель для планок и воротника.

Продолжать как установлено до 18-го ряда Схемы С-слева, делая убавки как указано в схеме. Как только вы закончите послед. ряд Схемы С-слева, для оставшейся части Правой полочки все п. будут вязаться по узору. Вы можете удалить маркеры. Формирование выреза горловины продолжается со след. лиц. ряда.

Ряд с убавками горловины (ЛС): 3 лиц., 2 изн., 1 лиц., ссл, вязать как установлено до конца - 1 п. убавлена; 51 (59, 67, 75, 79, 87, 91, 103, 107) п. на спицах.

Повторить Ряд с убавками горловины в каждом 4 ряду ещё 8 (8, 12, 12, 12, 12, 12, 16, 16) раз - 8 (8, 12, 12, 12, 12, 16, 16) п. убавлено.

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, через 40.5 (39.5, 38, 37, 35, 35, 34.5, 33, 32) см от набора петель, начать формирование проймы со след. изн. ряда след. образом:

Закрыть по 8 (8, 10, 12, 12, 12, 14, 14, 14) п. в начале след. изн. ряда, затем закрыть по 1 (2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7) п. в начале след. изн. ряда, затем закрыть 1 (1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4) п. в начале след. 2 (1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3) изн. рядов

Только размеры 5 - 9:

Закрыть - (-, -, -, 2, 2, 2, 3, 2) п. в начале след. - (-, -, -, 2, 2, 1, 3, 3) изн. рядов.

Только размеры 2 - 9:

Ряд с убавками для пройм (ЛС): Work как установлено до послед. 4 п., 2 вм.лиц., 2 лиц. - 1 п. убавлена.

След. Ряд (ИС): 1 лиц., 2 изн., вязать как установлено до конца.

Повторить Ряд с убавками для пройм в каждом лиц. ряду ещё - (3, 3, 3, 3, 7, 7, 5, 7) раз(а) -
- (3, 3, 3, 3, 7, 7, 5, 7) п. убавлено.

Все размеры:

У вас должно быть 32 (36, 36, 40, 40, 40, 44, 44, 44) п. на спицах после завершения **формирования Горловины и Проймы**

След. Ряд (ЛС): 1 лиц., *2 лиц., 2 изн.; повторить от * до послед. 3 п., 3 лиц.

След. Ряд (ИС): 1 лиц., *2 изн., 2 лиц.; повторить от * до послед. 3 п., 2 изн., 1 лиц.

Повторять последние 2 ряда до 64 (65, 66, 67.5, 67.5, 68, 68, 68.5, 68.5) см] от набора петель, закончив изн. рядом.

Закрывать все оставшиеся п.

РУКАВ (Сделать 2)

Тубулярный набор петель (Tubular Cast On):

*Если вы не хотите использовать полый набор петель, набрать 57 (61, 65, 69, 73, 77, 81, 81, 85) п. на спицы **Размера А**. Перейти к Резинке.*

Используя спицы **Размера В** и бросовую нить, набрать 29 (31, 33, 35, 37, 39, 41, 41, 43) п. на спицах.

Установочный Базовый Ряд (ИС): Используя основную нить, *1 лиц., накид; повторять от * до послед. п., 1 лиц. - 28 (30, 32, 34, 36, 38, 40, 40, 42) п. прибавлено; 57 (61, 65, 69, 73, 77, 81, 81, 85) п. на спицах.

Базовый Ряд 1 (ЛС): *сн1нпр, 1 лиц.; повторять от * до послед. п., сн1нпр.

Базовый Ряд 2 (ИС): *1 лиц., сн1нпр; повторять от * до послед. п., 1 лиц.

Базовый Ряд 3 (ЛС): *сн1нпр, 1 лиц.; повторять от * до послед. п., сн1нпр.

Базовый Ряд 4 (ИС): *1 лиц., сн1нпр; повторять от * до послед. п., 1 лиц.

Перейти на спицы **Размера А**.

Резинка

Вязать Резинку как для **Спинки**

Начало основного узора:

Только размеры 1, 3, 5, 7 и 8:

Установочный ряд (ИС): 1 лиц., 1 изн., *2 лиц., 2 изн.; повторить от * ещё 5 (-, 6, -, 7, -, 8, 8, -) раз, 2 лиц., 1 изн., П1И-П, *2 лиц., 2 изн.; повторить от * до послед. 4 п., 2 лиц., 1 изн., 1 лиц. - 1 п. прибавлена; 58 (-, 66, -, 74, -, 82, 82, -) п. на спицах.

Только размеры 2, 4, 6 и 9:

Установочный ряд (ИС): 1 лиц., 1 изн., *2 лиц., 2 изн.; повторить от * ещё - (6, -, 7, -, 8, -, -, 9) раз, 1 лиц., П1П, *2 изн., 2 лиц.; повторить от * до послед. 2 п., 1 изн., 1 лиц. - 1 п. прибавлена; - (62, -, 70, -, -, 78, -, -, 86) п. на спицах.

Все размеры:

У вас должно быть 58 (62, 66, 70, 74, 78, 82, 82, 86) п. на спицах.

Ряд 1 (ЛС): *2 лиц., 2 изн.; повторить от * до послед. 2 п., 2 лиц.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц., 1 изн., *2 лиц., 2 изн.; повторить от * до послед. 4 п., 2 лиц., 1 изн., 1 лиц.

Повторять ряды 1-2 ещё 3 (2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1) раз(а).



Ряд с прибавками (ЛС): 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., П1Л, вязать как установлено до послед. 6 п., П1П, 2 лиц., 2 изн., 2 лиц. - 2 п. прибавлено; 60 (64, 68, 72, 76, 80, 84, 84, 88) п. на спицах.

Примечание: вязать новые петли рукава резинкой 2х2; замените прибавки на П1И-Л и П1И-П там где по узору должны быть изн, для сохранения узора.

Продолжать узором как установлено, повторить Ряд с прибавками в каждом 8 (6, 6, 6, 6, 6, 6, 4, 4) ряду ещё 11 (15, 15, 13, 4, 4, 3, 19, 14) раз(а), затем в каждом 0 (0, 0, 4, 4, 4, 4, 2, 2) ряду ещё 0 (0, 0, 2, 15, 15, 16, 4, 13) раз(а) - 22 (30, 30, 30, 38, 38, 38, 46, 54) п. прибавлено; 82 (94, 98, 102, 114, 118, 122, 130, 142) п. на спицах.

Вязать ровно, как установлено, до 47.5 (47, 46.5, 45.5, 45, 44.5, 44.5, 43) см от набора петель, закончив изн. рядом.

Формирование оката рукава:

Закрывать по 8 (8, 10, 12, 12, 12, 14, 14, 14) п. в начале след. 2 рядов - 16 (16, 20, 24, 24, 24, 28, 28, 28) п. убавлено; 66 (78, 78, 78, 90, 94, 94, 102, 114) п. на спицах.

Закрывать по 2 (2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1) п. в начале след. 2 рядов, затем закрыть по 1 п. в начале след. 2 рядов - 6 (6, 6, 4, 6, 4, 4, 4, 4) п. убавлено; 60 (72, 72, 74, 84, 90, 90, 98, 110) п. на спицах.

Повторить послед. 4 (4, 4, 4, 2, 4, 4, 4, 4) ряда ещё 4 (6, 2, 7, 20, 9, 9, 8, 10) раз(а) - 24 (36, 12, 28, 40, 36, 36, 32, 40) п. убавлено; 36 (36, 60, 46, 44, 54, 54, 66, 70) п. на спицах.

Только размеры 1 и 3:

Повторить послед. 2 ряда ещё 2 (-, 10, -, -, -, -, -, -) раз(а) - 4 (-, 20, -, -, -, -, -, -) п. убавлено; 32 (-, 40, -, -, -, -, -, -) п. на спицах.

Только размеры 4, 6, 7, 8 и 9:

Провязать два ряда прямо, затем закрыть по 1 п. в начале след. 2 рядов - (-, -, 44, -, 52, 52, 64, 68) п. на спицах.

Повторить послед. 4 ряда ещё - (-, -, 0, -, 0, 0, 2, 2) раза, затем вязать - (-, -, 0, -, 2, 2, 2, 2) ряда ровно - (-, -, 0, -, 0, 0, 4, 4) п. убавлено; - (-, -, 44, -, 52, 52, 60, 64) п. на спицах.

Все размеры:

У вас должно быть 32 (36, 40, 44, 44, 52, 52, 60, 64) п. на спицах.

Закрывать по 4 п. в начале след. 2 рядов, затем закрыть по 4 (5, 6, 7, 7, 9, 9, 11, 12) п. в начале след. 2 рядов, затем закрыть 8 (9, 10, 11, 11, 13, 13, 15, 16) п. в начале след. 2 рядов.

Отделка

Удалить бросовую нить из всех тубулярных наборов петель. Выполнить влажную блокировку деталей по необходимым размерам. Выполнить плечевые швы. Уложите частично сшитое тело плашмя, с полочками поверх спинки, и выровняйте закрытые края передней и задней проймы. Верхняя часть каждой полочки будет сложена к спинке на плечах. Используйте съемный маркер, чтобы отметить точку сгиба каждой полочки на краю проймы; используйте этот маркер в качестве ориентира для выравнивания центра каждого оката рукава внутри отверстия проймы. (Примечание: Не выравнивайте центр рукава с плечевым швом.) Вшить окат рукава в пройму, затем выполнить оковые швы и швы рукавов.

Планки и Воротник

Спицами **Размера В** и с ЛС, поднять и провязать лиц. 82 п. вдоль края правой полочки (от набора петель до съёмного маркера, обозначающего начала формирования выреза горловины), пМ, поднять и провязать лиц. 54 (54, 56, 58, 60, 60, 60, 62, 62) п. вдоль правого края выреза горловины, пМ, поднять и провязать лиц. 37 (37, 41, 41, 45, 45, 45, 49, 53) п. вдоль горловины спинки, пМ, поднять и провязать лиц. 54 (54, 56, 58, 60, 60, 60, 62, 62) п. вдоль левого края выреза горловины, пМ, поднять и провязать лиц. 82 п. вдоль края левой полочки - 309 (309, 317, 321, 329, 329, 329, 337, 341) п. на спицах.

Установочный Ряд (ИС): сн1нзр, *1 изн., 1 лиц.; повторять от * до конца.

Укороченный ряд 1 (ЛС): сн1нпр, *1 лиц., 1 изн.; повторить от * до 3-го маркера, повернуть.

Укороченный ряд 2 (ИС): сДП, *1 изн., 1 лиц.; повторить от * до маркера, повернуть.

Укороченный ряд 3 (ЛС): сДП, вязать как установлено узором на 4 п. дольше поворотной точки (провязав ДП), повернуть.

Укороченный ряд 4 (ИС): сДП, вязать как установлено узором на 4 п. дольше поворотной точки (протянув ДП), повернуть.

Повторить укороченные ряды 3 и 4 ещё 12 (12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14) раз.

След. Ряд (ЛС): вязать установленным узором до конца (протянув ДП).

След. Ряд (ИС): сн1нзр, *1 изн., 1 лиц.; повторять от * до конца (протянув ДП).

Примечание: В след. ряду удалить 2-й и 3-й маркеры, оставив только первый и последний.

Ряд 1 (ЛС): сн1нпр, *1 лиц., 1 изн.; повторять от * до конца.

Ряд 2 (ИС): сн1нзр, *1 изн., 1 лиц.; повторять от * до конца.

Повторять ряды 1 и 2 ещё один раз.

Ряд с петлицами (ЛС): сн1нпр, *1 лиц., 1 изн.; повторить от * до второго маркера, псМ, 1 лиц., 1 изн., * сделать петлицу (см. спец. техники) на след. 5 п., вязать 12 п. установленным узором; повторить от * три раза, сделать петлицу на след. 5 п., вязать установленным узором до конца.

Повторить Ряд 2, затем повторить Ряды 1 и 2 ещё один раз, затем повторить Ряд 1 ещё один раз.

След. Ряд (ИС): сн1нзр, *1 изн., 1 лиц.; повторить от * до второго маркера, повернуть.

Укороченный ряд 5 (ЛС): сДП, вязать установленным узором до маркера, повернуть.

Укороченный ряд 6 (ИС): сДП, вязать установленным узором до 11 п. перед ДП, повернуть.

Укороченный ряд 7 (ЛС): сДП, вязать установленным узором до 11 п. перед ДП, повернуть.



Повторить укороченные ряды 6 и 7 ещё три раза.

След. Ряд (ИС): вязать установленным узором до конца (протягивая ДП).

Тубулярное закрытие петель:

Если вы не хотите использовать тубулярное закрытие петель, Закройте все п. слабо по узору в след. ряду

След. Ряд (ЛС): сн1нпр, вязать установленным узором до конца (протягивая ДП).

Закройте все п., используя Тубулярное закрытие петель.

Отделка (продолжение)

Закрепить все концы нитей с ИС. Аккуратно отпарьте швы, планки и воротник или снова заблокируйте всё изделие. Пришейте пуговицы к планке правой полочки, стараясь выровнять их с петлицами на левой планке.

Ключ Схемы




Схема С - Слева




Схема С - Справа




Схема В - Слева




Схема В - Справа




Схема А - Слева




Схема А - Справа

