



OZETTA

Пуловер Air Tee вяжется сверху вниз. Это пуловер со спущенными линиями плеч и свободной удобной посадкой. Перед пуловера выполняется в минималистичном стиле, в то же время спинка подчеркнута структурными деталями. Air Tee – это пуловер оверсайз с классическими деталями для повседневного гардероба.

РАЗМЕРЫ

XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL) 5XL

Окончательный обхват груди - 35 (39) 41 (45) 50 (53) 57 (61) 65" [87.5 (97.5) 102 (112) 125 (132) 142 (152) 162 см]

Длина - 20¾ (21) 21½ (22) 22¾ (23¾) 24½ (25¼) 25¼" [52 (52.5) 53.5 (55) 57 (59.5) 61 (63) 63 см], измерить посередине спинки*

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

26 п. и 40 рядов = 4 x 4" [10 x 10 см] лиц.гл. прямыми рядами на спицах № 3,5, в заблокированном виде

СПИЦЫ

Круговые спицы № 3,5 длиной 16" и 32-40" или спицы размера, чтобы получить требуемую плотность вязания (используются для вязания тела, рукавов, горловины и окантовки шнуром I-cord)

ПРЯЖА

Heavy Fingering Weight -

893 (934) 1032 (1138) 1243 (1398) 1504 (1632) 1762
ярдov

817 (854) 944 (1041) 1137 (1278) 1375 (1492) 1 611
м

200 (200) 250 (250) 300 (300) 350 (350) 400 г

Предлагаемая пряжа

Wooldreamers Saona (50% Merino & Manchega Wool + 50% Andalusian Cotton, 50 г = 240 ярдов) в цвете Guthrie, 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 8 мотков

АКСЕССУАРЫ

3 маркера для петель, включая маркер начала круг.р.; ненужная пряжа или дополнительные лески для спиц; трикотажная игла; (дополнительно) счетчик рядов

*Все измерения и расход пряжи указаны приблизительно и округлены.



СОКРАЩЕНИЯ

ДП - Двойная петля

ССЛ – 2 п. вместе лиц.п. с наклоном влево (см описание ниже)

+1ЛицЛ – (прибавить 1 петлю с наклоном влево): левой спицей, движением спереди назад поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать лиц.п. за заднюю стенку (прибавлена 1 петля)

+1ЛицП – (прибавить 1 петлю с наклоном вправо): левой спицей, движением сзади вперед поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать лиц.п. (прибавлена 1 петля).

+1ИзнП – (прибавить 1 изн.п. с наклоном вправо): Движением сзади вперед поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать изн.п. за переднюю стенку

ПМ - Поместить маркер

СМ – Переснять маркер

Правая полочка - правая сторона груди. Левая полочка – это левая сторона груди.

ВЫБОР РАЗМЕРА (СХЕМА В КОНЦЕ ОПИСАНИЯ)

У Air Tee предусмотрен положительный припуск на свободное облевание приблизительно 5" [12,5 см], включенный в описание. Размеры XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL) 5XL соответствуют окружности груди 30 (34) 36 (40) 45 (48) 52 (56) 60" [76 (86) 91 (101.5) 113.5 (122) 131.5 (140) 152 см] (окончательный размер пуловера содержит дополнительно 5" [12,5 см]). Это означает это, если Ваше измерение груди составляет 34" [86 см], то Вам следует вязать размер (S) с окончательным обхватом груди 39" [97,5 см]. Для примера показан пуловер на модели ростом 5' 2" [157 см], которая носит размер (S) с положительным припуском на свободное облевание приблизительно 5" [12,5 см]. Обратитесь к Схем в

конце описания для получения дополнительной информации по измерениям.

ПРИБАВКИ

Прибавки выполняются с наклоном вправо (**+1ЛицП** и **+1ИзнП**) или влево (**+1ЛицЛ**).

+1ЛицП (лиц.р.) – левой спицей, движением сзади вперед поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать лиц.п. (под переднюю стенку).

+1ИзнП (изн.р.) – левой спицей, движением сзади вперед поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать изн.п. под переднюю стенку

+1ЛицЛ (лиц.р.) – левой спицей, движением спереди назад поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать лиц.п. за заднюю стенку

ССЛ (K2Tog-L)

(см. обучающее видео в конце описания)

Снять 1 п. как лиц.п., снять 1 п. как изн.п., вести левую спицу под передние стенки обеих петель, подхватить нить и провязать вторую петлю лиц.п. за заднюю стенку, сбросить с левой спицы только первую петлю, туго натянуть вторую петлю, чтобы петля не была растянутой, затем вторую петлю с левой спицы сбросить.

Примечание: Это наиболее аккуратный способ убавить петлю с наклоном влево, его также можно заменить классическим ССЛ (SSK).

Укороченные ряды *German Short Rows* (см ссылку на видео в конце описания)

ДП/СДП - Двойная петля

Снять первую петлю с пряжей спереди, протянуть нить поверх правой спицы спереди назад и нить туго натянуть так, чтобы обе стенки снятой петли стали видны на спице формируя двойную петлю.

ПРАВАЯ СТОРОНА СПИНКИ

Обучающее видео набору петель методом *Judy's Magic Cast-On* см в конце описания.

Временным набором петель набрать 32 (32) 32 (36) 36 (36) 40 (40) 40 п. на круговые спицы № 3,5 длиной 40 см методом набора петель *Judy's Magic Cast-On*.

Открытые петли (с противоположной стороны рабочих петель) поместить на ненужную пряжу. Эти петли будут использованы для левой стороны спинки позже. *Примечание:* При наборе петель методом *Judy's Magic Cast-On*, должно быть 32 (32) 32 (36) 36 (36) 40 (40) 40 п. на **каждой** из используемых спиц.

Вязать сл.обр.:

Ряд 1 (лиц.р.) - Все петли лиц.п.

Ряд 2 (изн.р.) - Все петли изн.п.

Повторить ряды 1 и 2 еще 37 (41) 44 (48) 55 (57) 62 (67) 72 раз, для общего количества 76 (84) 90 (98) 112 (116) 126 (136) 146 рядов. Длина правой стороны спинки составит приблизительно 7½ (8½) 9 (9¾) 11¼ (11½) 12½ (13½) 14½" [19 (21) 22.5 (24.5) 28 (29) 31.5 (34) 36,5 см]. Теперь перед Вами лиц.р. Пряжу обрезать и петли отложить на дополнительную леску или ненужную пряжу.

Примечание: Поместить съемный маркер с левой стороны 18 (18) 18 (19) 19 (20) 20 (21) 22 ряда, ряд временного набора петель находится снизу. Этот маркер будет указывать на верхний край правой стороны спинки и место, где Вы должны закончить поднимать петли для правой полочки. Маркер должен быть помещен на высоте приблизительно 1¾ (1¾) 1¾ (2) 2 (2) 2 (2¼) 2¼" [4.5 (4.5) 4.5 (5) 5 (5) 5 (5.5) 5,5 см] от ряда временного набора петель.

ЛЕВАЯ СТОРОНА СПИНКИ

Обучающее видео как вязать на отложенных петлях временного набора петель см в конце описания.

Поместить съемный маркер на ряд временного набора петель, чтобы отметить центр спинки. Вязать по отложенным 32 (32) 32 (36) 36 (36) 40 (40) 40 п. с лиц. стороны правой стороны спинки, присоединив новую нить. Начиная со скрещ. петли, вязать следующим образом:

Ряд 1 (лиц.р.) - Все петли скрещ. лиц.п.

Ряд 2 (изн.р.) - Все петли изн.п.

Затем вязать прямыми рядами следующим образом:

Ряд 1 (лиц.р.) - Все петли лиц.п.

Ряд 2 (изн.р.) - Все петли изн.п.

Повторить ряды 1 и 2 еще 36 (40) 43 (47) 54 (56) 61 (66) 71 раз, для общего количества 76 (84) 90 (98) 112 (116) 126 (136) 146 рядов. Длина левой стороны спинки составит приблизительно 7½ (8½) 9 (9¾) 11¼ (11½) 12½ (13½) 14½" [19 (21) 22.5 (24.5) 28 (29) 31.5 (34) 36,5 см]. Теперь перед Вами лиц.р. Пряжу обрезать и петли отложить на дополнительную леску или ненужную пряжу.

Примечание: Поместить съемный маркер с правой стороны 18 (18) 18 (19) 19 (20) 20 (21) 22 ряда, ряд временного набора петель находится снизу. Этот маркер будет указывать на верхний край левой стороны спинки и место, где Вы должны закончить поднимать петли для левой полочки. Маркер должен быть помещен на высоте приблизительно 1¾ (1¾) 1¾ (2) 2 (2) 2 (2¼) 2¼" [4.5 (4.5) 4.5 (5) 5 (5) 5 (5.5) 5,5 см] от ряда временного набора петель.

СПИНКА

Обучающее видео как поднять петли вдоль левой и правой сторон спинки и вязать укороченными рядами *German Short Rows* см в конце описания.

Чтобы поднять петли для спинки, повернуть работу нижним краем вверх. Поднять половину петель вдоль левой стороны спинки и оставшуюся половину петель вдоль правой стороны спинки.

С лицевой стороны, начиная от края левой стороны спинки, присоединить пряжу и поднять и провязать лиц.п. 50 (55) 58 (64) 72 (76) 82 (88) 94 п. вдоль левой стороны спинки (в соотношении приблизительно 2 п. на каждые 3 ряда), поднять и провязать лиц.п. 0 (1) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 п. в центр спинки, поднять и провязать лиц.п. 50 (55) 58 (64) 72 (76) 82 (88) 94 п. вдоль правой стороны спинки (в соотношении приблизительно 2 п. на каждые 3 ряда). Пряжу обрезать. 100 (111) 117 (128) 145 (152) 165 (176) 189 п.



Вы сформируете заднюю часть спинки используя укороченные ряды методом *German Short Rows*. Вы будете вязать лиц.гл. С изн. стороны, начиная от конца, где была обрезана нить, снять первые 32 (37) 40 (45) 53 (56) 62 (67) 73 п. с левой спицы на правую. Вы не будете вязать эти петли в первом ряду, но Вы вместо этого будете их постепенно провязывать в последующих рядах, при вязании укороченными рядами методом *German Short Rows*, чтобы сформировать слегка изогнутую спинку пуловера.

Присоединить новую нить и вязать изн.п. 36 (37) 37 (38) 39 (40) 41 (42) 43 п., пока не останется 32 (37) 40 (45) 53 (56) 62 (67) 73 п., повернуть, сделать ДП.

Укороченный ряд 1 (лиц.р.) - Лиц.п. до послед. 28 (32) 35 (39) 46 (49) 54 (58) 63 п. Повернуть. Сделать ДП.

Укороченный ряд 2 (изн.р.) - Изн.п. до послед. 28 (32) 35 (39) 46 (49) 54 (58) 63 п., провязывая ДП предыдущего ряда. Повернуть. Сделать ДП.

Продолжить вязать укороченными рядами *German Short Rows*, каждый раз поворачивая на 4 (5) 5 (6) 7 (7) 8 (9) 10 п. дальше места последнего поворота.

Это значит, что Вы должны будете вязать до последней ДП, провязать ДП лиц.п. (лиц.р.) или изн.п. (изн.р.) под обе стенки как одну петлю, провязать следующие 4 (5) 5 (6) 7 (7) 8 (9) 10 п. и работу повернуть следующим образом:

Укороченный ряд 3 (лиц.р.) - Лиц.п. до ДП, провязать ДП лиц.п., 4 (5) 5 (6) 7 (7) 8 (9) 10 лиц.п., повернуть, сделать ДП.

Укороченный ряд 4 (изн.р.) - Изн.п. до ДП, провязать ДП изн.п., 4 (5) 5 (6) 7 (7) 8 (9) 10 изн.п., повернуть, сделать ДП.

Совет: Если Вы испытываете затруднения при отслеживании двойных петель ДП, то отметьте места их расположения съёмными маркерами.

Повторить укороченные ряды 3 и 4 еще 5 раз, для общего количества 12 рядов. Теперь у Вас провязано 14 укороченных рядов. При последнем повороте останется 4 (2) 5 (3) 4 (7) 6 (4) 3 не провязанных петель, оставшихся после ДП с левой и правой сторон Вашей работы. Следующий ряд будет лиц.р.

Высота спинки теперь составляет приблизительно $6\frac{1}{2}$ ($6\frac{1}{2}$) $6\frac{1}{2}$ ($6\frac{3}{4}$) $6\frac{3}{4}$ ($6\frac{3}{4}$) $7\frac{1}{2}$ ($7\frac{1}{2}$) $7\frac{1}{2}$ " [16.5 (16.5) 16.5 (17) 17 (17) 18.5 (18.5) 18,5 см], измерить от верхнего края по центру спинку (включая панель спинки).

Продолжить вязать прямыми рядами лиц.гл. на **всех** петлях спинки, провязывая оставшиеся две ДП, еще 10 (10) 14 (14) 22 (30) 30 (36) 36 рядов. Закончить изн.р.

Высота спинки составит приблизительно $7\frac{1}{2}$ ($7\frac{1}{2}$) $7\frac{3}{4}$ (8) 9 ($9\frac{3}{4}$) $10\frac{1}{2}$ (11) 11" [18.5 (18.5) 19.5 (20.5) 22.5 (24.5) 26 (27.5) 27,5 см], измерить от верхнего края по центру спинку (включая панель спинки).

Затем прибавить петли для формирования пройм следующим образом:

Ряд 1 (лиц.р.) - 4 лиц.п., +1ЛицЛ, лиц.п. до послед. 4 п., +1ЛицП, 4 лиц.п. (2 п. прибавлено).

Ряд 2 (изн.р.) - Все петли изн.п.

Повторить ряды 1 и 2 еще 6 (7) 7 (8) 8 (9) 9 (10) 10 раз, для общего количества 14 (16) 16 (18) 18 (20) 20 (22) 22 рядов. 114 (127) 133 (146) 163 (172) 185 (198) 211 п.


Высота спинки составит приблизительно $8\frac{3}{4}$ (9) $9\frac{1}{2}$ (10) $10\frac{3}{4}$ (11) $11\frac{1}{4}$ $12\frac{1}{2}$ (13) $13\frac{1}{4}$ " [22 (22.5) 23.5 (25) 27 (29.5) 31 (33) 33 см], измерить от верхнего края по центру спинку (включая панель спинки).

Теперь перед Вами лиц.р. Пряжу обрезать и петли отложить на дополнительную леску или ненужную пряжу.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

(Обучающее видео как поднять петли для левой полочки см в конце описания)

С лиц. стороны спинки, присоединить нить и используя короткий конец нити, поднять и провязать лиц.п. 32 (37) 40 (45) 53 (56) 62 (67) 73 п. вдоль левой стороны спинки (в соотношении приблизительно 3 п. на каждые 5 рядов), начиная от маркера на левой стороне спинки. Переместить петли к противоположному концу спиц и начать вязать лиц.р.



Продолжить вязать укороченными рядами *German Short Rows* следующим образом:

Укороченный ряд 1 (лиц.р.) - 4 (5) 5 (6) 7 (7) 8 (9) 10 лиц.п., повернуть, сделать ДП.

Укороченный ряд 2 (изн.р.) - Все петли изн.п.

Продолжить вязать укороченными рядами *German Short Rows*; каждый раз поворачивая работу на 4 (5) 5 (6) 7 (7) 8 (9) 10 п. дальше места последнего поворота.

Это значит, что Вы должны будете вязать до последней ДП, провязать ДП лиц.п. как одну петлю, вязать след. 4 (5) 5 (6) 7 (7) 8 (9) 10 п. и работу повернуть следующим образом:

Укороченный ряд 3 (лиц.р.) - Лиц.п. до ДП, провязать ДП лиц.п., 4 (5) 5 (6) 7 (7) 8 (9) 10 лиц.п., повернуть, сделать ДП

Укороченный ряд 4 (изн.р.) - Все петли изн.п.

Совет: Если Вы испытываете затруднения при отслеживании ДП, то отметьте место ее расположения съемным маркером.

Повторить укороченные ряды 3 и 4 еще 5 раз, для общего количества 12 рядов. Теперь у Вас провязано 14 укороченных рядов. При последнем повороте останется 4 (2) 5 (3) 4 (7) 6 (4) 3 не провязанных петель, оставшихся после ДП с левой стороны Вашей работы. Следующий ряд будет лиц.р.

Вязать прямыми рядами следующим образом:

Ряд 1 (лиц.р.) – Все петли лиц.п., провязывая послед. ДП как лиц.п.

Ряд 2 (изн.р.) - Все петли изн.п.

Повторить ряды 1 и 2 еще 7 раз, для общего количества 16 рядов. Перед Вами лиц.р.

Теперь прибавить петли для формирования выреза горловины следующим образом:

Ряд 1 (лиц.р.) - 3 лиц.п., +1ЛицЛ, лиц.п. до конца. (1 п. прибавлена).


Ряд 2 (изн.р.) - Все петли изн.п.

Повторить ряды 1 и 2 еще 6 раз, для общего количества 14 рядов. 39 (44) 47 (52) 60 (63) 69 (74) 80 п.

Пряжу обрезать и петли отложить на дополнительную леску или ненужную пряжу, вязать правую полочку.

ПРАВая ПОЛОЧКА

С лиц. стороны спинки, присоединить нить и поднять и провязать лиц.п. 32 (37) 40 (45); 53 (56) 62 (67) 73 п. вдоль правой стороны спинки (в соотношении приблизительно 3 п. на каждые 5 рядов), начиная от края правой стороны спинки.



Продолжить вязать укороченными рядами *German Short Rows* следующим образом:

Укороченный ряд 1 (изн.р.) - Р4 (5) 5 (6) 7 (7) 8 (9) 10 п., повернуть, сделать ДП.

Укороченный ряд 2 (лиц.р.) - Все петли лиц.п.

Продолжить вязать укороченными рядами *German Short Rows*, каждый раз поворачивая работу на 4 (5) 5 (6) 7 (7) 8 (9) 10 п. дальше последнего места поворота.

Это значит, что Вы должны будете вязать до последней ДП; провязать ДП изн.п. как одну петлю, вязать след. 4 (5) 5 (6) 7 (7) 8 (9) 10 п. и работу повернуть следующим образом:

Укороченный ряд 3 (изн.р.) - Изн.п. до ДП; провязать ДП изн.п., 4 (5) 5 (6) 7 (7) 8 (9) 10 изн.п., повернуть, сделать ДП.

Укороченный ряд 4 (лиц.р.) - Все петли лиц.п.

Совет: Если Вы испытываете затруднения при отслеживании ДП, то отметьте место ее расположения съемным маркером.

Повторить укороченные ряды 3 и 4 еще 5 раз, для общего количества 12 рядов. Теперь у Вас провязано 14 укороченных рядов. При последнем повороте останется 4 (2) 5 (3) 4 (7) 6 (4) 3 не провязанных петель, оставшихся после ДП с правой стороны Вашей работы. Следующий ряд будет изн.р.

Продолжить вязать прямыми рядами следующим образом:

Ряд 1 (изн.р.) – Все петли изн.п., провязывая послед. ДП.

Ряд 2 (лиц.р.) - Все петли лиц.п.

Повторить ряды 1 и 2 еще 7 раз, для общего количества 16 рядов. Перед Вами теперь изн.р.

Теперь прибавить петли для формирования выреза горловины следующим образом:

Ряд 1 (изн.р.) - 3 изн.п., +1ИзнП, изн.п. до конца. (1 п. прибавлена).

Ряд 2 (лиц.р.) - Все петли лиц.п.

Повторить ряды 1 и 2 еще 6 раз, для общего количества 14 рядов. После заключительного повтора ряда 2 работу не поворачивать.

С лицевой стороны, от этого места поднять петли, чтобы сформировать вырез горловины переда.

39 (44) 47 (52) 60 (63) 69 (74) 80 п. Пряжу не обрезать.

СОЕДИНИТЬ ПРАВУЮ И ЛЕВУЮ ПОЛОЧКИ

(обучающее видео как набрать петли методом *backwards loop cast-on* см в конце описания)

След. ряд (лиц.р.): набрать 22 (23) 23 (24) 25 (26) 27 (28) 29 п. для расширения правой полочки методом набора петель *backwards loop cast-on*, поместить на спицы петли левой полочки и вязать лиц.п. 39 (44) 47 (52) 60 (63) 69 (74) 80 п.

След. ряд (изн.р.) – Все петли переда вязать изн.п.

Теперь Вы сформировали горловину переда и перед пуловера одной деталью.

100 (111) 117 (128) 145 (152) 165 (176) 189 п.

Продолжить вязать прямыми рядами следующим образом:

Ряд 1 (лиц.р.) - Все петли лиц.п.

Ряд 2 (изн.р.) - Все петли изн.п.

Повторить ряды 1 и 2 еще 13 (13) 15 (17) 21 (25) 28 (31) 31 раз, для общего количества 28 (28) 32 (36) 44 (52) 58 (64) 64 рядов.

Высота переда составит приблизительно $7\frac{1}{2}$ ($7\frac{1}{2}$) $7\frac{3}{4}$ (8) 9 ($9\frac{3}{4}$) $10\frac{1}{2}$ (11) 11" [18.5 (18.5) 19.5 (20.5) 22.5 (24.5) 26 (27.5) 27,5 см], измерить от края любого плеча.

Теперь прибавить петли для формирования пройм следующим образом:

Ряд 1 (лиц.р.) - 4 лиц.п., +1ЛицП, лиц.п. до послед. 4 п., +1ЛицП, 4 лиц.п. (2 п. прибавлено).

Ряд 2 (изн.р.) - Все петли изн.п.

Повторить ряды 1 и 2 еще 6 (7) 7 (8) 8 (9) 9 (10) 10 раз, для общего количества 14 (16) 16 (18) 18 (20) 20 (22) 22 рядов. 114 (127) 133 (146) 163 (172) 185 (198) 211 п.

Высота переда составит приблизительно $8\frac{3}{4}$ (9) $9\frac{1}{2}$ (10) $10\frac{3}{4}$ ($11\frac{3}{4}$) $12\frac{1}{2}$ ($13\frac{1}{4}$) $13\frac{1}{4}$ " [22 (22.5) 23.5 (25) 27 (29.5) 31 (33) 33 см], измерить от края любого плеча.

ТЕЛО

(обучающее видео как закрыть петли *шнуром I-cord* см в конце описания)

Теперь Вы соедините панели переда и спинки и сформируете проймы следующим образом:

С лиц. стороны, вязать лиц.п. 114 (127) 133 (146) 163 (172) 185 (198) 211 п. переда, поместить отложенные петли спинки на спицы и вязать лиц.п. 114 (127) 133 (146) 163 (172) 185 (198) 211 п. спинки, ПМ и соединить петли, чтобы вязать круг.р. Начало круг.р. теперь находится на правой подмышке.

228 (254) 266 (292) 326 (344) 370 (396) 422 п.

Вязать круг.р. лиц.гл. (все петли лиц.п.), пока длина тела не составит приблизительно 12" [30 см] от подмышки или желаемой длины. Если Вы хотели бы пуловер длиннее, то можете добавить больше длины в этом месте.

Примечание: Добавление дополнительной длины потребует большего расхода пряжи.

Закрыть все петли методом *3-stitch I-cord bind-off method* (шнуром I-cord на 3 п.) или Вашим любимым методом.

Примечание: Вы можете закрыть петли спицами на размер меньше, если край кажется Вам слишком свободным.

РУКАВА

Рукава вязать круг.р. на круговых спицах № 3,5 длиной 40 см или методом *magic loop*. Петли поднять в соотношении приблизительно 2 п. на каждые 3 ряда.

ПРАВЫЙ РУКАВ

Начать у основания правой проймы, поднять и провязать лиц.п. 96 (100) 104 (112) 120 (134) 144 (152) 152 п., разделенные следующим образом:

Поднять и провязать лиц.п. 16 (18) 20 (20) 24 (31) 32 (36) 36 п. в области между подмышкой и правой стороной спинки, ПМ (обозначен как 1-й маркер), пряжу обрезать, поместить отложенные 32 (32) 32 (36) 36 (36) 40 (40) 40 п. спинки на спицы, присоединить нить к верхнему краю плеча и поднять и провязать лиц.п. 32 (32) 32 (36) 36 (36) 40 (40) 40 п., ПМ (обозначен как 2-й маркер), затем поднять и провязать лиц.п. 16 (18) 20 (20) 24 (31) 32 (36) 36 п., ПМ на подмышке, чтобы отметить начало круг.р.

Перейти к секции **Оба рукава**.




ЛЕВЫЙ РУКАВ

Начать у основания левой проймы, поднять и провязать лиц.п. 96 (100) 104 (112) 120 (134) 144 (152) 152 п., разделенные следующим образом:

Поднять и провязать лиц.п. 16 (18) 20 (20) 24 (31) 32 (36) 36 п. вдоль края проймы переда, ПМ (обозначен как 1-й маркер), поднять и провязать лиц.п. 32 (32) 32 (36) 36 (36) 40 (40) 40 п. до верхней точки плеча, пряжу обрезать, поместить отложенные 32 (32) 32 (36) 36 (36) 40 (40) 40 п. левой половины спинки на спицы, ПМ (обозначен как 2-й маркер), присоединить нить и поднять и провязать лиц.п. 16 (18) 20 (20) 24 (31) 32 (36) 36 п. в области между левой стороной спинки и подмышкой, ПМ на подмышке, чтобы отметить начало круг.р.

Перейти к секции **Оба рукава**.



ОБА РУКАВА

(обучающее видео как выполнить убавку **ССЛ (K2Tog-L)** см в конце описания)

Теперь сформировать верхнюю часть рукава укороченными рядами *German Short Rows* следующим образом: Укороченный ряд 1 (лиц.р.) - Лиц.п. до 2-го второго маркера, СМ, 2 (2) 2 (2) 2 (3) 3 (3) 3-лиц.п., повернуть, сделать ДП.

Укороченный ряд 2 (изн.р.) – Изн.п. до 1-го маркера, СМ, 2 (2) 2 (2) 2 (3) 3 (3) 3 изн.п., повернуть, сделать ДП. Продолжить вязать укороченными рядами *German Short Rows*, каждый раз поворачивая работу на 2 (2) 2 (2) 2 (3) 3 (3) 3 п. дальше последнего места поворота.

Это значит, что Вы должны будете вязать до последней ДП, провязать ДП лиц.п. (лиц.р.) или изн.п. (изн.р.) как одну петлю, вязать след. 2 (2) 2 (2) 2 (3) 3 (3) 3 п. и работу повернуть следующим образом:

Укороченный ряд 3 (лиц.р.) - Лиц.п. до 2-го маркера, СМ; лиц.п. до ДП, провязать ДП лиц.п., 2 (2) 2 (2) 2 (3) 3 (3) 3 лиц.п., повернуть, сделать ДП.

Укороченный ряд 4 (изн.р.) – Изн.п. до 1-го маркера, СМ, изн.п. до ДП, провязать ДП изн.п., 2 (2) 2 (2) 2 (3) 3 (3) 3 изн.п., повернуть, сделать ДП.

Повторить укороченные ряды 3 и 4 еще 5 (6) 7 (7) 7 (6) 8 (9) 9 раз. При последнем повороте останется 2 (2) 2 (2) 6 (7) 2 (3) 3 не провязанных петель после ДП с обеих сторон от маркера начала круг.р. Перед Вами теперь лиц.п. От последнего поворота, вязать лиц.п. до начала круг.р., провязывая ДП и удаляя 1-й и 2-й маркеры. Вязать круг.р. лиц.гл. 8 круг.р., провязывая оставшуюся ДП.

Затем вязать Круг.р. с убавками следующим образом:

Круг.р. с убавками - 1 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п., лиц.п. до 3 п. перед маркером, ССЛ, 1 лиц.п. (2 п. убавлено). Продолжить вязать круг.р. лиц.гл., пока длина рукава не составит приблизительно 5" [12,5 см] от подмышки, в то же время выполнять Круг.р. с убавками как описано выше в каждом 10-м круг.р., всего выполнить 5 Круг.р. с убавками (включая 1-й Круг.р. с убавками). В конце заключительного Круг.р. с убавками на спицах должно остаться 86 (90) 94 (102) 110 (124) 134 (142) 142 п. После завершения этого Круг.р. с убавками все петли закрыть методом *3-stitch I-cord bind-off method* (шнуром I-cord на 3 п.) или предпочитаемым Вами методом.

Примечание: Вы можете закрыть петли спицами на размер меньше, если край кажется Вам слишком свободным.

ВОРОТНИК

(обучающее видео как закрыть петли шнуром I-cord (*I-cord bind-off*) см в конце описания)

Круговыми спицами № 3,5 длиной 40 см и с лиц. стороны, начиная от правой стороны спинки, поднять и провязать лиц.п. 36 (37) 37 (38) 39 (40) 41 (42) 43 вдоль края спинки (1 петля в каждый ряд между правой и левой полочками), 34 п. вниз по левой стороне выреза горловины (в соотношении приблизительно 2 п. на каждые 3 ряда вдоль выреза между левой стороной спинки и наборным рядом петель в центре переда), 22 (23) 23 (24) 25 (26) 27 (28) 29 п. вдоль центра переда (1 петлю в каждую петлю наборного ряда петель, соединяющего правую и левую полочки), 34 п. вдоль правого края выреза горловины (в соотношении приблизительно 2 п. на каждые 3 ряда вдоль выреза между наборным рядом петель центра переда и правой стороной спинки). ПМ начала круг.р. 126 (128) 128 (130) 132 (134) 136 (138) 140 п.

Примечание: число петель воротника - ориентировочное. Вы можете поднять меньше петель для более узкого воротника или больше петель, чем предложено, для более свободного воротника.

Затем вязать круг.р. следующим образом:

Круг.р. 1-3 – Все петли лиц.п.

Закрыть все петли методом *3-stitch I-cord bind-off method* (шнуром I-cord на 3 п.) или предпочитаемым Вами методом.

ОКОНЧАНИЕ

Закрепить все свободные концы нитей. Выполнить блокировку по измерениям на схеме выкройки (см в конце описания).



ССЫЛКИ НА ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО

Набор петель Judy's Magic Cast-On (используется для правой и левой сторон спинки) - <https://bit.ly/42iliwX>

Вязать на отложенных петлях временного набора петель - <https://bit.ly/3psGd1r>

Поднять петли вдоль левой и правой сторон спинки - <https://bit.ly/44GDC4d>

Снять петли без провязывания для подготовки вязания укороченными рядами *German Short Rows* - <https://bit.ly/3HUJkWw>

Укороченные ряды *German Short Rows* и провязывание двойной петли на спинке - <https://bit.ly/3VPo6z5>

Поднять петли вдоль левой полочки - <https://bit.ly/3BRGJZE>

Укороченные ряды *German Short Rows* для левой полочки - <https://bit.ly/3dQxIS4>

Прибавить изн.п. с наклоном вправо (M1RP) - <https://bit.ly/3LBETR3>

Временный набор петель Backwards Loop Cast-On (используется для соединения правой и левой полочек) - <https://bit.ly/3AdsCM3>

Убавить петлю с наклоном влево K2tog-L (используется для убавок на рукаве) - <https://bit.ly/2S8uFAa>

Закрывать петли шнуром 3-stitch I-cord bind-off (используется для нижнего края, рукавов и выреза горловины), это основной метод, но Вы будете вязать круг.р. - <https://bit.ly/3h5XZOj>

Соединить петли шнура I-cord трикотажным швом - *Grafting your I-cord bind-off* (используется для нижнего края, рукавов и выреза горловины). Начало на видео от отметки по времени 3:04 -

<https://bit.ly/3i9kh2W>

СХЕМА



A - Окончательный обхват груди

35 (39) 41 (45) 50 (53) 57 (61) 65"
[87.5 (97.5) 102 (112) 125 (132) 142 (152) 162 см]

B - Общая длина

20¾ (21) 21½ (22) 22¾ (23¾) 24½ (25¼) 25¼"
[52 (52.5) 53.5 (55) 57 (59.5) 61 (63) 63 см]

(измерить посередине спинки)

C - Длина от подмышки до нижнего края тела
12" [30 см]

D - Верхняя окружность рукава

14¾ (15½) 16 (17¼) 18½ (20½) 22 (23½) 23½"
[37 (38.5) 40 (43) 46 (51.5) 55 (58.5) 58,5 см]

E - Окружность открытой части рукава

13¼ (13¾) 14½ (15¾) 17 (19) 20½ (21¾) 21¾"
[33 (34.5) 36 (39) 42 (47.5) 51,5 (54.5) 54,5 см]

F - Длина рукава от подмышки

5" [12,5 см]