

LELAARAPI

ЖИЛЕТ AURORA



Размеры

XS, (S), M, (L), XL, (XXL)

Размеры [XS, (S), M, (L), XL, (XXL)] рассчитаны на обхват груди: [80 – 85; (85 – 90); 90 – 95; (95 – 100); 100 – 110; (110 – 120) см]; [30 ½ - 33 ½; (33½ – 35½); 35½ – 37½; (37½ – 39½); 39½ – 43¼; (43¼ - 47¼) дюймов]

Крючки

- 4,5 мм для основного рисунка или размер, соответствующий плотности.
- 5 мм для фундаментной цепи.

Вам также понадобятся ножницы, съемные маркеры петель, сантиметровая лента и гобеленовая игла.

Пряжа

Пряжа 100% шерсть от Lane di Biella, 1 моток = 50 гр/125 м. Рекомендуется использовать шерстяную пряжу толщиной DK.

Количество: 270, (300), 320, (400), 450, (500) грамм.

Количество пряжи является приблизительным и может измениться, если вы выберете длину, отличную от указанной.

Готовые измерения (после ВТО)

- Окружность: 92, (96), 104, (108), 116, (124) см.
- Длина (без учета планки горловины): 59, (59), 60, (60), 61, (62) см.
- Планка горловины: 3 см.

Примечания

- В конце каждого ряда делайте 1 в.п. (как указано в инструкции), эта в.п. никогда не считается как столбик и всегда пропускается в поворотных рядах.
- Вешайте маркер на первую петлю каждого ряда. Это поможет найти последнюю петлю в обратном ряду.
- Для наборных цепочек я рекомендую использовать крючок на полразмера больше, чем тот, который используется для получения указанной плотности.
- Вяжите за заднюю полупетлю.
- На последней странице описания вы найдете несколько видеоуроков. В этих уроках объясняются наиболее важные этапы работы, а также способы выполнения некоторых используемых столбиков. Чтобы просмотреть прилагаемые видеоуроки, убедитесь, что на вашем устройстве установлена программа ADOBE READER.

Плотность

10 x 10 см = 15 столбиков x 13 рядов крючком 4.5 мм (после ВТО).

Для вязания образца:

Крючком 5 мм наберите цепочку из 26 в.п. Перейдите на крючок 4.5 мм.

Р1 (ис): ссн (соединительный столбик с накидом) во 2^ю в.п. от крючка и далее в каждую петлю цепочки, 2 в.п. (не считаются как столбик), поверните. (25 ст)

Р2 (лс): псн (полустолбик с накидом) за заднюю стенку до предпоследней петли, псн в последнюю петлю, 1 в.п., поверните. (25 ст)

Р3 (ис): 1 ссн (соединительный столбик с накидом) за заднюю полупетлю до конца, 2 в.п. (не считаются), поверните. (25 ст)

Повторяйте Р2 и Р3, пока не свяжете образец достаточной длины. Постирайте и заблокируйте образец перед измерением.

Инструкция, как изменить длину слиповера

Первоначальная длина цепочки определит длину вашей работы. Для большей длины смело набирайте больше воздушных петель. Для более короткого варианта начальную цепочку короче. Обратите внимание, что дополнительные петли пойдут только в основную часть жилета, а не в нижний край. Количество петель нижнего края оставьте без изменений (15 столбиков).

Руководство по размерам

Жилеты Auгога рассчитаны на свободу облегания примерно 5–14 см. Размеры [XS, (S), M, (L), XL, (XXL)] подходят на обхват груди: 80–85; (85 – 90); 90 – 95; (95 – 100); 100 – 110; (110 – 120) см. До того как вы начинаете свой проект, измерьте сантиметровой лентой обхват груди, чтобы определить размер который подойдет вам лучше всего. Например, если ваш обхват груди 94 см, вам следует выбрать размер M, который даст 10 см на свободное облегания. Если вам нужен более свободный жилет, выберите размер больше, чем вы бы обычно выбрали.

ОПИСАНИЕ

Жилет «Аврора» вяжется вертикально из стороны в сторону, поворотными рядами. Перед и спинка выполняются отдельно и сшиваются невидимым швом. Вырез горловины оформлен резинкой, связанной крючком.

Спинка

Деталь спинки выполняется одной деталью, но будет описана в трех частях:

- Первая часть соответствует первому плечу. Здесь прибавки будут выполняться в верхней части детали.
- Вторая часть соответствует центральной части спинки, где количество петель остается неизменным.
- Третья часть соответствует второму плечу. Здесь вы будете делать убавки в верхней части детали.

Не обрезайте пряжу между секциями и поместите между секциями маркер петель или контрастную пряжу, эта отметка поможет при подсчете рядов.

Часть 1

Крючком 5 мм наберите цепочку из 69 в.п. Перейдите на крючок 4.5 мм (или такого размера, чтобы попасть в плотность).

Р1 (ис): ссн во 2^о в.п. от крючка и далее в каждую петлю цепочки, 1 в.п., поверните. [68 ст]

Р2 (лс): 15 ссн за заднюю полупетлю, по 1 псн за заднюю полупетлю до последних 3 пет, 3 псн за заднюю полупетлю в следующие 2 ст (1^а прибавка), 2 псн в последнюю петлю (2^а прибавка), 1 в.п., поверните. [70 ст]

Р3 (ис): по 1 ссн за заднюю полупетлю до предпоследней петли, ссн в последнюю петлю, 1 в.п., поверните. [70 ст]

Повторите Р2 и Р3 еще [9, (9), 10, (10), 11, (12)] раз.

У вас провязано 10, (10), 11, (11), 12, (13) рядов из псн, провязанных за заднюю полупетлю, и 88, (88), 90, (90), 92, (94) ст.

Примечание: считайте только лицевые ряды.

Если вы выбрали другую длину, то количество столбиков будет отличаться от указанного в описании.

Первая часть спинки заканчивается в изнаночном ряду, у нижнего края детали повтором Р3.

Поместите маркер петель или контрастную пряжу в последний ряд этой части (я рекомендую поместить маркер в верхней части детали).

Не обрывая пряжу, начните вторую часть спинки.

Часть 2

В этой части вы не будете делать прибавок, количество столбиков останется неизменным.

Р1 (лс): 15 ссн за заднюю полупетлю, по 1 псн за заднюю стенку до предпоследней петли,

псн в последнюю петлю, 1 в.п., поверните.

P2 (ис): по 1 ссн за заднюю полупетлю до предпоследней петли, 1 ссн в последнюю петлю, 1 в.п., поверните.

Повторите P1 и P2 всего 8, (9), 9, (10), 10, (10) раз.

У вас 9, (10), 10, (11), 11, (11) рядов псн, провязанных за заднюю полупетлю.

Примечание: считайте только лицевые ряды. Вторая часть заканчивается изнаночным рядом у нижнего края детали повтором P2.

Поместите маркер или контрастную пряжу в последний ряд этой части (я рекомендую поместить маркер в верхней части детали).

Не обрывая пряжу, начните третью часть спинки.

Часть 3

В этой части вы будете делать убавки в верхней части детали.

P1 (лс): 15 ссн за заднюю полупетлю, 1 псн за заднюю стенку до последних 5 пет., 2 убавки в следующие 4 пет., 1 псн в последнюю петлю, 1 в.п., поверните. [86, (86), 88, (88), 90, (92) ст]

P2 (ис): ссн за заднюю полупетлю до предпоследней петли, 1 ссн в последнюю петлю, 1 в.п., поверните. [86, (86), 88, (88), 90, (92) ст]

Повторите P1 и P2 всего 9, (9), 10, (10), 11, (12) раз.

Третья секция заканчивается изнаночным рядом у нижнего края детали повтором P2.

У вас 10, (10), 11, (11), 12, (13) рядов из псн за заднюю стенку и всего 68 ст.

Примечание: считайте только лицевые ряды.

Не закрепляйте, оставьте пряжу свободно висеть, она будет использована для обработки бокового края детали. С помощью пряжи от другого мотка выполните верхний край спинки.

Верхний край спинки

Важное примечание: очень важно, чтобы на этом этапе вы сохраняли максимальное свободное натяжение, иначе работа может быть стянута. Вы можете использовать крючок на 0,5 мм больше, чем тот, который используется для достижения указанной плотности.

Возьмите деталь лицевой стороной к себе, присоедините пряжу к верхнему углу спинки (который соответствует последнему ряду спинки), и сделайте 1 в.п. (не считается как столбик).

P1 (лс): провяжите 1 ряд соединительных столбиков вдоль верхнего края детали. Вяжите 3 сс в каждые 2 ряда, в конце ряда выполните 1 в.п. и поверните работу.

P2 (ис): по 1 ссн за **переднюю полупетлю** до предпоследней петли, 1 ссн в последнюю петлю, 1 в.п., поверните.

P3 (лс): ссн за заднюю полупетлю до предпоследней петли, ссн в последнюю петлю, 1 в.п., поверните.

P4 (ис): повторите P3

P5 (лс): повторите P3

В конце P5 обрежьте пряжу и оставьте длинный кончик (прим. 60 см), которые вы будете использовать для сшивания деталей. Приступайте к вязанию переда.

Перед

Деталь переда также выполняется цельной и описана в трех частях так же, как и деталь спинки. Не обрезайте нить между частями. Вырез горловины будет сформирован в центральной части.

Важное примечание: если вы решили сделать длину, отличную от указанной в описании, вам нужно набрать количество петель, равное 2 части спинки (+ 1 в.п.). Например, если у вас всего 100 столбиков во второй части спинки, начните переднюю панель с набора 100 +1 в.п. Инstrukция для вязания выреза горловины не меняется.

Часть 1

Количество петель в этой части останется неизменным.

Крючком 5 мм наберите цепочку из 89, (89), 91, (91), 93, (95) в.п.

Перейдите на крючок 4.5 мм (или другой размер, чтобы попасть в плотность).

Р1 (ис): ссн во 2^о в.п. от крючка и далее в каждую петлю цепочки, 1 в.п., поверните. [88, (88), 90, (90), 92, (94) ст]

Р2 (лс): 15 ссн за заднюю полупетлю, по 1 псн за заднюю стенку до предпоследней петли, 1 псн в последнюю петлю, 1 в.п., поверните. [88, (88), 90, (90), 92, (94) ст]

Р3 (ис): по 1 ссн за заднюю полупетлю до предпоследней петли, 1 ссн в последнюю петлю, 1 в.п., поверните. [88, (88), 90, (90), 92, (94) ст]

Повторите Р2 и Р3 всего 9, (9), 10, (10), 11, (12) раз.

У вас 10, (10), 11, (11), 12, (13) рядов из псн за заднюю стенку.

Примечание: считайте только лицевые ряды.

Часть 1 завершается изнаночным рядом в нижней части детали повтором Р3. Не разрывая пряжу, начните вторую часть детали переда.

Часть 2

В этой части будет сформирован вырез горловины.

Р1 (лс): 15 ссн за заднюю полупетлю, по 1 псн за заднюю стенку до последних 11 пет, 1 псн, 1 в.п., поверните. [78, (78), 80, (80), 82, (84) пет.]

Не провязывайте последние 10 ст.

Примечание: если вы выбрали другую длину, у вас будет другое количество провязанных столбиков, чем указано.

Р2 (ис): по 1 ссн за заднюю полупетлю до предпоследней петли, 1 ссн в последнюю петлю, 1 в.п., поверните. [78, (78), 80, (80), 82, (84) ст]

Р3 (лс): 15 ссн за заднюю полупетлю, по 1 псн за заднюю стенку до последних 5 пет, 2 убавки в следующие 4 пет, 1 псн в последнюю петлю, 1 в.п., поверните. [76, (76), 78, (78), 80, (82) ст]

Повторите Р2 и Р3 еще 1 раз. Повторите Р2 еще раз.

У вас 74, (74), 76, (76), 78, (80) ст, и вы находитесь у нижнего края детали переда.

В следующих рядах действуйте следующим образом, сохраняя количество петель неизменным.

Р1 (лс): 15 ссн за заднюю полупетлю, по 1 псн за заднюю стенку до предпоследней петли, 1 псн в последнюю петлю, 1 в.п., поверните.

Р2 (ис): по 1 ссн за заднюю полупетлю до предпоследней петли, 1 ссн в последнюю петлю, 1 в.п., поверните.

Повторите Р1 и Р2 всего 2, (3), 3, (4), 4, (4) раза.

Часть 2 состоит теперь из 6, (7), 7, (8), 8, (8) рядов из псн за заднюю стенку.

Далее делайте прибавки в верхней части детали следующим образом.

Р1 (лс): 15 ссн за заднюю полупетлю, по 1 псн за заднюю стенку до последних 3 пет, 3 псн за заднюю стенку в следующие 2 пет. (1^я прибавка), 2 псн в последнюю петлю (2^я прибавка), 1 в.п., поверните. [76, (76), 78, (78), 80, (82) ст]

Р2 (ис): по 1 ссн за заднюю полупетлю до предпоследней петли, 1 ссн в последнюю петлю, 1 в.п., поверните. [76, (76), 78, (78), 80, (82) ст]

Р3 (лс): повторите Р1 [78, (78), 80, (80), 82, (84) ст]

Р4 (ис): повторите Р2 [78, (78), 80, (80), 82, (84) ст]

Р5 (лс): 15 ссн за заднюю полупетлю, по 1 псн за заднюю стенку до предпоследней петли, 1 псн в последнюю петлю, **11 в.п.**, поверните. [78, (78), 80, (80), 82, (84) ст+ 11 в.п.]

Р6 (ис): начиная со 2^й в.п. от крючка вяжите 10 ссн, по 1 ссн за заднюю полупетлю до предпоследней петли, 1 ссн в последнюю петлю, 1 в.п., поверните. [88, (88), 90, (90), 92, (94) ст]

У вас 9, (10), 10, (11), 11, (11) рядов из псн за заднюю стенку.

Примечание: считайте только лицевые ряды. Часть 2 завершается изнаночным рядом в нижней части детали. Не обрывая пряжу, начните вязать 3 часть детали переда.

Часть 3

P1 (лс): 15 ссн за заднюю полупетлю, по 1 псн за заднюю стенку до предпоследней петли, 1 псн в последнюю петлю, 1 в.п., поверните. [88, (88), 90, (90), 92, (94) ст]

P2 (ис): по 1 ссн за заднюю полупетлю до предпоследней петли, ссн в последнюю петлю, 1 в.п., поверните. [88, (88), 90, (90), 92, (94) ст]

Повторите P1 и P2 всего 9, (9), 10, (10), 11, (12) раз.

У вас 10, (10), 11, (11), 12, (13) рядов псн за заднюю стенку.

Примечание: считайте только лицевые ряды. Часть 3 завершается изнаночным рядом в нижней части детали повтором P2. В конце части 3, не обрезайте пряжу, оставьте ее свободно висеть. Она будет использована для обработки бокового края детали.

Верхняя часть детали переда

Возьмите деталь переда лицевой стороной к себе и присоедините нить к верхнему углу (который соответствует последнему ряду), сделайте 1 в.п. (не считается как столбик).

Провяжите 1 ряд соединительных столбиков вдоль верхнего края детали переда. Вяжите 3 соединительных столбика в каждые 2 ряда каждого плеча и центральной части горловины, вдоль наклонных сторон горловины вяжите по 1 соединительному столбику за заднюю полупетлю в каждую возможную петлю (10 сс за заднюю полупетлю).

Закрепите нить. Теперь начните сшивать детали переда и спинки.

Плечевые швы

Шов каждого плеча формируется по лицевой стороне деталей. Для аккуратного и более равномерного эффекта Я предпочитаю сшивать с помощью иглы, но вы можете соединить детали соединительными столбиками, если хотите.

Используя длинный конец нити, оставленный на спинке, сшейте левое плечо от внешнего края деталей до угла горловины.

Чтобы сшить **правое плечо**, используйте другой кусок пряжи. В этом случае шов выполняется от внутреннего края горловины к внешнему краю проймы. Тщательно совместите спинку с деталью переда, затем продолжите сшивать. Возможно, будет полезно посчитать количество столбиков, которые нужно сшить.

Обработка краев деталей

Выполните 1 ряд ссн за заднюю полупетлю вдоль всей боковой стороны жилета (подсчитав общее количество столбиков).

Примечание: общее количество столбиков бокового края будет зависеть от выбранной вами длины.

Нитью, оставленной висеть от детали спинки, выполните один боковой край, а нитью, оставленной висеть от детали переда, выполните другой боковой край.

P1 (лс): 1 ссн за заднюю полупетлю в каждую доступную петлю до следующего угла противоположной детали. В месте соединения плеч (что соответствует краям спинки и переда) сделайте по 1 ссн в каждый промежуток (всего должно получиться 6 ст). В конце ряда обрежьте нить и оставьте длинный конец пряжи (около 1 метра), он будет использоваться для сшивания переда и спинки до проймы.

Боковые швы

Оставшимся от бокового края концом пряжи, по лицевой стороне, двигаясь снизу вверх, соедините переднюю и заднюю детали, пока не дойдете до проймы. Используйте тот же метод сшивания, что и для плечевых швов. Или вы можете использовать свой предпочтительный метод выполнения швов.

Для проймы оставьте не соединёнными 70, (72), 74, (76), 78, (78) ст.

Чтобы лучше определить общее количество столбиков проймы, прошейте до середины детали, затем посчитайте оставшиеся столбики. При необходимости поставьте маркеры на тех петлях, где должна начинаться пройма.

Обработка пройм

Возьмите работу изнаночной стороной к себе и введите крючок в боковой шов в начале проймы и выполните 1 в.п. (не считается как столбик).

Затем вяжите 1 **круговой ряд** из ссн за заднюю полупетлю в каждую доступную петлю проймы по кругу [70, (72), 74, (76), 78, (78) ст]. Соедините работу в круг с помощью соединительного столбика, затем вяжите ещё один круговой ряд из ссн за заднюю полупетлю. Оборвите и закрепите нить.

Обработка горловины

Держите работу лицевой стороной к себе, введите крючок в один из углов горловины, затем наберите 7 в.п.

Примечание: Если вы хотите сделать более высокую планку, вместо исходной цепочки из 7 в.п., Вы можете добавить больше воздушных петель. Начальное количество воздушных петель определяет высоту резинки горловины.

Р1 (лс): начиная со 2^й в.п. от крючка, вяжите 6 сс, 2 сс вместе в каждую из 2 свободных петель по краю горловины, поверните. (6 ст)

Р2 (ис): пропустите 1 ст, 6 ссн за заднюю полупетлю, 1 в.п., поверните. (6 ст)

Р3 (лс): 6 сс за заднюю полупетлю, 2 сс вместе в край горловины, поверните. (6 ст)

Для более прочного соединения введите крючок в первую свободную петлю края горловины, вытяните петлю вверх, введите крючок во вторую свободную петлю края горловины, вытяните петлю вверх. Теперь у вас на крючке 3 петли, последнюю петлю протяните через остальные 2 петли.

Повторите Р2 и Р3 по всему вырезу горловины.

Сшейте первый и последний ряды вместе, следуя инструкции «Плечевые швы». Ваш жилет Аугога готов. Вплетите все концы, аккуратно постирайте и высушите на ровной поверхности.

Сокращения:

- в.п. = воздушная петля
- ст. = столбик
- псн = полустолбик с накидом
- сс = соединительный столбик
- ссн = соединительный столбик с накидом
- Р = ряд
- лс = лицевая сторона
- ис = изнаночная сторона

Видео уроки

Здесь вы найдете несколько видеороликов по наиболее важным шагам.

- Как вязать псн за заднюю стенку: <https://youtube.com/shorts/GEVnGaRoWjw>
- Как вязать ссн за заднюю стенку: <https://youtu.be/F-O4yGjHhMQ>
- Как делать прибавки: <https://youtu.be/4e2QJn1U7f0>
- Как делать убавки: <https://youtube.com/shorts/A4sMFaUhemQ>
- Как начать вывязывать вырез горловины: <https://youtu.be/7imAUYSuHJk>
- Как вязать вторую сторону горловины: <https://youtu.be/Sd3U1IqjE-U>

- Как связать верхние планки деталей: <https://youtu.be/CZzA0xU59iw>
- Как сшить плечи: https://youtu.be/MG_iJiiTVsA
- Как обвязать боковые края: https://youtu.be/CwA44_c5gw
- Как связать планку-резинку: <https://youtu.be/27dISaAYAVA>