

CASH BLOCK Jumper



Джемпер свободного кроя, выполнен из двойной нити CASH с использованием двух цветов. Цветные блоки (полосы) выполнены интарсией. Спереди декоративная вертикальная полоса. Снизу отлетная контрастная широкая полоса.

Меланж и поперечные полосы задают изделию ритм и движение. Вязать такую модель легко и не скучно. А носить... тонкий кашемир... Что может быть лучше?!

Размер единый, ширина по низу 60 см, длина изделия 53 см.


Материалы:

- пряжа **CASHMERE 2/27** двух цветов по 100 грамм на цвет; в тексте **нить А** – молочный, **нить В** – светлый деним; двойное обозначение – в две нити: **АА, АВ, ВВ**;
- спицы 3.75 мм, потребуются 2 пары круговых;
- крючок, игла, маркеры.

Плотность вязания в квадрате 10 см x 10 см — 24 п. x 30 р.
(лиц.гладь).

Узоры

Набор на цепочку крючком — выполнить цепочку в.п. и по ней поднять петли, поместить их на спицу (см.рис.справа).



Лицевая гладь — лиц.р.: лиц.петли, изн.р.: изн.петли.

Кромочные петли — 1-ю п. снять как лиц., последнюю п. провязать изн. Кромочные входят в расчетное число петель в тексте описания.

Прибавка скрещенной из протяжки — подхватить правой спицей нить между только что провязанной петлей и следующей петлей на левой спице, скрестить ее и провязать лиц.п. 1 петля будет прибавлена.

Интарсия — вязание от отдельных клубков. Не забывайте выполнять перекрещивание нитей в каждом ряду, всегда одинаково (справа налево или слева направо, как Вам удобно).

Укороченные ряды — выполняются с обкрутом петли. В сглаживающем ряду петли обкрута поднять на левую спицу и провязать вместе с петлей, которую они обкручивали.

Резинка 1x1 — чередовать 1 лиц.п., 1 изн.п., в последующих рядах петли вязать по рисунку. **Закрытие резинки иглой** выполняется после 2-х рядов «полой резинки».

Описание работы

Перед началом работы связать «**кольцо**» по кругу: набрать на цепочку крючком **нитью АВ** 240 петель и связать 34 ряда лицевой гладью по кругу, отложить петли на спицах.

120 петель «кольца» будут соответствовать переду, и 120 петель — спинке.

Перед

Нитью АА набрать традиционным способом 122 п., связать 26 рядов лицевой гладью.

Присоединение к «кольцу». В 27-м ряду работы наложить деталь переда изнаночной стороной на лицевую сторону кольца с петлями на спицах вверх.


Объединить полотна по открытым петлям, провязывая объединяющий ряд **нитью АА** по 2 п.

вместе: 1 п. переда и 1 п. кольца. **Внимание:** кромочные петли переда остаются не привязанными к кольцу (объединение выполняется со 2-й по 121-ю петлю переда).

Повернуть работу и выполнить обратный ряд лицевой гладью этой же нитью на всех петлях.

Подключить **нить АВ** и выполнить **ряд с прибавками** след.образом: кром.п., [выполнить 1 прибавку скрещ.из протяжки, 2 лиц.п.] повторить [] до посл.п. ряда, прибавить 1 п. скрещ. из протяжки, кром.п. Итого получится 183 п.

Вязать далее прямо гладью 9 р.



1 полоса. Выполнить полосу **нитью АА** интарсией на 120-й – 163-й петлях в течение 4-х рядов, остальное полотно продолжать вязать **нитью АВ**. Далее вязать прямо на всех петлях **нитью АВ** 18 рядов.

2 полоса. Выполнить полосу **нитью АА** на всех петлях в течение 4-х рядов. Далее вязать прямо на всех петлях **нитью АВ** 18 рядов. В 13-м ряду работы нитью АВ добавить на кромочные петли *метки проймы*.

3 полоса. Выполнить полосу **нитью АА** интарсией со 120-й и до конца ряда в течение 4-х рядов, остальное полотно продолжать вязать **нитью АВ**. Далее вязать прямо на всех петлях **нитью АВ** 18 рядов.

4 полоса. Выполнить полосу **нитью АА** на всех петлях в течение 4-х рядов. Далее вязать прямо на всех петлях **нитью АВ** 18 рядов, завершение детали также выполнить **нитью АВ**.

Плечевой скос и вырез горловины начинаются одновременно.


- формирование **плечевого скоса** с помощью укороченных рядов. Выполнить обкруты 9-й, 16-й, 23-й, 30-й, 37-й, 44-й, 51-й и 58-й петель с обеих краев полотна. После этого связать 2 сглаживающих ряда. 66 петель плеча оставить открытыми.
- При этом, начать **формирование круглого выреза горловины**, отложить 29 центральных петель, а далее закрыть в каждом 2-м ряду для скругления выреза 3 п., затем 2 п. и 6 раз по 1 п.

Общая высота последней широкой полосы **нити АВ** составляет 36 рядов.

Присоединить нить и выполнить второе плечо симметрично.

Спинка

Спинка выполняется так же, как перед, за исключением выреза горловины и того, что полосы выполняются **нитью ВВ** и нижняя широкая полоса выполняется **нитью ВВ** (вместо нити АА), и без коротких полос. Основное полотно также вяжется **нитью АВ**. Плечевые скосы формируются так же, как и на перед. Выреза горловины нет, в последнем 36-м ряду **нити АВ** закрыть центральные 51 п. горловины, петли правого и левого плеча оставить открытыми.




Рукав

Для правого рукава набрать традиционным способом **нитью АА** 50 петель, вязать гладью 28 рядов.

В 29-м ряду выполнить **ряд с прибавками** в следующем ритме: [1 п., прибавка, 2 п., прибавка] повторять до конца ряда, получится 76 п. Далее вязать **нитью АВ** 82 ряда лиц.гладью прямо без расширения.

Выполнить плечевые швы. Вшить рукав от *метки проймы* до *метки проймы*.



Левый рукав связать аналогично, только начать с нити **ВВ**.

Горловина (спицы 3 мм)

От правого плеча набрать (по переду открытые петли подхватить) 128 петель лицевыми петлями, замкнуть вязание в круг, в пропорции это будет по спинке 52 п., по переду 28 петель по открытым петлям, по 24 петли по вертикальным срезам. Вязать дальше резинкой 1x1 в течение 8 рядов, затем 2 ряда полый резинкой и закрыть петли иглой.

Декоративная планка по переду


Расположить деталь переда лицевой стороной к себе, справа вырез горловины, согнуть вдоль вертикального столбца 65-й петли.

Нитью АА по вертикальному столбцу лицевых петель набрать лицевыми петлями 51 п. (место начала планки см. на рис. справа, красный круг). Получится изнаночный «рубчик» на лиц.стороне переда. Повернуть работу.

Вязать 6 р. лиц.гладью, петли закрыть изнаночными по лиц.стороне.

Вдоль вертикального края планки проложить тамбурную строчку крючком, прикрепляя планку к основному полотну. Пришить короткие срезы планки.

Выполнить боковые швы модели. При этом, полосы деталей переда и спинки до привязывания к кольцу не соединять, а выше соединить по кромочным петлям матрасным швом. Заправить хвостики.



Выкройка

