



CARMINE TANK

Дизайнер:
Amy
Gunderson

Размеры: xS
(S, M, L, xL,
2xL, 3xL,
4xL)

Окончательные измерения:

Бюст: 25³/₄ (29¹/₂, 33¹/₂, 37¹/₄, 41¹/₄, 45, 49, 52³/₄)"

Длина: 21 (21³/₄, 22¹/₄, 23, 23¹/₂, 24¹/₄, 24¹/₂, 25)".

Майка разработана с плотным облеганием, с отрицательным припуском до 5 дюймов.

На модели размер S с отрицательным припуском 2,5". 1дюйм (") = 2,5 см.

Пряжа: 3 (4, 4, 5, 5, 6, 6, 7) пасм Fibra Natura Radiant Cotton (100% хлопок; 203 ярда/ 185 метров в 50 гр), цвета 805 Fuchsia. 1ярд = 0,91м.

Спицы: прямые US 4 (3.5 мм) и комплект чулочных.

Также: игла для трикотажа, маркеры петель, маркеры с замочком, держатели петель.

Плотность: 29 пет и 30 рядов в 10 см резинки или узора, не растягивая.

Базовая модель на лето – майка модной скрещенной резинкой, которая создает яркие вертикальные линии, которые выгодно подчеркивают женственные линии, при этом полотно остается эластичным. Смещенная резинка внизу и фасонные убавления у выреза горловины превращают этот классический топ в современный гардероб. Майка-топ вяжется отдельными деталями,

которые затем сшиваются. Плечи соединяются методом 3-х спиц.

Сокращения и техники:

ЛС/ ИС - лицевая/ изнаночная сторона

М/ пМ/ сМ/ Мн - маркер/ поместить маркер/ переснять маркер/ маркер начала ряда

2вм лиц влево/ 2вм изн влево – снять по одной 2пет как лицевые на правую спицу, вернуть в новой позиции на левую и провязать вместе лицевой/изнаночной за задние стенки.

Лз/ Из – лицевая/изнаночная за заднюю стенку

Резинка А (нечетное число пет)

ряд 1 (ЛС): 1лиц, *Лз, 1изн; повторять от* до послед 2пет, Лз, 1лиц.

ряд 2(ИС): 1изн, Из, *1лиц, Из; повторять до послед пет, 1изн.

Повторять эти 2 ряда.

Резинка В (нечетное число пет)

ряд 1 (ЛС): 1лиц, * 1изн, Лз; повторять от* до послед 2пет, 1изн, 1лиц.

ряд 2(ИС): 1изн, 1лиц, *Из, 1лиц; повторять до послед пет, 1изн.

Повторять эти 2 ряда.

Резинка А



Резинка В



□ лиц на ЛС; изн на ИС

ℓ Лз на ЛС; Из на ИС

• изн на ЛС; лиц на ИС

□ раппорт

Инструкции.

Спинка.

Набрать 95 (109, 123, 137, 151, 165, 179, 193) пет.

Вязать резинкой А на высоту 2 дюйма, закончить на ИС.

Далее вязать резинкой В пока деталь составит 13¾ (14, 14, 14¼, 14¼, 14½, 14½, 14¾)”, закончить на ИС.

Формирование пройм.

Закрывать 2 (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) пет в начале следующих 2 рядов, затем закрыть 1 (2, 3, 3, 4, 4, 5, 5) пет в начале след 4 рядов – 87 (95, 103, 115, 123, 135, 143, 155) пет осталось.

- (-, M, L, 1X, 2X, 3X, 4X) только:

Ряд с убавл (ЛС): 1лиц, 2вм изн, как установлено резинкой до послед 3 пет, 2вм изн влево, 1лиц - 2 пет убавили.

Ряд с убавл (ИС): 1изн, 2вм лиц влево, как установлено резинкой до послед 3 пет, 2вм лиц, 1изн - 2 пет убавили.

Продолжать убавления в каждом ряду - (-, 0, 2, 2, 4, 4, 6) раз еще – (-, 99, 107, 115, 123, 131, 139) пет осталось.

- (S, M, L, 1X, 2X, 3X, 4X) только:

Ряд с убавл (ЛС): 1лиц, 2вм изн, как установлено резинкой до послед 3 пет, 2вм изн влево, 1лиц - 2 пет убавили.

След.ряд (ИС): вязать резинкой до конца. Повторить эти 2 ряда, - (1, 1, 3, 5, 7, 9, 11) раз(а) еще – (-, 91, 95, 99, 103, 107, 111, 115) пет осталось.

Вязать прямо резинкой пока пройма составит 5¼ (5¾, 6¼, 6¾, 7¼, 7¾, 8, 8¼)”, закончить на ИС.

Горловина.

Ряд 1 (ЛС): вязать резинкой на 21 (21, 23, 25, 27, 27, 29, 31) пет правой стороны, присоединить новый моток и закрыть центральные 45 (49, 49, 49, 49, 53, 53, 53) пет, вязать резинкой на оставшихся 21 (21, 23, 25, 27, 27, 29, 31) пет. Петли правой стороны отложить на держатель.

Ряд 2 (ИС): вязать резинкой до конца.

Ряд с убавл: 1лиц, 2вм изн влево, как

установлено резинкой до конца – 1 пет убавили.

Повторить ряд с убавл в каждом лиц ряду, 5 раз(а) еще – 15 (15, 17, 19, 21, 21, 23, 25) пет осталось.

Вязать прямо пока пройма составит 7¼ (7¾, 8¼, 8¾, 9¼, 9¾, 10, 10¼)”, закончить на ИС.

Отложить петли на держатель.

Вернуть петли правой стороны на спицы, вязать, начиная на ИС.

Ряд с убавл (ЛС): как установлено резинкой до послед 3 пет, 2вм изн, 1лиц - 1 пет убавили.

Повторить ряд с убавл в каждом лиц ряду, 5 раз(а) еще – 15 (15, 17, 19, 21, 21, 23, 25) пет осталось.

Вязать прямо пока пройма составит 7¼ (7¾, 8¼, 8¾, 9¼, 9¾, 10, 10¼)”, закончить на ИС.

Отложить петли на держатель.

Перед.

Вязать как спинку до формирования пройм.

Формирование пройм.

Перед продолжением работы прочтите сначала следующие два раздела.

Закрывать 2 (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) пет в начале следующих 2 рядов, затем 1 (2, 3, 3, 4, 4, 5, 5) пет в начале след 4 рядов – 87 (95, 103, 115, 123, 135, 143, 155) пет осталось.

- (-, M, L, 1X, 2X, 3X, 4X) только:

Ряд с убавл (ЛС): 1лиц, 2вм изн, как установлено резинкой до послед 3 пет, 2вм изн влево, 1лиц - 2 пет убавили.

Ряд с убавл (ИС): 1изн, 2вм лиц влево, как установлено резинкой до послед 3 пет, 2вм лиц, 1изн - 2 пет убавили.

Продолжать убавления в каждом ряду - (-, 0, 2, 2, 4, 4, 6) раз еще – (-, 99, 107, 115, 123, 131, 139) пет осталось.

- (S, M, L, 1X, 2X, 3X, 4X) только:

Ряд с убавл (ЛС): 1лиц, 2вм изн, как установлено резинкой до послед 3 пет, 2вм изн влево, 1лиц - 2 пет убавили.

След.ряд (ИС): вязать резинкой до конца. Повторить эти 2 ряда, - (1, 1, 3, 5, 7, 9, 11) раз(а) еще – (-, 91, 95, 99, 103, 107, 111, 115)

пет осталось.

ОДНОВРЕМЕННО, когда пройма составит $2\frac{1}{2}$ ($2\frac{3}{4}$, $3\frac{1}{4}$, $3\frac{1}{2}$, 4, $4\frac{1}{4}$, $4\frac{1}{2}$, $4\frac{1}{2}$)", закончить на ИС.

Левая сторона горловины.

Прим: продолжать формирование проймы, если необходимо.

Поместить маркер с замочком на центральную пет, (изн пет).

Ряд 1 (ЛС): вязать по левой стороне до 7 пет перед отмеченной пет, 2вм изн влево, пМ, [Лз, лизн] 2 раз(а), 1лиц, повернуть – 1 пет горловины убавили. Оставить маркер с замочком на центральной пет, петли правой стороны перенести на держатель.

Ряд 2 (ИС): лизн, [1лиц, Из] 2 раз(а), сМ, 2вм лиц влево, как установлено резинкой до конца – 1 пет горловины убавили.

Продолжать убавлять 1пет у края горловины в каждом ряду, 22 (24, 24, 22, 22, 24, 24, 22) раз(а) еще, затем убавлять 1пет у края горловины в каждом лиц ряду, 4 (4, 4, 6, 6, 6, 6, 8) раз(а).

После всех формирований проймы и горловины, 15 (15, 17, 19, 21, 21, 23, 25) пет осталось. Вязать прямо пока пройма составит $7\frac{1}{4}$ ($7\frac{3}{4}$, $8\frac{1}{4}$, $8\frac{3}{4}$, $9\frac{1}{4}$, $9\frac{3}{4}$, 10, $10\frac{1}{4}$)", закончить на ИС. Соединить петли плеча

переда и спинки методом 3-х спиц.

Правая сторона горловины.

Ряд 1 (ЛС): 1лиц, [лизн, Лз] 2 раз(а), пМ, 2вм изн, вязать до конца – 1 пет горловины убавили.

Ряд 2 (ИС): как установлено резинкой до 2 пет перед М, 2вм лиц, сМ, Из, 1лиц] 2 раз(а), лизн - 1 пет горловины убавили.

Продолжать убавлять 1пет у края горловины в каждом ряду, 22 (24, 24, 22, 22, 24, 24, 22) раз(а) еще, затем убавлять 1пет у края горловины в каждом лиц ряду, 4 (4, 4, 6, 6, 6, 6, 8) раз(а). После всех формирований, 15 (15, 17, 19, 21, 21, 23, 25) пет осталось.

Вязать прямо пока пройма составит $7\frac{1}{4}$ ($7\frac{3}{4}$, $8\frac{1}{4}$, $8\frac{3}{4}$, $9\frac{1}{4}$, $9\frac{3}{4}$, 10, $10\frac{1}{4}$)", закончить на ИС. Соединить петли плеча методом 3-х спиц.

Завершение.

Заблокировать по размерам. Сшить боковые швы. Заправить ниточки.

Завершение пройм.

С ЛС чулочными спицами, начать в центре подмышки, равномерно поднять лицевыми 82 (92, 102, 110, 120, 130, 138, 144) пет вокруг проймы, соединить в круг. Закрыть все петли лицевыми.

Завершение горловины.

С ЛС чулочными спицами, начать у шва правого плеча, поднять лицевыми 11 пет вдоль правой стороны горловины спинки, 36 (38, 38, 38, 40, 40, 40) пет по закрытому краю горловины спинки, 11 пет вдоль левой стороны горловины спинки, 34 (36, 36, 37, 37, 39, 39, 40) пет левой стороны горловины переда, 1 пет с маркера с замочком, и 34 (36, 36, 37, 37, 39, 39, 40) пет правой стороны горловины переда – 127 (133, 133, 135, 135, 141, 141, 143) пет. Соединить в круг. Закрыть все петли лицевыми.

