

PLAIN NEEDLE WORKS



DEW SWEATER
HIROMI NAGASAWA

Свитер Dew - бесшовный свитер, работа над которым начинается с формирования наклонных плечевых срезов Спинки. Затем, по плечевым срезам будут подняты петли, по которым выполняется верх Переда. Верхние секции Переда и Спинки - выполняются поворотными рядами. После того, как они будут соединены в единое полотно Переда-спинки, работа продолжится круговыми рядами. Рукава выполняются по петлям, поднятым по краям пройм. Верхняя часть Рукавов (плоские окаты) - формируется укороченными рядами. Вырез горловины со стороны Спинки имеет неглубокую V-образную форму.

Становится теплее, на ветках деревьев появляются почки. Весенний воздух наполнен журчаньем ручейков, и звоном, сверкающей на солнце, капли. Представьте момент, когда капли тающей воды падают на ваше плечо. На какой текстуре оказались эти капли? На теплой шерсти? На пушистом мохере? На гладком хлопке? Что больше всего напоминает вам о будущей весне?

"Dew" - в переводе с английского "роса", "капля росы".

СПЕЦИФИКАЦИЯ.

РАЗМЕРЫ: 1 (2, 3, 4, 5)(6, 7, 8)

Конечные измерения пуловера по линии окружности бюста:

37.75 (40, 43, 47, 51)(55, 59, 64)" / 96 (102, 110, 120, 130)(140, 150, 162.5)см.
 Рекомендуемый припуск на свободу облегания: + 5-12" / 12-30см к действительному (=по фигуре) измерению окружности бюста.

ПРЯЖА:

Пряжа с маркировкой нити "Sport weight" (около 350м - на 100 грамм), в количестве: 280 (300, 320, 340, 360)(390, 420, 455)грамм.
 Или, потребуется, примерно: 1060 (1148, 1225, 1302, 1378)(1493, 1608, 1738)ярдов / 970 (1050, 1120, 1190, 1260)метров пряжи.

Пуловер серого цвета, на фото:

Размер 4; выполнен из пряжи Purl Soho GOOD WOOL (100% -шерсть, 350м - 100грамм), цвет № 9040 Hickory nut.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ (после блокировки):

- **21 петля X 30 рядов = 10см** - измерено по полотну лицевой глади, выполненному на Спицах 4мм.

- Образец вязки, выполненный по Схеме

"Образец": ширина Образца =11см, высота Образца = 10см; Образец выполнен на Спицах 4мм; Образец состоит из 26петель и 30 рядов. См.стр. 3 ▷ Схема "Образец".

СПИЦЫ:

- **Основные спицы:** US 6 (4мм) - Круговые спицы длиной 80см + Чулочные спицы*.

- **Спицы для резинки:** US 4 (3.5мм) - Круговые спицы длиной 80см + Чулочные спицы*. При самостоятельном подборе спиц, эти спицы должны быть тоньше Основных спиц - на 0,5мм.

*Если на малом числе петель вы будете вязать круговыми рядами по методу Magic Loop, то вместо Чулочных спиц вам потребуются Круговые спицы с длиной лески 80см (или больше).


ПОТРЕБУЮТСЯ:

Вспомогательная спица для аранов (усл.об. = ВС), игла для трикотажа, маркеры для петель - 5штук, держатели для петель (или бросовая пряжа).

ПРИМЕЧАНИЕ:

- ❖ Плечевые панели (=Левая и Правая) - выполняются отдельно друг от друга. После их завершения, они соединятся в единое полотно - для последующего завершения верхней секции Переда. См. графические схемы на стр. 11-12.
- ❖ Узор "Dew" (=роса) - представлен только на графических схемах; словесного описания этого узора - нет.
- ❖ V-вырез горловины со стороны Спинки, так же как и окаты Рукавов - формируются укороченными рядами.
- ❖ Для Воротника предусмотрено два варианта: однослойный и двухслойный.

ВЫКРОЙКА




inch = дюймы
 см = сантиметры

Конечные измерения		1	2	3	4	5	6	7	8
a. Бюст, по окружности	inch	37.75	40	43	47	51	55	59	64
	см	96	102	110	120	130	140	150	162.5
b. Ширина Рукава у проймы, по окружности	inch	12.25	12.5	13.25	14	14.75	16	16.75	18.5
	см	31	32	34	36	38	41	43	46.5
c. Ширина нижнего края Рукава, по окружности	inch	8.25	8.75	8.75	9.25	9.75	10.25	10.75	11.25
	см	21	22.5	22.5	23.5	25	26	27.5	28.5
d. Общая длина пуловера	inch	21.75	21.75	21.75	22.25	22.5	22.5	23	23.25
	см	55.5	55.5	55.5	57	57.5	57.5	59	59.5
e. Длина Рукава	inch	17.75	17.75	17.75	16.75	16.75	16	16	16
	см	45	45	45	43	43	41	41	41
f. Ширина плеча	inch	5.75	6.25	6.75	7	8	8.5	9	9.5
	см	15	16	17	18	20	21.5	23	24
g. Ширина горловины	inch	6.5	6.5	6.5	7.25	7.25	8.5	8.5	9.5
	см	16.5	16.5	16.5	18.5	18.5	22	22	24
h. Глубина выреза горловины (Спинка)	inch	0.75	0.75	0.75	1	1	1.25	1.25	1.5
	см	2	2	2	2.5	2.5	3	3	3.5
i. Глубина выреза горловины (Перед)	inch	4	4	4	4.25	4.25	4.5	4.5	4.75
	см	10	10	10	11	11	11.5	11.5	12

Схема "Образец"

- Спицами 4мм, методом *Long tail cast-on*, набрать 24 петли.
- **ИС:** выполнить Установочный ряд.
- Затем выполнить Ряды 1-29. Закончить по ЛС работы.
- **След.ряд (ИС):** все изн - до конца ряда.
- Закрывать все петли.
- Заблокировать Образец (стирка + высушивание на ровной поверхности). Затем измерить ширину и высоту вашего Образца.



Установочный ряд

Условные обозначения:

- Лицевая
лиц-по ЛС; изн-по ИС
- Изнаночная
изн-по ЛС; лиц-по ИС
- 1 накид
- 2вм.лиц
- 2вм.лиц,влево
- +1пЛ

- 1 / ssk LC (переплетение влево)
Снять 1п на ВС перед работой, 2вм.лиц,влево - с Л-спицы, затем 1лиц-с ВС, и затем 1накид.
- 1 / k2tog RC (переплетение вправо)
1накид, снять 2п на ВС за работу, 1лиц-с Л-спицы, 2вм.лиц-с ВС. Или так: 1накид, 1лиц-в 3-ю п на Л-спице, затем провязать 2вм.лиц-в 1-ю и 2-ю петли на Л-спице.
- 2 / 4 RC (переплетение вправо)
Снять 4п на ВС за работу, 2лиц-с Л-спицы, 4лиц-с ВС.
- 2 / 4 LСр (переплетение влево)
Снять 2п на ВС перед работой, (1изн, 2лиц, 1изн)-с Л-спицы, 2лиц-с ВС.
- 2 / 4 RСр (переплетение вправо)
Снять 4п на ВС за работу, 2лиц-с Л-спицы, (1изн, 2лиц, 1изн)-с ВС.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Спинка.

Спицами 4мм, методом *Long tail cast-on*, набрать 35 (35, 35, 39, 39)(47, 47, 51) петель.

Установочный ряд 1 (ИС): все изн-до конца ряда.

В центральную петлю вашего ряда вязки - установить Съёмный маркер.

Формирование наклонных плечевых срезов + формирование V-выреза горловины:

Прибавки & Ук.ряд 1 (ЛС): 3лиц, +ППЛ, 2лиц, и ПР (=повернуть работу); **(ИС):** 1накид, снять 1п, 2изн, +ППП-изн, Зизн. [2п прибавлено]

Прибавки & Ук.ряд 2 (ЛС): 3лиц, +ППЛ, лиц-до накида, 2вм.лиц-в накид и след.петлю, 1лиц, и ПР; **(ИС):** 1накид, снять 1п, изн-до последних 3п, +ППП-изн, Зизн. [2п прибавлено]

Повторить Прибавки & Ук.ряд 2 (ЛС / ИС) - еще 5(5, 5, 6, 6)(8, 8, 9)раз (пока не достигните петли со Съёмным маркером).

След.ряд (ЛС): 3лиц, +ППЛ, лиц-до накида, 2вм.лиц-в накид и след.петлю (=это центральная петля Спинки), лиц-до последних 3п, +ППП, 3лиц. [2п прибавлено]

Прибавки & Ук.ряд 1 (ИС): Зизн, +ППЛ-изн, Зизн, и ПР; **(ЛС):** 1обратный накид, снять 1п, 3лиц, +ППП, 3лиц. [2п прибавлено]

Прибавки & Ук.ряд 2 (ИС): Зизн, +ППЛ-изн, изн-до обратного накида, 2вм.изн,влево - в накид и след.петлю, 1изн, и ПР; **(ЛС):** 1обратный накид, снять 1п, лиц-до последних 3п, +ППП, 3лиц. [2п прибавлено]

Повторить Прибавки & Ук.ряд 2 (ИС / ЛС) - еще 5(5, 5, 6, 6)(8, 8, 9)раз (пока не достигните петли со Съёмным маркером).

След.ряд (ИС): Зизн, +ППЛ-изн, изн-до обратного накида, 2вм.изн,влево - в накид и след.петлю, удалить Съёмный маркер, изн-до последних 3п, +ППП-изн, Зизн. [2п прибавлено] = 67 (67, 67, 75, 75)(91, 91, 99)п на спицах.

Продолжение формирования наклонных плечевых срезов:
Сл.ряд-прибавление (ЛС): 3лиц, +ППЛ, лиц-до последних 3п, +ППП, 3лиц. [2п прибавлено]

Сл.ряд-прибавление (ИС): Зизн, +ППЛ-изн, изн-до последних 3п, +ППП-изн, Зизн. [2п прибавлено]

Продолжать работу, повторяя последние 2ряда вязки - пока на спицах не будет 97 (101, 105, 115, 125)(135, 141, 151) п. Закончить работу рядом по ЛС (ЛС, ЛС, ИС, ЛС)(ИС, ЛС, ИС).

Только для размеров 1, 2, 3, 5, 7:

След.ряд (ИС): все изн-до конца ряда.

Для ВСЕХ размеров:

Далее, выполнить - всего 26 (26, 26, 26, 26)(28, 28, 28)рядов лицевой гладью (без изменения числа петель).

Затем все петли перевести на держатель/бросовую пряжу и оборвать пряжу.

ВАЖНО! После завершения первых 2-х рядов лицевой глади, с каждого бокового края Спинки - разместите Съёмные маркеры (см.фото ниже); они пригодятся вам позже, при:

- поднятию петель по наклонным плечевым срезам Спинки,
- и при формировании окатов Рукавов.



ПЛЕЧЕВЫЕ СЕКЦИИ.

Только для размеров / 1 / 2 / 3 /:

Фигурными скобками {...} - выделены кромочные петли, находящиеся со стороны выреза горловины.

ЛЕВАЯ ПЛЕЧЕВАЯ СЕКЦИЯ.

С ЛС, Спицами 4мм, по Левому плечевому срезу Спинки, поднять / 34 / 36 / 38 / петли - начиная от края выреза горловины и заканчивая у Съёмного маркера (он находится на боковом срезе Спинки).

Установочный ряд (ИС): / Зизн / 4изн / Зизн, 1лицЗС, 2изн /, затем выполнить Установочный ряд - по Схеме "Узор Dew - Левое плечо", ПМ, затем / - / 1изн / 1изн /, {1изн}.

Ряд 1 (ЛС): {1лиц}, / - / 1лиц / 1лиц /, ПМ, затем вязать Ряд 1 по Схеме "Узор Dew - Левое плечо", / Злиц / 4лиц / 2лиц, 1изнЗС, Злиц /.
= 38 / 40 / 42п на спицах (включая 4 накида)

Ряд 2 (ИС): продолжая работу в уст.порядке, выполнить Ряд 2 по Схеме "Узор Dew - Левое плечо", ПМ, / - / 1изн / 1изн /, {1изн}.

Продолжать работу в уст.порядке, пока не завершите Ряд 8 - для Схемы "Узор Dew - Левое плечо".

Формирование левой стороны выреза горловины:

Как работать по прибавленным (со стороны горловины) петлям:

- Когда у вас будет образовано две, вновь прибавленных петли (не включайте сюда кромочную!), то добавьте еще 1п (это будет 3-я петля) - выполнив 1накид (см. Ряд 1 для схемы), так, чтобы новая вертикальная ажурная колонка приобрела свой полный раппорт узора. Подобным образом, по прибавленным петлям, выполните - всего 3 новых ажурных колонки; после чего, все вновь прибавленные петли, провязывайте лиц. гладью.

Для Размера 1: Добавочный 1накид (по типу - как в Ряду 1) - будет в Рядах 17, 29, 37.

Для Размеров 2,3: Добавочный 1накид (по типу - как в Ряду 1) - будет в Рядах 9, 25, 33.

След.ряд-прибавление №1 для горловины (ЛС): {1лиц}, +1пЛ, вязать в уст.порядке-до М, удалить М, вязать Ряд 9 по Схеме "Узор Dew - Левое плечо", вязать в уст.порядке - до конца ряда. [1п прибавлена]

Продолжать работу в уст.порядке, и выполнить по Схеме "Узор Dew - Левое плечо" Ряды 10-36 (включительно), и **одновременно, повторять Ряд-прибавление №1 для горловины** (выполняя соответствующий номер ряда для схемы): - в Рядах 17, 25, 29, 33, 35 для Схемы "Узор Dew - Левое плечо". [5п прибавлено]
= 47 / 49 / 51п на спицах. (включая 7 накидов)

След.ряд-прибавление №2 для горловины (ЛС): с ИС, методом *Backward loop cast-on*, набрать 2п, повернуть работу; затем продолжать работу в уст.порядке, выполняя Ряд 37 для Схемы "Узор Dew - Левое плечо", затем вязать в уст.порядке-до конца.
= 49 / 51 / 53п (включая 7 накидов)

След.ряд (ИС): вязать в уст.порядке, выполняя след.ряд для Схемы "Узор Dew - Левое плечо".
Затем оборвать пряжу. Петли перевести на держатель.

ПРАВАЯ ПЛЕЧЕВАЯ СЕКЦИЯ.

С ЛС, Спицами 4мм, по Правому плечевому срезу Спинки, поднять / 34 / 36 / 38 / петли - начиная от Съёмного маркера (он находится на боковом срезе Спинки) и заканчивая у края выреза горловины.

Установочный ряд (ИС): {1изн}, / - / 1изн / 1изн /, ПМ, затем выполнить Установочный ряд - по Схеме "Узор Dew - Правое плечо", / Зизн / 4изн / 2изн, 1лицЗС, Зизн /.

Ряд 1 (ЛС): / Злиц / 4лиц / Злиц, 1изнЗС, 2лиц /, затем вязать Ряд 1 по Схеме "Узор Dew - Правое плечо", ПМ, / - / 1лиц / 1лиц /, {1лиц}.
= 38 / 40 / 42п на спицах (включая 4 накида)

Ряд 2 (ИС): {1изн}, / - / 1изн / 1изн /, ПМ, затем вязать Ряд 2 по Схеме "Узор Dew - Правое плечо", затем вязать в уст.порядке-до конца ряда.

Продолжать работу в уст.порядке, пока не завершите Ряд 8 - для Схемы "Узор Dew - Правое плечо".

Формирование правой стороны выреза горловины:

Как работать по прибавленным (со стороны горловины) петлям: точно также, как и при формировании левой стороны выреза горловины.

След.ряд-прибавление №1 для горловины (ЛС): продолжать работу в уст.порядке, выполняя Ряд 9 по Схеме "Узор Dew - Правое плечо", удалить М, вязать в уст.порядке-до последней петли, +1пП, {1лиц}. [1п прибавлена]

Продолжать работу в уст.порядке, и выполнить по Схеме "Узор Dew - Правое плечо" Ряды 10-36 (включительно), и **одновременно, повторять Ряд-прибавление №1 для горловины** (выполняя соответствующий номер ряда для схемы): - в Рядах 17, 25, 29, 33, 35 для Схемы "Узор Dew - Правое плечо". [5п прибавлено]
= 47 / 49 / 51п на спицах. (включая 7 накидов)

След.ряд-прибавление №2 для горловины (ЛС): продолжать работу в уст.порядке, выполняя Ряд 37 для Схемы "Узор Dew - Правое плечо", затем вязать в уст.порядке-до конца ряда, затем методом *Backward loop cast-on*, набрать 2п.
= 49 / 51 / 53п (включая 7 накидов)

След.ряд (ИС): вязать в уст.порядке, выполняя след.ряд для Схемы "Узор Dew - Правое плечо".
Пряжу не обрывать. Петли оставить на рабочих спицах.

СОЕДИНЕНИЕ ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ ПЛЕЧЕВЫХ СЕКЦИЙ В ЕДИНОЕ ПОЛОТНО ПЕРЕДА.

Старт работы: ряд по ЛС; вязать от пряжи, оставшейся присоединенной к петлям Правой плечевой секции.

Петли левой плечевой секции - перевести с держателя на рабочие спицы (позади петель Правой секции).

След.ряд-соединение (ЛС): в уст.порядке (выполняя Ряд 39 для Схемы "Узор Dew - Правое плечо") - провязать все петли Правой плечевой секции, затем методом *Backward Loop cast-on* набрать 13п (=центр выреза горловины Переда), затем в уст.порядке (выполняя Ряд 39 для Схемы "Узор Dew - Левое плечо") - провязать все петли левой плечевой секции - до конца ряда.
= 111 / 115 / 119п на спицах (включая 14 накидов)

Далее, продолжать работу в уст.порядке узоров - до полного завершения Схем "Узор Dew - Правое плечо" и "Узор Dew - Левое плечо". Закончить работу по ЛС. = **97 / 101 / 105п на спицах.**

След.ряд (ИС): все изн-до конца ряда.

След. / 4 / 6 / 8 / ряда: вязать лицевой гладью по всем петлям. Закончить по ИС работы.

ПЛЕЧЕВЫЕ СЕКЦИИ.

Только для Размеров / 4 / 5 /

Фигурными скобками {...} - выделены кромочные петли, находящиеся со стороны выреза горловины.

ЛЕВАЯ ПЛЕЧЕВАЯ СЕКЦИЯ.

С ЛС, Спицами 4мм, по Левому плечевому срезу Спинки, поднять / 41 / 46 / петлю - начиная от края выреза горловины и заканчивая у Съёмного маркера (он находится на боковом срезе Спинки).

Установочный ряд (ИС): / Зизн, 1лицЗС, Зизн / Зизн, 1лицЗС, 8изн /, затем выполнить Установочный ряд - по Схеме "Узор Dew - Левое плечо", ПМ, 1изн, {1изн}.

Ряд 1 (ЛС): {1лиц}, 1лиц, ПМ, затем вязать Ряд 1 по Схеме "Узор Dew - Левое плечо", / Злиц, 1изнЗС, Злиц / 8лиц, 1изнЗС, Злиц /. = 46 / 51 петель на спицах (включая 5 накидов).

Ряд 2 (ИС): продолжая работу в уст.порядке, выполнить Ряд 2 по Схеме "Узор Dew - Левое плечо" ПМ, 1изн, {1изн}.

Продолжать работу в уст.порядке, пока не завершите Ряд 8 - для Схемы "Узор Dew - Левое плечо".

Формированиелевой стороны выреза горловины:

Как работать по прибавленным (со стороны горловины) петлям:

- Когда у вас будет образовано две, вновь прибавленных петли (не включайте сюда кромочную!), то добавьте еще 1п (это будет 3-я петля) - выполнив 1накид (см. Ряд 1 для схемы), так, чтобы новая вертикальная ажурная колонка приобрела свой полный раппорт узора. Подобным образом, по прибавленным петлям, выполните - всего 3 новых ажурных колонки; после чего, все вновь прибавленные петли, провязывайте лиц. гладью.

Для обоих размеров: Добавочный 1накид (по типу - как в Ряду 1) - будет в Рядах 9, 25, 37.

След.ряд-прибавление №1 для горловины (ЛС): {1лиц}, +1пЛ, вязать в уст.порядке-до М, удалить М, вязать Ряд 9 по Схеме "Узор Dew - Левое плечо", вязать в уст.порядке - до конца ряда. [1п прибавлена]

Продолжать работу в уст.порядке, и выполнить по Схеме "Узор Dew - Левое плечо" Ряды 10-40 (включительно), и одновременно, повторять Ряд-прибавление №1 для горловины (выполняя соответствующий номер ряда для схемы):

- в Рядах 17, 25, 33, 35, 37, 39 для Схемы "Узор Dew - Левое плечо". [6п прибавлено]

= 56 / 61п на спицах. (включая 8 накидов)

След.ряд-прибавление №2 для горловины (ЛС): с ИС, методом *Backward loop cast-on*, набрать 2п, повернуть работу; затем продолжать работу в уст.порядке, выполняя Ряд 41 для Схемы "Узор Dew - Левое плечо", затем вязать в уст.порядке-до конца. = 58 / 63п (включая 8 накидов)

След.ряд (ИС): вязать в уст.порядке, выполняя след.ряд для Схемы "Узор Dew - Левое плечо".

Затем оборвать пряжу. Петли перевести на держатель.

ПРАВАЯ ПЛЕЧЕВАЯ СЕКЦИЯ.

С ЛС, Спицами 4мм, по Правому плечевому срезу Спинки, поднять 41 / 46 петлю - начиная от Съёмного маркера (он находится на боковом срезе Спинки) и заканчивая у края выреза горловины.

Установочный ряд (ИС): {1изн}, 1изн, ПМ, затем выполнить Установочный ряд - по Схеме "Узор Dew - Правое плечо", / Зизн, 1лицЗС, Зизн / 8изн, 1лицЗС, Зизн /.

Ряд 1 (ЛС): / Злиц, 1изнЗС, Злиц / Злиц, 1изнЗС, 8лиц /, затем вязать Ряд 1 по Схеме "Узор Dew - Правое плечо", ПМ, 1лиц, {1лиц}. = 46 / 51 петель на спицах (включая 5 накидов).

Ряд 2 (ИС): {1изн}, 1изн, ПМ, затем вязать Ряд 2 по Схеме "Узор Dew - Правое плечо", затем вязать в уст.порядке-до конца ряда.

Продолжать работу в уст.порядке, пока не завершите Ряд 8 - для Схемы "Узор Dew - Правое плечо".

Формирование правой стороны выреза горловины:

Как работать по прибавленным (со стороны горловины) петлям: точно также, как и при формировании левой стороны выреза горловины.

След.ряд-прибавление №1 для горловины (ЛС): продолжать работу в уст.порядке, выполняя Ряд 9 по Схеме "Узор Dew - Правое плечо", удалить М, вязать в уст.порядке-до 1последней петли, +1пП, {1лиц}. [1п прибавлена]

Продолжать работу в уст.порядке, и выполнить по Схеме "Узор Dew - Правое плечо" Ряды 10-40 (включительно), и одновременно, повторять Ряд-прибавление №1 для горловины (выполняя соответствующий номер ряда для схемы):

- в Рядах 17, 25, 33, 35, 37, 39 для Схемы "Узор Dew - Правое плечо". [6п прибавлено]

= 56 / 61п на спицах. (включая 8 накидов)

След.ряд-прибавление №2 для горловины (ЛС): продолжать работу в уст.порядке, выполняя Ряд 41 для Схемы "Узор Dew - Правое плечо", затем вязать в уст.порядке-до конца ряда, затем методом *Backward loop cast-on*, набрать 2п.

= 58 / 63п (включая 8 накидов)

След.ряд (ИС): вязать в уст.порядке, выполняя след.ряд для Схемы "Узор Dew - Правое плечо".

Пряжу не обрывать. Петли оставить на рабочих спицах.

СОЕДИНЕНИЕ ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ ПЛЕЧЕВЫХ СЕКЦИЙ В ЕДИНОЕ ПОЛОТНО ПЕРЕДА.

Старт работы: ряд по ЛС; вязать от пряжи, оставшейся присоединенной к петлям Правой плечевой секции.

Петли левой плечевой секции - перевести с держателя на рабочие спицы (позади петель Правой секции).

След.ряд-соединение (ЛС): в уст.порядке (выполняя Ряд 43 для Схемы "Узор Dew - Правое плечо") - провязать все петли Правой плечевой секции, затем методом *Backward Loop cast-on* набрать 15п (=центр выреза горловины Переда), затем в уст.порядке (выполняя Ряд 43 для Схемы "Узор Dew - Левое плечо") - провязать все петли левой плечевой секции - до конца ряда.

= 131 / 141п на спицах (включая 16 накидов)

Далее, продолжать работу в уст.порядке узоров - до полного завершения Схем "Узор Dew - Правое плечо" и "Узор Dew - Левое плечо". Закончить работу по ЛС. = 115 / 125п на спицах.

След.ряд (ИС): все изн-до конца ряда.

След. / 10 / 16 / рядов: вязать лицевой гладью по всем петлям. Закончить по ИС работы.

ПЛЕЧЕВЫЕ СЕКЦИИ.

Только для Размера 6.

Фигурными скобками {...} - выделены кромочные петли, находящиеся со стороны выреза горловины.

ЛЕВАЯ ПЛЕЧЕВАЯ СЕКЦИЯ.

С ЛС, Спицами 4мм, по Левому плечевому срезу Спинки, поднять 47 петель - начиная от края выреза горловины и заканчивая у Съёмного маркера (он находится на боковом срезе Спинки).

Установочный ряд (ИС): Зизн, 1лицЗС, 9изн, затем выполнить Установочный ряд - по Схеме "Узор Dew - Левое плечо", ПМ, 1изн, {1изн}.

Ряд 1 (ЛС): {1лиц}, 1лиц, ПМ, затем вязать Ряд 1 по Схеме "Узор Dew - Левое плечо", 9лиц, 1изнЗС, 3лиц.
= 52 петли на спицах (включая 5 накидов).

Ряд 2 (ИС): продолжая работу в уст.порядке, выполнить Ряд 2 по Схеме "Узор Dew - Левое плечо" ПМ, 1изн, {1изн}.

Продолжать работу в уст.порядке, пока не завершите Ряд 8 - для Схемы "Узор Dew - Левое плечо".

Формированиелевой стороны выреза горловины:

Как работать по прибавленным (со стороны горловины) петлям:

- Когда у вас будет образовано две, вновь прибавленных петли (не включайте сюда кромочную!), то добавьте еще 1п (это будет 3-я петля) - выполнив 1накид (см. Ряд 1 для схемы), так, чтобы новая вертикальная ажурная колонка приобрела свой полный раппорт узора. Подобным образом, по прибавленным петлям, выполните - всего 3 новых ажурных колонки; после чего, все вновь прибавленные петли, провязывайте лиц. гладью.

Для Размера 6: Добавочный 1накид (по типу - как в Ряду 1) - будет в Рядах 9, 21, 29.

След.ряд-прибавление №1 для горловины (ЛС): {1лиц}, +1пЛ, вязать в уст.порядке-до М, удалить М, вязать Ряд 9 по Схеме "Узор Dew - Левое плечо", вязать в уст.порядке - до конца ряда. [1п прибавлена]

Продолжать работу в уст.порядке, и выполнить по Схеме "Узор Dew - Левое плечо" Ряды 10-40 (включительно), и одновременно, повторять Ряд-прибавление №1 для горловины (выполняя соответствующий номер ряда для схемы):

- в Рядах 17, 21, 25, 29, 33, 35, 37, 39 для Схемы "Узор Dew - Левое плечо". [8п прибавлено]

= 64 п на спицах. (включая 8 накидов)

СОЕДИНЕНИЕ ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ ПЛЕЧЕВЫХ СЕКЦИЙ В ЕДИНОЕ ПОЛОТНО ПЕРЕДА.

Старт работы: ряд по ЛС; вязать от пряжи, оставшейся присоединенной к петлям Правой плечевой секции.

Петли левой плечевой секции - перевести с держателя на рабочие спицы (позади петель Правой секции).

След.ряд-соединение (ЛС): в уст.порядке (выполняя Ряд 43 для Схемы "Узор Dew - Правое плечо") - провязать все петли Правой плечевой секции, затем методом *Backward Loop cast-on* набрать 19п (=центр выреза горловины Переда), затем в уст.порядке (выполняя Ряд 43 для Схемы "Узор Dew - Левое плечо") - провязать все петли левой плечевой секции - до конца ряда.
= 151п на спицах (включая 16 накидов)

Далее, продолжать работу в уст.порядке узоров - до полного завершения Схем "Узор Dew - Правое плечо" и "Узор Dew - Левое плечо". Закончить работу по ЛС. = **135п на спицах.**

След.ряд (ИС): все изн-до конца ряда.

След. 18 рядов: вязать лицевой гладью по всем петлям. Закончить по ИС работы.

След.ряд-прибавление №2 для горловины (ЛС): с ИС, методом *Backward loop cast-on*, набрать 2п, повернуть работу; затем продолжать работу в уст.порядке, выполняя Ряд 41 для Схемы "Узор Dew - Левое плечо", затем вязать в уст.порядке-до конца.
= 66 п (включая 8 накидов)

След.ряд (ИС): вязать в уст.порядке, выполняя след.ряд для Схемы Схемы "Узор Dew - Левое плечо".
Затем оборвать пряжу. Петли перевести на держатель.

ПРАВАЯ ПЛЕЧЕВАЯ СЕКЦИЯ.

С ЛС, Спицами 4мм, по Правому плечевому срезу Спинки, поднять 47 петель - начиная от Съёмного маркера (он находится на боковом срезе Спинки) и заканчивая у края выреза горловины.

Установочный ряд (ИС): {1изн}, 1изн, ПМ, затем выполнить Установочный ряд - по Схеме "Узор Dew - Правое плечо", / 9изн, 1лицЗС, Зизн .

Ряд 1 (ЛС): / 3лиц, 1изнЗС, 9лиц, затем вязать Ряд 1 по Схеме "Узор Dew - Правое плечо", ПМ, 1лиц, {1лиц}.
= 52 петели на спицах (включая 5 накидов).

Ряд 2 (ИС): {1изн}, 1изн, ПМ, затем вязать Ряд 2 по Схеме "Узор Dew - Правое плечо", затем вязать в уст.порядке-до конца ряда.

Продолжать работу в уст.порядке, пока не завершите Ряд 8 - для Схемы "Узор Dew - Правое плечо".

Формирование правой стороны выреза горловины:

Как работать по прибавленным (со стороны горловины) петлям: точно также, как и при формировании левой стороны выреза горловины.

След.ряд-прибавление №1 для горловины (ЛС): продолжать работу в уст.порядке, выполняя Ряд 9 по Схеме "Узор Dew - Правое плечо", удалить М, вязать в уст.порядке-до последней петли, +1пП, {1лиц}. [1п прибавлена]

Продолжать работу в уст.порядке, и выполнить по Схеме "Узор Dew - Правое плечо" Ряды 10-39! **10-40** (включительно), и одновременно, повторять Ряд-прибавление №1 для горловины (выполняя соответствующий номер ряда для схемы):

- в Рядах 17, 21, 25, 29, 33, 35, 37, 39 для Схемы "Узор Dew - Правое плечо". [6п прибавлено]

= 64 п на спицах. (включая 8 накидов)

След.ряд-прибавление №2 для горловины (ЛС): продолжать работу в уст.порядке, выполняя Ряд 41 для Схемы "Узор Dew - Правое плечо", затем вязать в уст.порядке-до конца ряда, затем методом *Backward loop cast-on*, набрать 2п.

= 66 п (включая 8 накидов)

След.ряд (ИС): вязать в уст.порядке, выполняя след.ряд для Схемы Схемы "Узор Dew - Правое плечо".

Пряжу не обрывать. Петли оставить на рабочих спицах.

ПЛЕЧЕВЫЕ СЕКЦИИ.

Только для Размера 7.

Фигурными скобками {...} - выделены кромочные петли, находящиеся со стороны выреза горловины.

ЛЕВАЯ ПЛЕЧЕВАЯ СЕКЦИЯ.

С ЛС, Спицами 4мм, по Левому плечевому срезу Спинки, поднять 50 петель - начиная от края выреза горловины и заканчивая у Съёмного маркера (он находится на боковом срезе Спинки).

Установочный ряд (ИС): Зизн, 1лицЗС, бизн, затем выполнить Установочный ряд - по Схеме "Узор Dew - Левое плечо", ПМ, 1изн, {1изн}.

Ряд 1 (ЛС): {1лиц}, 1лиц, ПМ, затем вязать Ряд 1 по Схеме "Узор Dew - Левое плечо", блиц, 1изнЗС, Злиц.
= 58 петель на спицах (включая 8 накидов).

Ряд 2 (ИС): продолжая работу в уст.порядке, выполнить Ряд 2 по Схеме "Узор Dew - Левое плечо" ПМ, 1изн, {1изн}.

Продолжать работу в уст.порядке, пока не завершите Ряд 8 - для Схемы "Узор Dew - Левое плечо".

Формированиелевой стороны выреза горловины: Как работать по прибавленным (со стороны горловины) петлям:

- Когда у вас будет образовано две, вновь прибавленных петли (не включайте сюда кромочную!), то добавьте еще 1п (это будет 3-я петля) - выполнив 1накид (см. Ряд 1 для схемы), так, чтобы новая вертикальная ажурная колонка приобрела свой полный раппорт узора. Подобным образом, по прибавленным петлям, выполните - всего 3 новых ажурных колонки; после чего, все вновь прибавленные петли, провяжите лиц. гладью.

Для Размера 7: Добавочный 1накид (по типу - как в Ряду 1) - будет в Рядах 9, 21, 29.

След.ряд-прибавление №1 для горловины (ЛС): {1лиц}, +1пЛ, вязать в уст.порядке-до М, удалить М, вязать Ряд 9 по Схеме "Узор Dew - Левое плечо", вязать в уст.порядке - до конца ряда. [1п прибавлена]

Продолжать работу в уст.порядке, и выполнить по Схеме "Узор Dew - Левое плечо" Ряды 10-44 (включительно), и **одновременно, повторять Ряд-прибавление №1 для горловины** (выполняя соответствующий номер ряда для схемы):

- в Рядах 17, 21, 25, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43 для Схемы "Узор Dew - Левое плечо". [10п прибавлено]

Закончить по ИС работы.

= 72 п на спицах. (включая 11 накидов)

Оборвать пряжу. Петли перевести на держатель.

СОЕДИНЕНИЕ ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ ПЛЕЧЕВЫХ СЕКЦИЙ В ЕДИНОЕ ПОЛОТНО ПЕРЕДА.

Старт работы: ряд по ЛС; вязать от пряжи, оставшейся присоединенной к петлям Правой плечевой секции.

Петли левой плечевой секции - перевести с держателя на рабочие спицы (позади петель Правой секции).

След.ряд-соединение (ЛС): в уст.порядке (выполняя Ряд 45 для Схемы "Узор Dew - Правое плечо") - провязать все петли Правой плечевой секции, затем методом *Backward Loop cast-on* набрать 19п (=центр выреза горловины Переда), затем в уст.порядке (выполняя Ряд 45 для Схемы "Узор Dew - Левое плечо") - провязать все петли левой плечевой секции - до конца ряда.
= 163п на спицах (включая 22 накида)

Далее, продолжать работу в уст.порядке узоров - до полного завершения Схем "Узор Dew - Правое плечо" и "Узор Dew - Левое плечо". Закончить работу по ЛС. **= 141п на спицах.**

След.ряд (ИС): все изн-до конца ряда.

След. 9 рядов: вязать лицевой гладью по всем петлям. Закончить по ИС работы.

ПРАВАЯ ПЛЕЧЕВАЯ СЕКЦИЯ.

С ЛС, Спицами 4мм, по Правому плечевому срезу Спинки, поднять 50 петель - начиная от Съёмного маркера (он находится на боковом срезе Спинки) и заканчивая у края выреза горловины.

Установочный ряд (ИС): {1изн}, 1изн, ПМ, затем выполнить Установочный ряд - по Схеме "Узор Dew - Правое плечо", / бизн, 1лицЗС, Зизн .

Ряд 1 (ЛС): Злиц, 1изнЗС, блиц, затем вязать Ряд 1 по Схеме "Узор Dew - Правое плечо", ПМ, 1лиц, {1лиц}.
= 58 петель на спицах (включая 8 накидов).

Ряд 2 (ИС): {1изн}, 1изн, ПМ, затем вязать Ряд 2 по Схеме "Узор Dew - Правое плечо", затем вязать в уст.порядке-до конца ряда.

Продолжать работу в уст.порядке, пока не завершите Ряд 8 - для Схемы "Узор Dew - Правое плечо".

**Формирование Правой стороны выреза горловины:
Как работать по прибавленным (со стороны горловины) петлям:** точно также, как и при формировании левой стороны выреза горловины.

След.ряд-прибавление №1 для горловины (ЛС): продолжать работу в уст.порядке, выполняя Ряд 9 по Схеме "Узор Dew - Правое плечо", удалить М, вязать в уст.порядке-до 1последней петли, +1пП, {1лиц}. [1п прибавлена]

Продолжать работу в уст.порядке, и выполнить по Схеме "Узор Dew - Правое плечо" Ряды 10-44 (включительно), и **одновременно, повторять Ряд-прибавление №1 для горловины** (выполняя соответствующий номер ряда для схемы):

- в Рядах 17, 21, 25, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43 для Схемы "Узор Dew - Правое плечо". [10п прибавлено]

Закончить по ИС.

= 72 п на спицах. (включая 11 накидов)

Пряжу не обрывать. Петли оставить на рабочих спицах.

ПЛЕЧЕВЫЕ СЕКЦИИ.

Только для Размера 8.

Фигурными скобками {...} - выделены кромочные петли, находящиеся со стороны выреза горловины.

ЛЕВАЯ ПЛЕЧЕВАЯ СЕКЦИЯ.

С ЛС, Спицами 4мм, по Левому плечевому срезу Спинки, поднять 53 петли - начиная от края выреза горловины и заканчивая у Съёмного маркера (он находится на боковом срезе Спинки).

Установочный ряд (ИС): Зизн, 1лицЗС, 9изн, затем выполнить Установочный ряд - по Схеме "Узор Dew - Левое плечо", ПМ, 1изн, {1изн}.

Ряд 1 (ЛС): {1лиц}, 1лиц, ПМ, затем вязать Ряд 1 по Схеме "Узор Dew - Левое плечо", 9лиц, 1изнЗС, Злиц.
= 61 петля на спицах (включая 8 накидов).

Ряд 2 (ИС): продолжая работу в уст.порядке, выполнить Ряд 2 по Схеме "Узор Dew - Левое плечо" ПМ, 1изн, {1изн}.

Продолжать работу в уст.порядке, пока не завершите Ряд 8 - для Схемы "Узор Dew - Левое плечо".

Формированиелевой стороны выреза горловины: Как работать по прибавленным (со стороны горловины) петлям:

- Когда у вас будет образовано две, вновь прибавленных петли (не включайте сюда кромочную!), то добавьте еще 1п (это будет 3-я петля) - выполнив 1накид (см. Ряд 1 для схемы), так, чтобы новая вертикальная ажурная колонка приобрела свой полный раппорт узора. Подобным образом, по прибавленным петлям, выполните - всего 3 новых ажурных колонки; после чего, все вновь прибавленные петли, провязывайте лиц. гладью.

Для Размера 8: Добавочный 1накид (по типу - как в Ряду 1) - будет в Рядах 9, 21, 29.

След.ряд-прибавление №1 для горловины (ЛС): {1лиц}, +1пЛ, вязать в уст.порядке-до М, удалить М, вязать Ряд 9 по Схеме "Узор Dew - Левое плечо", вязать в уст.порядке - до конца ряда. [1п прибавлена]

Продолжать работу в уст.порядке, и выполнить по Схеме "Узор Dew - Левое плечо" Ряды 10-42 (включительно), и **одновременно**, повторять Ряд-прибавление №1 для горловины (выполняя соответствующий номер ряда для схемы):

- в Рядах 17, 21, 25, 29, 33, 35, 37, 39, 41 для Схемы "Узор Dew - Левое плечо". [9п прибавлено]

Закончить по ИС работы.

= 74 п на спицах. (включая 11 накидов)

СОЕДИНЕНИЕ ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ ПЛЕЧЕВЫХ СЕКЦИЙ В ЕДИНОЕ ПОЛОТНО ПЕРЕДА.

Старт работы: ряд по ЛС; вязать от пряжи, оставшейся присоединенной к петлям Правой плечевой секции.

Петли левой плечевой секции - перевести с держателя на рабочие спицы (позади петель Правой секции).

След.ряд-соединение (ЛС): в уст.порядке (выполняя Ряд 45 для Схемы "Узор Dew - Правое плечо") - провязать все петли Правой плечевой секции, затем методом *Backward Loop cast-on* набрать 21п (=центр выреза горловины Переда), затем в уст.порядке (выполняя Ряд 45 для Схемы "Узор Dew - Левое плечо") - провязать все петли левой плечевой секции - до конца ряда.

= 173п на спицах (включая 22 накида)

Далее, продолжать работу в уст.порядке узоров - до полного завершения Схем "Узор Dew - Правое плечо" и "Узор Dew - Левое плечо".

Закончить работу по ЛС. = 151п на спицах.

След.ряд (ИС): все изн-до конца ряда.

След. 12 рядов: вязать лицевой гладью по всем петлям. Закончить по ИС работы.

След.ряд-прибавление №2 для горловины (ЛС): с ИС, методом *Backward loop cast-on*, набрать 2п, повернуть работу; затем продолжать работу в уст.порядке, выполняя Ряд 43 для Схемы "Узор Dew - Левое плечо", затем вязать в уст.порядке-до конца.

= 76 п (включая 11 накидов)

След.ряд (ИС): вязать в уст.порядке, выполняя след.ряд для Схемы Схемы "Узор Dew - Левое плечо".

Затем оборвать пряжу. Петли перевести на держатель.

ПРАВАЯ ПЛЕЧЕВАЯ СЕКЦИЯ.

С ЛС, Спицами 4мм, по Правому плечевому срезу Спинки, поднять 53 петли - начиная от Съёмного маркера (он находится на боковом срезе Спинки) и заканчивая у края выреза горловины.

Установочный ряд (ИС): {1изн}, 1изн, ПМ, затем выполнить Установочный ряд - по Схеме "Узор Dew - Правое плечо", / 9изн, 1лицЗС, Зизн .

Ряд 1 (ЛС): Злиц, 1изнЗС, 9лиц, затем вязать Ряд 1 по Схеме "Узор Dew - Правое плечо", ПМ, 1лиц, {1лиц}.
= 61 петля на спицах (включая 8 накидов).

Ряд 2 (ИС): {1изн}, 1изн, ПМ, затем вязать Ряд 2 по Схеме "Узор Dew - Правое плечо", затем вязать в уст.порядке-до конца ряда.

Продолжать работу в уст.порядке, пока не завершите Ряд 8 - для Схемы "Узор Dew - Правое плечо".

**Формирование правой стороны выреза горловины:
Как работать по прибавленным (со стороны горловины) петлям:**
точно также, как и при формировании левой стороны выреза горловины.

След.ряд-прибавление №1 для горловины (ЛС): продолжать работу в уст.порядке, выполняя Ряд 9 по Схеме "Узор Dew - Правое плечо", удалить М, вязать в уст.порядке-до последней петли, +1пП, {1лиц}. [1п прибавлена]

Продолжать работу в уст.порядке, и выполнить по Схеме "Узор Dew - Правое плечо" Ряды 10-42 (включительно), и **одновременно**, повторять Ряд-прибавление №1 для горловины (выполняя соответствующий номер ряда для схемы):

- в Рядах 17, 21, 25, 29, 33, 35, 37, 39, 41 для Схемы "Узор Dew - Правое плечо". [9п прибавлено]

= 74 п на спицах. (включая 11 накидов)

След.ряд-прибавление №2 для горловины (ЛС): продолжать работу в уст.порядке, выполняя Ряд 43 для Схемы "Узор Dew - Правое плечо", затем вязать в уст.порядке-до конца ряда, затем методом *Backward loop cast-on*, набрать 2п.

= 76 п (включая 11 накидов)

След.ряд (ИС): вязать в уст.порядке, выполняя след.ряд для Схемы Схемы "Узор Dew - Правое плечо".

Пряжу не обрывать. Петли оставить на рабочих спицах.

СОЕДИНЕНИЕ ПЕРЕДА И СПИНКИ В ЕДИНОЕ ПОЛОТНО

ПЕРЕДА-СПИНКИ:

След.ряд-соединение (ЛС):

- все лиц-по петлям Переда,
- затем методом *Backward Loop cast-on* набрать для нижнего основания проймы 4 (6, 10, 12, 12)(12, 16, 20)п,
- затем все лицевые по петлям Спинки (эти петли были на держателе),
- затем методом *Backward Loop cast-on* набрать для нижнего основания второй проймы - 4 (6, 10, 12, 12)(12, 16, 20)п, и ПМ-начала кр.ряда.

Замкнуть вязку в круг.

= 202 (214, 230, 254, 274)(294, 314, 342)п на спицах.

ПЕРЕД-СПИНКА.

След.кр.ряд: все лицевые до конца кр.ряда.

Продолжать работу лицевой гладью, без изменения числа петель, пока высота Переда-спинки, считая от нижнего основания пройм (=Ряд-соединение) не составит 10.5 (10.5, 10, 10, 9.5)(9.5, 9.5, 9.5) / 26.5 (26.5, 26, 26, 24.5)(24, 24, 24)см (или вязать до желаемой длины, но за минусом от нее 3.5" / 9см).

Резинка-отделка нижнего края Переда-спинки:

Сменить спицы. Спицы 3,5мм.

След.кр.ряд: все лиц-до конца кр.ряда.

Только для размеров 1, 2, 5:

След.кр.ряд-установочный: [2лиц, 1изн]-повторять до последних 4п, 2лиц, 2вм.изн. [1п уменьшена]

Только для размеров 3, 4, 7, 8:

След.кр.ряд-установочный: [2лиц, 1изн]-повторять до последних 2п, 2лиц, затем методом *Backward Loop cast-on* набрать - 1петлю. [1п прибавлена]

= 201 (213, 231, 255, 273)(-, 315, 343)п на спицах.

Для ВСЕХ размеров:

След.кр.ряд: [2лиц, 1изн]-повторять до конца кр.ряда.
Повторять последний кр.ряд - пока высота резинки не достигнет 3.5" / 9см.
Затем закрыть все петли по узору резинки.

РУКАВА.

ПРАВЫЙ РУКАВ.

Формирование оката:

Старт работы: ЛС; петли поднимать по краю проймы, начиная от точки центра нижнего основания проймы Переда-спинки.

Установочный кр.ряд:

- поднять 2 (3, 5, 6, 6)(6, 8, 10)п, ПМ-проймы,
- затем поднять 21п - вплоть до Съёмного маркера, удалить Съёмный маркер, ПМ,
- затем поднять 41 (41, 41, 45, 49)(53, 53, 57)п, ПМ-проймы,
- затем поднять 2 (3, 5, 6, 6)(6, 8, 10)п, и ПМ-начала кр.ряда (=это центр нижнего основания проймы).
= 66 (68, 72, 78, 82)(86, 90, 98)п на спицах.

Ук.ряд 1 (ЛС): [лиц-до, ПМ]-2раза, 21 (21, 21, 25, 29)(33, 33, 37)лиц, и ПР; (ИС): 1наикд, снять 1п, изн-до М, удалить М, 1изн, и ПР.

Ук.ряд 2 (ЛС): 1обратный накид, снять 1п, лиц-до последнего накида, 2вм.лиц-в накид и след.петлю, 1лиц, и ПР; (ИС): 1наикд, снять 1п, изн-до последнего обратного накида, 2вм.изн.влево-в накид и след.петлю, 1изн, и ПР.

Повторять Ук.ряд 2 (ЛС/ИС) - пока не достигните обоих М-проймы.

След.ук.ряд (ЛС): 1обратный накид, снять 1п, лиц-до последнего накида, 2вм.лиц-в накид и след.петлю, удалить М, лиц-до М-начала кр.ряда. Работу НЕ поворачивать.

Далее, вязать круговыми рядами.

След.кр.ряд: все лиц-до 1п перед последним обратным накидом, 2вм.лиц.влево-в след.петлю и этот накид, удалить М, лиц-до конца кр.ряда.

*След.кр.ряд: все лицевые-до конца кр.ряда.

След. 14 (14, 8, 6, 6)(6, 4, 4)кр.рядов: все петли лицевые.

След.кр.ряд-уменьшение: 1лиц, 2вм.лиц, все лиц-до последних 3п, 2вм.лиц.влево, 1лиц. [2п уменьшено]

Продолжать работу лиц.гладью и повторить Кр.ряд-уменьшение: - в каждом 12 (12, 10, 9, 8)(8, 8, 8)кр.ряду - еще 6 (6, 8, 9, 10)(10, 11, 13)раз.
= 52 (54, 54, 58, 60)(64, 66, 70)п на спицах.

Продолжать работу лиц. гладью, без изменения числа петель, пока высота Рукава, считая от проймы, не составит 15 (15, 15, 14, 14) (13.25, 13.25, 13.25) / 38 (38, 38, 36, 36)(34, 34, 34)см (или вязать до желаемой длины Рукава, но за минусом от нее 2.75" / 7см).

Манжета-резинка:

Сменить спицы. Спицы 3,5мм.

След.кр.ряд: все петли лицевые.

Только для размеров 1, 4, 6:

След.кр.ряд-установочный: [2лиц, 1изн]-повторять до последних 4п, 2лиц, 2вм.изн. [1п уменьшена]
= 51 (-, -, 57, -)(63, -, -)п на спицах.

Для ВСЕХ размеров:

След.кр.ряд: [2лиц, 1изн]-повторять до конца кр.ряда.
Повторять последний кр.ряд - пока высота резинки не достигнет 2.75" / 7см.
Затем закрыть все петли по узору резинки.

ЛЕВЫЙ РУКАВ.

Формирование оката:

Старт работы: ЛС; петли поднимать по краю проймы, начиная от точки центра нижнего основания проймы Переда-спинки.

Установочный кр.ряд:

- поднять 2 (3, 5, 6, 6)(6, 8, 10)п, ПМ-проймы,
- поднять 41 (41, 41, 45, 49)(53, 53, 57)п - вплоть Съёмного маркера, удалить Съёмный маркер, ПМ,
- поднять 21п, ПМ-проймы,
- поднять 2 (3, 5, 6, 6)(6, 8, 10)п, и ПМ-начала кр.ряда (=это центр нижнего основания проймы Переда-спинки)
= 66 (68, 72, 78, 82)(86, 90, 98)п на спицах.

Ук.ряд 1 (ЛС): [лиц-до М, ПМ]-2раза, 1лиц, и ПР; **(ИС):** 1накид, снять 1п, удалить М, 21 (21, 21, 25, 29)(33, 33, 37)изн, и ПР.

Ук.ряд 2 (ЛС): 1обратный накид, снять 1п, все лиц-до последнего накида, 2вм.лиц-в накид и след.петлю, 1лиц, и ПР; **(ИС):** 1накид, снять 1п, все изн-до последнего обратного накида, 2вм.изн.влево - в этот накид и след.петлю, 1изн, и ПР.

Повторять Ук.ряд 2 (ЛС/ИС) - пока не достигните обоих М-проймы.

След.ук.ряд (ЛС): 1обратный накид, снять 1п, все лиц-до последнего накида, 2вм.лиц-в этот накид и след.петлю, удалить М, все лиц-до М-начала кр.ряда. Работу НЕ поворачивать. Далее, вязать круговыми рядами.

След.кр.ряд: все лиц-до 1п перед последним обратным накидом, 2вм.лиц.влево-в след.петлю и этот накид, удалить М, лиц-до конца кр.ряда.

Далее, от этого момента, и до завершения Рукава, вязать как указано для Правого рукава - начиная от *.

ВОРОТНИК.

ВАРИАНТ 1: Однослойный Воротник.

* Спицы 3,5мм.

Старт работы: ЛС, петли поднимать по краю выреза горловины, начиная от Правого плечевого "шва" Спинки.

Установочный кр.ряд:

- поднять 16 (16, 16, 18, 18)(22, 22, 24)п по правой стороне горловины Спинки - вплоть до центра горловины Спинки,
- поднять 16 (16, 16, 18, 18)(22, 22, 24)п по левой стороне горловины Спинки - вплоть до Левого плечевого "шва",
- поднять 32 (32, 32, 32, 32)(35, 35, 38)п - по левому скосу горловины Переда,
- поднять 12 (12, 12, 14, 14)(18, 18, 20)п - по центральному участку выреза горловины Переда,
- поднять 32 (32, 32, 32, 32)(35, 35, 38)п по правому скосу выреза горловины Переда - вплоть до Правого плечевого "шва" со стороны Спинки, и ПМ-начала кр.ряда.
Замкнуть вязку в круг.
= 108, (108, 108, 114, 114)(132, 132, 144)п на спицах.**

Только для размеров 1, 2, 3, 6, 7:

След.кр.ряд: [2лиц, 1изн]-повторять до конца.

Только для размеров 4, 5, 8:

След.кр.ряд: 1лиц, 1изн, [2лиц, 1изн]-повторять до 1последней петли, 1лиц.

Для ВСЕХ размеров:

Повторять последний кр.ряд - пока высота резинки не достигнет 1" / 2.5см. Затем закрыть все петли по узору резинки.

ВАРИАНТ 2: Двухслойный воротник.

Далее, вязать как указано для ВАРИАНТ 1 - от * до **.

Затем -

Только для размеров 1, 2, 3, 6, 7:

След.7 кр.рядов: [2лиц, 1изн]-повторять до конца.

След.6 кр.рядов: [2лиц, 1изн]-повторять до конца; при этом, вязать очень плотно.

След.7 кр.рядов: [2лиц, 1изн]-повторять до конца.

Только для размеров 4, 5, 8:

След. 7 кр.рядов: 1лиц, 1изн, [2лиц, 1изн]-повторять до 1последней петли, 1лиц.

След. 6 кр.рядов: 1лиц, 1изн, [2лиц, 1изн]-повторять до 1последней петли, 1лиц. При этом, вязать очень плотно.


След. 7 кр.рядов: 1лиц, 1изн, [2лиц, 1изн]-повторять до 1последней петли, 1лиц.

Для ВСЕХ размеров:


Оборвать пряжу, оставляя конец нити длиной, примерно, 80" / 200см. Продернуть эту нить в иглу для трикотажа. Затем, половину высоты Воротника - отогнуть на ИС работы, и очень аккуратно, по 1петельке, подшить открытые петли его последнего ряда вязки - к основанию выреза горловины (= это Ряд с поднятием петель для Воротника).

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Заправить в вязку все, оставшиеся "хвостики" пряжи. Заблокировать пуловер согласно измерений Выкройки.



Участок схемы с прибавками - для левой стороны горловины.




-  Лицевая лиц-с ЛС, изн-с ИС
 -  Изнаночная изн-с ЛС, лиц-с ИС
 -  1 накид
 -  2вм.лиц
 -  2вм.лиц.влево
 -  +1пЛ
 -  +1пП
-  1 / ssk LC (переплетение влево)
Снять 1п на ВС перед работой, 2вм.лиц.влево-с Л-спицы, 1лиц-с ВС, 1накид.
 -  1 / k2tog RC (переплетение вправо)
1накид, снять 2п на ВС за работу, 1лиц-с Л-спицы, 2вм.лиц-с ВС. Или так: 1накид, 1лиц-в 3-ю п на Л-спице, затем провязать 2вм.лиц-в 1-ю и 2-ю петли на Л-спице.
 -  2 / 4 LC (переплетение влево)
Снять 2п на ВС перед работой, 4лиц-с Л-спицы, 2лиц-с ВС.
 -  2 / 4 RC (переплетение вправо)
Снять 4п на ВС за работу, 2лиц-с Л-спицы, 4лиц-с ВС.
 -  2 / 4 LCp (переплетение влево)
Снять 2п на ВС перед работой, затем (1изн, 2лиц, 1изн)-с Л-спицы, 2лиц-с ВС.
 -  2 / 4 RCp (переплетение вправо)
Снять 4п на ВС за работу, 2лиц-с Л-спицы, затем (1изн, 2лиц, 1изн)-с ВС.


↑ Начало рядов по ЛС / Концы рядов по ИС
38 петель

Схема "Узор Dew - Правое плечо"

Участок схемы с прибавками - для правой стороны горловины.



12-рядов повтора



← Концы рядов по ЛС / Начало рядов по ИС
38 петель

Условные обозначения:

ЛС/ИС – лицевая/изнаночная сторона

М – маркер

ПМ – поместить маркер (или переснять его)

ВС – вспомогательная спица для аранов

Л-спица/П-спица = Левая спица/Правая спица

ПР = повернуть работу

1накид = накинуть (в направлении с ЛС на ИС) нить пряжи на П-спицу.

1обратный накид = накинуть (в направлении с ИС на ИС) нить пряжи на П-спицу.

Снять 1п = снять 1п-как изн - с Л-спиц на П-спицу

1лицЗС – провязать 1лиц за заднюю стенку петли

1изнЗС – провязать 1изн за заднюю стенку петли

2вм.лиц – провязать 2п вместе лицевой

2вм.лиц.влево – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.лиц за их задние стенки.

2вм.изн – провязать 2п вместе изнаночной

2вм.изн.влево – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.изн за их задние стенки.

+1пП – левой спицей, в направлении с ИС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за переднюю стенку (+1п)

+1пЛ – левой спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за заднюю стенку (+1п)

Поднятые прибавки - техническое исполнение см. фото мастер-класс на стр.14.

+ППП = поднятая прибавка 1лиц петли с наклоном вправо.

+ППП-изн = поднятая прибавка 1изн петли с наклоном вправо.

+ППЛ = поднятая прибавка 1лиц петли с наклоном влево.

+ППЛ-изн = поднятая прибавка 1изн петли с наклоном влево.



+ППП = Поднятая прибавка 1 лицевой петли с наклоном вправо:



1. Правой спицей подхватите правую стенку петли, лежащей сразу ниже рабочей петли на Левой спице.



2. Переведите подхваченную петлю на Левую спицу...



3. ... и провяжите ее - как лиц; затем лиц - в рабочую петлю. **Результат** - прибавлена 1 лицевая петля с наклоном вправо.

+ППП-изн = Поднятая прибавка 1 изнаночной петли с наклоном вправо:



1. Правой спицей подхватите дужку изнаночной петли, лежащей сразу ниже рабочей петли на Левой спице.




2. Переведите подхваченную петлю на Левую спицу так, чтобы ее Левая стенка размещалась позади спицы, затем...



3. ... провяжите ее изнаночной; затем 1изн - в рабочую петлю с Левой спицы. **Результат** - прибавлена 1 изнаночная петля с наклоном вправо.

+ППЛ = Поднятая прибавка 1 лицевой петли с наклоном влево:



1. Эта прибавка выполняется на 2ряда ниже, считая от только что провязанной вами петли на Правой спице.



2.левой спицей подхватите правую стенку петли, лежащей на 2ряда ниже от только что провязанной вами петли на Правой спице.




3. Подхваченная петля теперь размещена на Левой спице.



4. Провяжите эту петлю - как лицевую за ее заднюю стенку. **Результат** - прибавлена 1лицевая петля с наклоном влево.

+ППЛ-изн = Поднятая прибавка 1 изнаночной петли с наклоном влево:



1. Прибавка выполняется на 2ряда ниже, считая от только что провязанной вами петли на Правой спице.



2.левой спицей, в направлении снизу вверх, подхватите дужку изнаночной петли, лежащей на 2ряда ниже от только что провязанной вами петли на Правой спице.



3. Провяжите подхваченную петлю - как 1изн. **Результат** - прибавлена 1 изнаночная петля с наклоном влево.