

Пуловер Daraja от Amy Christoffers

Окончательные измерения:

Грудь - 36(40-44-48-52-56-60)"

Длина - 23(23 ½ -24-24 ½ -25-25 ½ -26)"

Примечание: изделие разработано с прибавкой на свободное облегание приблизительно 4-6".

Пожалуйста, учтите это при выборе размера.

На фото показан размер 40"

Пряжа:

[BERROCO QUECHUA](#) (50 г.): 7(8-9-10-11-12-13) мотков

оттенка #1314 Harmony

Спицы и инструменты:

- круговые спицы 3,5 мм и 4 мм с длиной лески 29" или другой размер спиц, соответствующий нужной плотности вязания
- комплекты чулочных спиц толщиной 3.50 мм и 4.00 мм
- спица для кос
- петледержатели
- 2 маркера
- игла с тупым кончиком

Плотность вязания:

24 петли x 32 ряда = 10 x 10 см лиц. гладью спицами большего размера.

Сэкономьте свое время, проверьте плотность вязания.

Глоссарий:

С6В: снять 3 петли на доп. спицу за работой, 3 лиц., 3 лиц. с доп. спицы.

С6Г: снять 3 петли на доп. спицу перед работой, 3 лиц., 3 лиц. с доп. спицы.

Примечание:

Тело изделия связано одной деталью по кругу до подмышек, затем разделяется на спинку и перед. Окаты рукавов вяжут как часть спинки и переда. Для рукавов петли поднимают вдоль краев окатов рукавов и вяжут вниз.



ИНСТРУКЦИИ

Тело

Спицами меньшего размера набрать 216 (240-264-288-312-336-360) петель. Pm и соединить работу в круг.

Установка резинки

След. круг. ряд: * 1 лиц., 1 изн., повторять от * по кругу.

Повторять этот круг. ряд на длину детали 2" от начала. Перейти на спицы большего размера. Вязать лиц. гладью на длину 14" от начала.

Отделение переда и спинки:

Вязать на 108 (120-132-144-156-168-180) петлях переда, снять эти петли на ненужную пряжу для переда.

Продолжать вязать туда и обратно только на спинке.

Спинка

Формирование окатов рукавов:

Набрать 12 петель в начале след. 2 рядов – 132 (144-156-168-180-192-204) петель. Вязать прямо, пока окаты рукава не составят $7(7\frac{1}{2}-8-8\frac{1}{2}-9-9\frac{1}{2}-10)$ " от ряда отделения, закончить в изн. ряду.

Формирование плечевых скосов:

Закрыть 4(5-5-6-7-8-8) петель в начале след. 8 рядов – 100 (104-116-120-124-128- 140) петель. Отметить центральные 68 петель последнего ряда, с 16 (18-24-26-28-30-36) петлями на каждой стороне от маркеров.

Формирование горловины:

След. ряд (лиц.): закрыть 4 (4-5-6-7-7-8) петель, лиц. до первого маркера, снять 12 (14-19-20-21-23-28) только что провязанных петель на держатель для правой стороны; закрыть центральные 68 петель, гудая маркеры, лиц. до конца – 16 (18-24-26-28-30-36) петель.

Левое плечо:

Закрыть 4 (4-5-6-7-7-8) петель в начале след. 2 изн. рядов, затем 3(4-6-6-6-7-9) петель в начале след. 2 изн. рядов. И В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ, убавить 1 петля по краю горловины в каждом лиц. ряду дважды. Закрыть петли.

Правое плечо:

Снять 12(14-19-20-21-23-28) петель с держателя на круговые спицы большего размера. Присоединить нить с изн. стороны и вязать 1 изн. ряд. Закрыть 4 (4-5-6-7-7-8) петель в начале след. лиц. ряда, затем 3(4-6-6-6-7-9) петель в начале след. 2 лиц. рядов. И В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ, убавить 1 петля по краю горловины в каждом лиц. ряду дважды. Закрыть петли.



Перед

Вернуть отложенные 108 (120-132-144-156-168-180) петель переда на спицы большего размера.

Формирование окатов рукавов:

Набрать 12 петель в начале след. 2 рядов - 132(144-156-168-180-192-204) петель. Вязать прямо, пока окаты рукавов не составят $2(2\frac{1}{2}-3-3\frac{1}{2}-4-4\frac{1}{2}-5)$ " от ряда отделения, закончить в изн. ряду.

Разделение для V-образной горловины:

След. ряд (лиц.): вязать 63 (69-75-81-87-93-99) петель, рп, С6В, поместить оставшиеся 63(69-75-81-87-93-99) петель правой части переда на ненужную пряжу и продолжать вязать только левую сторону горловины/плечо.

Левая сторона горловины/плечо:

Ряды 1, 3, 5, и 7 (изн.): изн. петли.

Ряды 2, 4, и 6 – ряд убавок (лиц.): лиц. до 2 петель перед маркером, SSK (убавка горловины), sm, лиц. до конца - 1 петля убавлена по горловине.

Ряд 8 – ряд убавок (лиц.): лиц. до 2 петель перед маркером, SSK (убавка горловины), sm, С6В - 1 петля убавлена по горловине.

Повторить последние 8 рядов, провязывая ряд убавок в каждом лиц. ряду, еще 4 раза, затем вязать ряды 1-2 еще раз - 21 петля убавлена. После того как все убавки по краю горловины будут закончены, продолжить вязать косу по горловине, как установлено, пропуская убавки горловины и провязывая С6В в ряду 8 как ранее.

И В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ, когда окат рукава составит $7(7\frac{1}{2}-8-8\frac{1}{2}-9-9\frac{1}{2}-10)$ " от ряда отделения, закончить на изн. стороне. Закрыть 4(5-5-6-7-8-8) петель в начале след. 4 лиц. рядов, 4(4-5-6-7-7-8) петель в начале след. 2 лиц. рядов, затем 3 (4-6-6-6-7-9) петель в начале след. 2 лиц. рядов для плеча - 12 петель. Продолжайте вязать расширение горловины лиц. гладью с С6В как установлено, пока деталь не составит $4\frac{1}{2}$ " от последнего ряда закрытых петель плеча, закончить на изн. стороне. Оборвать нить, оставляя конец длиной 18" и снять оставшиеся 12 петель на держатель.

Правая сторона горловины/плечо:

Вернуть отложенные 63(69-75-81-87-93-99) петель правого плеча на спицы большего размера. С изн. стороны поднять (не "поднять и вязать") 6 петель, вставляя спицу в изнаночные «шишки» на изн. стороне косы с левой стороны, рп, присоединить нить с лиц. стороны и вязать лиц. на 69 (75-81- 87-93-99-105) петлях.

Ряды 1, 3, 5, и 7 (изн.): изн. петли.

Ряды 2, 4, и 6 – ряд убавок (лиц.): лиц. до маркера, sm, k2tog, лиц. до конца - 1 петля убавлена по горловине.

Ряд 8 – ряд убавок (лиц.): С6F, sm, k2tog, лиц. до конца - 1 петля убавлена на горловине.

Повторить последние 8 рядов, провязывая ряд убавок в каждом лиц. ряду, еще 4 раза, затем вязать ряды 1-2 еще раз - 21 петля убавлена. После того как все убавки по краю горловины будут закончены, продолжить вязать косу по горловине, как установлено, пропуская убавки горловины и провязывая С6F в ряду 8 как ранее.

И В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ, когда окат рукава составит 7(7½-8-8½-9-9½-10)" от ряда отделения, закончить на лиц. стороне. Закрывать 4(5-5-6-7-8-8) петель в начале след. 4 изн. рядов, 4(4-5-6-7-7-8) петель в начале след. 2 изн. рядов, затем 3 (4-6-6-6-7-9) петель в начале след. 2 изн. рядов для плеча - 12 петель. Продолжайте вязать расширение горловины лиц. гладью с С6F как установлено, пока деталь не составит 4 ½ " от последнего ряда закрытых петель плеча, закончить на изн. стороне. Оборвать нить, оставляя конец длиной 18" и снять оставшиеся 12 петель на держатель.

Сшить плечевые скосы и набранные петли подмышки. Снять петли расширения горловины с держателей на 2 отдельные спицы большего размера, смотрящие в том же направлении. Удерживать расширения вместе изн. сторонами друг к другу. Спицы должны быть параллельными, одна перед другой. Вдеть нить длиной 18" в иглу с тупым кончиком и присоединить петли друг к другу способом Петля Китченера. Пришить внутренние края расширения горловины к краю горловины спинки.



Рукава

С лиц. стороны, спицами большего размера, поднять и вязать 84 (90-96-102-108-114-120) петель (примерно 3 петли на каждые 4 ряда), вокруг полного края оката рукава. Равномерно распределить петли на 3 чулочные спицы, рп и соединить работу в круг. Вязать лиц. гладью еще 8(8-8-8-8-10-10) круг. рядов.

Круг. ряд убавок: 1 лиц., k2tog, лиц. до последних 2 петель, SSK - 2 петели убавлено.

Повторить ряд убавок в каждом 8(7-7-5-5-5-5)-м круг. ряду еще 11(14-14-17-17-20-20) раз - 60(60-66-66-72-72-78) петель. Вязать прямо на длину рукава 14" от круг. ряда поднятия петель. Перейти на спицы меньшего размера.

Установка резинки:

След. круг. ряд: * 1 лиц., 1 изн., повторять от * по кругу.

Вязать этот круг. ряд 3".

Закрывать петли

Окончание

Спрятать кончики нитей и заблокировать пуловер по размерам.

Аббревиатуры

k: лицевая

k2tog: вязать 2 петли вместе лиц.

p2tog: вязать 2 петли вместе изн.

pm: поместить маркер

sl: снять

sm: переснять маркер

SSK: вязать 2 петли вместе лиц. за задние стенки.

