



## FALL CREEK | Emily Greene

### РАЗМЕРЫ

1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9): 90 (102, 111, 123, 132, 145, 150.5, 165.5, 174.5) см в окружности груди (застёгнутый)

Кардиган показан в 3-м размере, 111 см; с припуском на свободное облегание 5 см на мужчине (185 см) // 20.25 см на женщине (175 см). Рекомендуемый припуск: 5-10см в груди

### ПРЯЖА

Hudson + West Co. Forge (70% Меринос / 30% Корридейл; 215 м/100 г), 7 (8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12) моточков.

### СПИЦЫ

**Размер А:** (для манжет, подола, и тела кардигана):  
Размер 4 мм

**Размер В:** (для тубулярного набора петель и воротника): 3.75 мм: круговые длиной 122 см .  
При необходимости отрегулируйте размер спиц, чтобы получить правильную плотность вязания.

### ДРУГОЕ

Пуговицы (пять), диаметром 2.5 см; маркеры петли (М); бросовая нить (не обязательно, для полого набора петель); гобеленовая игла.

### ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

27 п. и 28.5 рядов = 10 см резинкой 2x2 на спицы  
**Размера А.**

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАВЫКИ

Прибавки; убавки; поднятие петель; сшивание вязанных деталей; (не обязательно) тубулярный набор петель и тубулярное закрытие петель; укороченные ряды.

### ПРИМЕЧАНИЯ ПО КОНСТРУКЦИИ

- Полочки, спинка, и рукава это кардигана вяжутся прямыми рядами снизу вверх и затем сшиваются вместе. Петли воротника и полочек поднимаются по краю изделия и формируются укороченными рядами. Круговые спицы используются, чтобы разместить большое количество петель. Лицевые (нечетные) ряды схемы читать справа налево; изнаночные (чётные) ряды схемы читать слева направо. Все маркеры переснимать по ходу работы, если не указано другое.
- Этот кардиган разработан **на основе стандартных размеров ASTM для мужчин.** Тщательно проверьте схему размеров перед выбором размера.



## Специальные техники

### Петлица (петля для пуговицы)

Перевести нить вперёд, сн1нпр, перевести нить назад, \*сн1нзр, накинуть вторую снятую петлю на первую; повторить от \* ещё раз. Сн.1 с правой спицы на левую, повернуть работу. Набрать 6 п., используя набор петель косичкой, повернуть работу. Перевести нить назад, сн.1 с левой спицы на правую, накинуть послед. набранную п. на снятую п., вязать ряд до конца как указано.

### Немецкие укороченные ряды

Как вязать укороченный ряд:

1. Вязать до точки указанной в описании, и повернуть работы.
2. Держа рабочую нить перед работой, снять одну петлю как изн. с левой спицы на правую.
3. Потянуть рабочую нить вверх и над правой спицей, как если делать накид, и сильно потянуть. Это исказит только что снятую петлю, придавая ей вид двух петель (сделали двойную петлю) вместо одной.
4. Если след. п. изн.: Перевести рабочую нить под кончиком правой спицы обратно вперёд, для вязания изн. п.
- Если след. п. лиц.: Продолжайте удерживать рабочую нить натянутой за работой, для вязания лиц. п.
5. Продолжать вязание до след. ряда, как указано в инструкции.

### Для провязывания двойных петель в след. рядах:

Вязать как указано до двойной петли. Если двойная петля должна быть лиц, чтобы сохранить узор, вставьте правую спицу в обе ножки двойной петли, как если вязать лиц., как будто 2 вм.лиц., и провяжите их вместе лиц. как одну петлю. Если двойная петля должна быть изн., чтобы сохранить узор, вставьте правую спицу в обе ножки двойной петли, как если вязать изн., как будто 2 вм.изн., и провяжите их вместе изн. как одну петлю.



## Сокращения:

**2 вм.изн.:** провязать 2 петли вместе как изн.

**2 вм.лиц.:** провязать 2 петли вместе как лиц.

**П1И-Л:** (сделать 1 изн. п. с наклоном влево):

Сделать 1 п. из протяжки, подняв её левой спицей спереди и провязать её изн. за зад. стенку петли - 1 п. прибавлена.

**П1И-П:** (сделать 1 изн. п. с наклоном вправо):

Сделать 1 п. из протяжки, подняв её левой спицей сзади и провязать её изн. - 1 п. прибавлена.

**П1Л:** прибавить 1 п. влево (с наклоном влево)

**П1П:** прибавить 1 п. вправо (с наклоном вправо) поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц. (изн.) за перед. стенку п.

**пМ:** поместить маркер

поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц. (изн.) за зад. стенку п.

**псМ:** переснять маркер

**сДП:** (сделать двойную петлю для немецких укороченных рядов): см. как вязать укороченный ряд выше.


**сси:** снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как изн. за зад. стенку петель. (убавка с наклоном влево)

**ссЛ:** снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как лиц. за зад. стенку петель. (убавка с наклоном влево)

## О дизайне

Fall Creek от Эмили Грин - классика для всех. Связанный из мягкой и прочной пряжи Forge, этот кардиган, с его фирменной резинкой Эмили и пересекающимися диагональными линиями, будет фаворитом гардероба в любое время года. Этот кардиган-унисекс дизайнера; Эмили использовала стандарты ASTM для мужских размеров, поэтому внимательно ознакомьтесь со схемой размеров, прежде чем принять решение о размере. Этот кардиган предназначен для ношения со свободой облегания 5-10 см, как показано на Дель, но Бритт носит его со свободой облегания 20.25 см, и он также хорошо и удобен, в его мягкой оверсайз атмосфере!

## Схема размеров



**A:** (общая длина):

64 (65, 66, 67.5, 67.5, 68, 68, 68.5, 68.5) см

**B:** (ширина по низу спинки):

45 (51.5, 56, 61.5, 66, 72.5, 75.5, 82.5, 87.5) см

**C:** (высота плечевых скосов со спинки):

11 (12, 12, 14, 14, 14, 15, 15, 15) см

**D:** (высота проймы спинки, от нижнего скоса плеча): 12.5 (14, 16.5, 17, 18.5, 18.5, 19, 21, 22) см

**E:** (длина спинки от проймы до низа):

40.5 (39.5, 38, 37, 35, 35, 34.5, 33, 32) см

**F:** (ширина спинки от проймы до проймы):

37 (40, 41.5, 44.5, 45.5, 45.5, 49, 50, 52) см

**G:** (ширина горловины спинки):

14.5 (14.5, 16, 16, 17, 17, 17, 19, 20.5) см

**H:** (скос плеча, полочка, после сшивания):

5.5 (6.5, 6.5, 7, 7, 7, 7.5, 7.5, 7.5) см

**I:** (высота проймы, полочка, после сшивания):

18.5 (20.5, 22, 24, 25.5, 25.5, 26.5, 28, 30) см

**J:** (длина переда, от верха подола до начала формирования проймы):

33.5 (32, 30.5, 30, 28, 28, 26.5, 25.5, 24) см

**K:** (ширина подола): 7.5 см

**L:** (ширина плеча переда):

11.5 (12.5, 12.5, 14.5, 14.5, 14.5, 16, 16, 16) см

**M:** (ширина полочки по низу):

19.5 (23, 26, 29, 30.5, 33.5, 35, 39.5, 41.5) см

**N:** (глубина выреза горловины полочки):

25 (25.5, 27.5, 28, 28, 28.5, 28.5, 29, 29) см

**O:** (длина полочки, до начала формирования выреза горловины): 39.5 см

**P:** (ширина верхней части рукава):

30 (35, 36, 37.5, 42, 44, 45, 48.5, 52.5) см

**Q:** (ширина оката рукава):

11 (12, 13.5, 15, 16, 18, 18, 21, 23) см

**R:** (высота оката рукава):

11.5 (12, 14, 16, 18, 19, 19, 21, 23.5) см

**S:** (длина рукава):

47.5 (47, 46.5, 45.5, 45, 45, 44.5, 44.5, 43) см

**T:** (ширина манжета рукава): 7.5 см

**U:** (ширина рукава по манжете):

21 (23, 24, 25.5, 27.5, 28.5, 30, 30, 32) см

## СПИНКА

### Тубулярный набор петель (Tubular Cast On):

Если вы не хотите использовать полый набор петель, набрать 123 (139, 151, 167, 179, 195, 203, 223, 235) п. на спицы **Размера А**. Перейти к Резинке

Используя спицы **Размера В** и бросовую нить, набрать 62 (70, 76, 84, 90, 98, 102, 112, 118) п.

**Установочный Базовый Ряд (ИС):** Используя основную нить, \*1 лиц., накид; повторять от \* до послед. п., 1 лиц. - 61 (69, 75, 83, 89, 97, 101, 111) п. прибавлено; (123 (139, 151, 167, 179, 195, 203, 223, 235) п.) на спицах.

**Базовый Ряд 1 (ЛС):** \*сн1нпр, 1 лиц.; повторять от \* до послед. п., сн1нпр.

**Базовый Ряд 2 (ИС):** \*1 лиц., сн1нпр; повторять от \* до послед. п., 1 лиц.

**Базовый Ряд 3 (ЛС):** \*сн1нпр, 1 лиц.; повторять от \* до послед. п., сн1нпр.

**Базовый Ряд 4 (ИС):** \*1 лиц., сн1нпр; повторять от \* до послед. п., 1 лиц.

Перейти на спицы **Размера А**.

### Резинка

**Ряд 1 (ЛС):** 2 лиц., \*1 изн., 1 лиц.; повторять от \* до послед. п., 1 лиц.

**Ряд 2 (ИС):** 1 лиц., \*1 изн., 1 лиц.; повторять от \* до конца.

Повторять ряды 1-2 до 7.5 см от набора петель, закончив лиц. рядом.

### Начало основного узора:

#### Только Размеры 1, 2, 5, 6, 7 и 9:

**Установочный ряд (ИС):** 1 лиц., 1 изн., \*2 лиц., 2 изн.; повторить от \* ещё 13 (15, -, -, 20, 22, 23, -, 27) раз(а), 2 лиц., 2 вм.изн., 1 изн., \*2 лиц., 2 изн.; повторить от \* до послед. 4 п., 2 лиц., 1 изн., 1 лиц.  
- 1 п. убавлена; 122 (138, -, -, 178, 194, 202, -, 234) п. на спицах.

#### Только Размеры 3, 4 и 8:

**Установочный ряд (ИС):** 1 лиц., 1 изн., \*2 лиц., 2 изн.; повторить от \* ещё - (-, 17, 19, -, -, -, 26, -) раз, 2 вм.лиц., 1 лиц., \*2 изн., 2 лиц.; повторить от \* до послед. 2 п., 1 изн., 1 лиц.  
- 1 п. убавлена; - (-, 150, 166, -, -, -, 222, -) п. на спицах.

### Все размеры:

**Ряд 1 (ЛС):** \*2 лиц., 2 изн.; повторить от \* до послед. 2 п., 2 лиц.

**Ряд 2 (ИС):** 1 лиц., 1 изн., \*2 лиц., 2 изн.; повторить от \* до послед. 4 п., 2 лиц., 1 изн., 1 лиц.  
Повторять ряды 1-2 до 40.5 (39.5, 38, 37, 35, 35, 34.5, 33, 32) см от набора петель, закончив изн. рядом.

### Формирование пройм:

Закрывать по 8 (8, 10, 12, 12, 12, 14, 14, 14) п. в начале след. 2 рядов - 106 (122, 130, 142, 154, 170, 174, 194, 206) п. на спицах.

Закрывать по 1 (2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7) п. в начале след. 2 рядов, затем закрыть 1 (1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4) п. в начале след. 4 (2, 2, 4, 2, 4, 4, 4, 6) рядов - 100 (116, 120, 128, 140, 148, 152, 166, 168) п. на спицах.

### Только размеры 5 - 9:

Закрывать - (-, -, -, 2, 2, 2, 3, 2) п. в начале след. - (-, -, -, 4, 4, 2, 6, 6) рядов -  
- (-, -, -, 132, 140, 148, 148, 156) п. на спицах.

### Только размеры 2 - 9:

**Ряд с убавками для пройм (ЛС):** 2 лиц., ссл, вязать как установлено до послед. 4 п., 2 вм.лиц., 2 лиц. - 2 п. убавлено; - (114, 118, 126, 130, 138, 146, 150, 154) п. на спицах.

**След. Ряд (ИС):** 1 лиц., 2 изн., вязать как установлено до послед. 3 п., 2 изн., 1 лиц.

Повторить Ряд с убавками для пройм в каждом лиц. ряду ещё - (3, 3, 3, 3, 7, 7, 5, 7) раз(а) -  
- (6, 6, 6, 6, 14, 14, 10, 14) п. убавлено; - (108, 112, 120, 124, 124, 132, 136, 140) п. на спицах.



## Все размеры:

На спицах должно быть 100 (108, 112, 120, 124, 124, 132, 136, 140) п.

**След. Ряд (ЛС):** 1 лиц., \*2 лиц., 2 изн.; повторить от \* до послед. 3 п., 3 лиц.

**След. Ряд (ИС):** 1 лиц., \*2 изн., 2 лиц.; повторить от \* до послед. 3 п., 2 изн., 1 лиц.

Повторять последние 2 ряда до 51 (51, 52, 52, 51, 51, 51, 51, 51) см от набора петель, закончив изн. рядом.

## Начало деталей и формирования плеча:

*Примечание: количество петель в следующих четырех рядах не меняется.*

**След. Ряд (ЛС):** 1 лиц., П1П, 1 лиц., ссл, 1 изн., \*2 лиц., 2 изн.; повторить от \* до послед. 7 п., 2 лиц., 1 изн., 2 в.лиц., 1 лиц., П1Л, 1 лиц.

**След. Ряд (ИС):** 1 лиц., 1 изн., П1И-Л, 1 изн., 2 в.изн., \*2 изн., 2 лиц.; повторить от \* до послед. 7 п., 2 изн., сси, 1 изн., П1И-П, 1 изн., 1 лиц.

**След. Ряд (ЛС):** 3 лиц., П1И-П, 1 лиц., ссл, 1 лиц., \*2 изн., 2 лиц.; повторить от \* до послед. 9 п., 2 изн., 1 лиц., 2 в.лиц., 1 лиц., П1И-Л, 3 лиц.

**След. Ряд (ИС):** 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., П1Л, 1 изн., 2 в.изн., \*2 лиц., 2 изн.; повторить от \* до послед. 9 п., 2 лиц., сси, 1 изн., П1П, 1 лиц., 2 изн., 1 лиц.

**Ряд с убавками плеча 1 (ЛС):** 3 лиц., 2 изн., 1 лиц., ссл, вязать как установлено до послед. 8 п., 2 в.лиц., 1 лиц., 2 изн., 3 лиц. - 2 п. убавлено; 98 (106, 110, 118, 122, 122, 130, 134, 138) п. на спицах.

**Ряд с убавками плеча 2 (ИС):** 1 лиц., 2 изн., 2 лиц., 1 изн., 2 в.изн., вязать как установлено до послед. 8 п., сси, 1 изн., 2 лиц., 2 изн., 1 лиц. - 2 п. убавлено; 96 (104, 108, 116, 120, 120, 128, 132, 136) п. на спицах.

Повторить ряды с убавками плеча 1-2 ещё 14 (16, 16, 18, 18, 18, 20, 20, 20) раз - 56 (64, 64, 72, 72, 72, 80, 80, 80) п. убавлено; 40 (40, 44, 44, 48, 48, 48, 52, 56) п. на спицах.

Закрывать все оставшиеся п.

## ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

### Тубулярный набор петель (Tubular Cast On):

*Если вы не хотите использовать полый набор петель, набрать 55 (63, 71, 79, 83, 91, 95, 107, 111) п. на спицы **Размера А**. Перейти к Резинке.*

Используя спицы **Размера В** и бросовую нить, набрать 28 (32, 36, 40, 42, 46, 48, 54, 56).

**Установочный Базовый Ряд (ИС):** Используя основную нить, \*1 лиц., накид; повторять от \* до послед. п., 1 лиц. - 27 (31, 35, 39, 41, 45, 47, 53, 55) п. прибавлено; 55 (63, 71, 79, 83, 91, 95, 107, 111) п. на спицах.

**Базовый Ряд 1 (ЛС):** \*сн1нпр, 1 лиц.; повторять от \* до послед. п., сн1нпр.

**Базовый Ряд 2 (ИС):** \*1 лиц., сн1нпр; повторять от \* до послед. п., 1 лиц.

**Базовый Ряд 3 (ЛС):** \*сн1нпр, 1 лиц.; повторять от \* до послед. п., сн1нпр.

**Базовый Ряд 4 (ИС):** \*1 лиц., сн1нпр; повторять от \* до послед. п., 1 лиц.

Перейти на спицы **Размера А**.

## Резинка

Вязать резинку как для **Спинки**.

## Начало основного узора:

**Установочный ряд (ИС):** 1 лиц., \*2 изн., 2 лиц.; повторить от \* до послед. 2 п., 1 изн., 1 лиц.

**Ряд 1 (ЛС):** \*2 лиц., 2 изн.; повторить от \* до послед. 3 п., 3 лиц.

**Ряд 2 (ИС):** 1 лиц., \*2 изн., 2 лиц.; повторить от \* до послед. 2 п., 1 изн., 1 лиц.

Повторять ряды 1-2 ещё один раз.

*Примечание: Некоторые схемы узора, формирование проймы и формирование выреза горловины выполняются одновременно. Пожалуйста, прочтите следующие разделы до конца, прежде чем продолжить.*

**След. Ряд (ЛС):** \*2 лиц., 2 изн.; повторить от \* ещё 2 (4, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16) раз(а), пМ, вязать Ряд 1 Схемы А-слева на след. 18 п., пМ, \*2 изн., 2 лиц.; повторить от \* до послед. 5 п., 2 изн., 3 лиц.

**След. Ряд (ИС):** 1 лиц., \*2 изн., 2 лиц.; повторить от \* до маркера, вязать след. ряд Схемы А-слева до маркера, \*2 лиц., 2 изн.; повторить от \* до послед. 4 п., 2 лиц., 1 изн., 1 лиц.

Вязать ровно до 32-го ряда Схемы А-слева, закончив изн. рядом.

**След. Ряд (ЛС):** \*2 лиц., 2 изн.; повторить от \* до маркера, удалить маркер, 2 лиц., 2 изн., пМ, вязать Ряд 1 Схемы В-слева на след. 18 п. (удалив маркер), пМ, \*2 изн., 2 лиц.; повторить от \* до послед. 5 п., 2 изн., 3 лиц.

**След. Ряд (ИС):** 1 лиц., \*2 изн., 2 лиц.; повторить от \* до маркера, вязать след. ряд Схемы В-слева до маркера, \*2 лиц., 2 изн.; повторить от \* до послед. 4 п., 2 лиц., 1 изн., 1 лиц.

Вязать ровно до 8-го ряда Схемы В-слева, закончив изн. рядом.

Повторить послед. 8 рядов, смещая маркеры как указано во время первого лиц. ряда, ещё 4 раза. После окончания послед. повтора, крайний левый маркер будет через 5 п. от левого края работы.

**След. Ряд (ЛС):** \*2 лиц., 2 изн.; повторить от \* до маркера, псМ, вязать Ряд 1 Схемы С-слева до маркера, псМ, 2 изн., 3 лиц.

**След. Ряд (ИС):** 1 лиц., 2 изн., 2 лиц., псМ, вязать след. ряд Схемы С-слева до маркера, \*2 лиц., 2 изн.; повторить от \* до послед. 4 п., 2 лиц., 1 изн., 1 лиц.

Вязать ровно до 12-го ряда Схемы С-слева. С ЛС, прикрепить съёмный маркер с левого края вашей работы непосредственно под спицами; этот маркер обозначает начало формирования горловины и будет использоваться в качестве ориентира во время поднятия петель для планок и воротника.

Продолжать как установлено до 18-го ряда Схемы С-слева, делая убавки как указано в схеме. Как только вы закончите послед. ряд Схемы С-слева, для оставшейся частилевой полочки все п. будут вязаться по узору. Вы можете удалить маркеры. Формирование выреза горловины продолжается со след. лиц. ряда.



**Ряд с убавками горловины (ЛС):** вязать как установлено до послед. 8 п., 2 вм.лиц., 1 лиц., 2 изн., 3 лиц. - 1 п. убавлена; 51 (59, 67, 75, 79, 87, 91, 103, 107) п. на спицах.

Повторить Ряд с убавками горловины в каждом 4 ряду ещё 8 (8, 12, 12, 12, 12, 16, 16) раз - 8 (8, 12, 12, 12, 12, 16, 16) п. убавлено.

**В ТО ЖЕ ВРЕМЯ,** через 40.5 (39.5, 38, 37, 35, 35, 34.5, 33, 32) см от набора петель, начать формирование проймы со след. лиц. ряда след. образом:

Закрывать по 8 (8, 10, 12, 12, 12, 14, 14, 14) п. в начале след. лиц. ряда, затем закрыть по 1 (2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7) п. в начале след. лиц. ряда, затем закрыть по 1 (1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4) п. в начале след. 2 (1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3) лиц. рядов.

**Только размеры 5 - 9:**

Закрывать по - ( -, -, -, 2, 2, 2, 3, 2) п. в начале след. - ( -, -, -, 2, 2, 1, 3, 3) лиц. рядов.

**Только размеры 2 - 9:**

**Ряд с убавками для пройм (ЛС):** 2 лиц., ссл, вязать как установлено до конца - 1 п. убавлена.

**След. Ряд (ИС):** вязать как установлено до послед. 3 п., 2 изн., 1 лиц.

Повторить Ряд с убавками для пройм в каждом лиц. ряду ещё - (3, 3, 3, 3, 7, 7, 5, 7) раз(а) - (3, 3, 3, 3, 7, 7, 5, 7) п. убавлено.

**Все размеры:**

У вас должно быть 32 (36, 36, 40, 40, 40, 44, 44, 44) п. на спицах после завершения формирования Горловины и Проймы

**След. Ряд (ЛС):** 1 лиц., \*2 лиц., 2 изн.; повторить от \* до послед. 3 п., 3 лиц.

**След. Ряд (ИС):** 1 лиц., \*2 изн., 2 лиц.; повторить от \* до послед. 3 п., 2 изн., 1 лиц.

Повторять последние 2 ряда до 64 (65, 66, 67.5, 67.5, 68, 68, 68.5, 68.5) см от набора петель, закончив изн. рядом.

Закрывать все оставшиеся п.

## ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

Сделать тубулярный набор петель (Tubular Cast Op) (на ваше усмотрение) и Резинку как длялевой полочки.

### Начало основного узора:

**Установочный ряд (ИС):** 1 лиц., 1 изн., \*2 лиц., 2 изн.; повторять от \* до послед. п., 1 лиц.

**Ряд 1 (ЛС):** 3 лиц., \*2 изн., 2 лиц.; повторять от \* до конца.

**Ряд 2 (ИС):** 1 лиц., 1 изн., \*2 лиц., 2 изн.; повторять от \* до послед. п., 1 лиц.

Повторять ряды 1-2 ещё один раз.

*Примечание: Некоторые схемы узора, формирование проймы и формирование выреза горловины выполняются одновременно. Пожалуйста, прочтите следующие разделы до конца, прежде чем продолжить.*

**След. Ряд (ЛС):** 3 лиц., 2 изн., \*2 лиц., 2 изн.; повторить от \* 5 раз, пМ, вязать Ряд 1 Схемы А-справа over след. 18 п., пМ, \*2 изн., 2 лиц.; повторять от \* до конца.

**След. Ряд (ИС):** 1 лиц., 1 изн., 2 лиц., \*2 изн., 2 лиц.; повторить от \* до маркера, вязать след. ряд Схемы А-справа до маркера, \*2 лиц., 2 изн.; повторять от \* до послед. п., 1 лиц.

Вязать ровно до 32-го ряда Схемы А-справа, закончив изн. рядом.

**След. Ряд (ЛС):** 3 лиц., 2 изн., \*2 лиц., 2 изн.; повторить от \* до послед. 4 п. перед маркером, пМ, вязать Ряд 1 Схемы В-справа на след. 18 п. (удалив маркер), пМ, \*2 изн., 2 лиц.; повторять от \* до конца (удалив маркер).

**След. Ряд (ИС):** 1 лиц., 1 изн., 2 лиц., \*2 изн., 2 лиц.; повторить от \* до маркера, вязать след. ряд Схемы В-справа до маркера, \*2 лиц., 2 изн.; повторять от \* до послед. п., 1 лиц.

Вязать ровно до 8-го ряда Схемы В-справа, закончив изн. рядом.

Повторить послед. 8 рядов, смещая маркеры как указано во время первого лиц. ряда, ещё 4 раза. После окончания послед. повтора, крайний левый маркер будет через 5 п. от правого края работы.

**След. Ряд (ЛС):** 3 лиц., 2 изн., псМ, вязать Ряд 1 Схемы С-справа до маркера, псМ, \*2 изн., 2 лиц.; повторять от \* до конца.

**След. Ряд (ИС):** 1 лиц., 1 изн., 2 лиц., \*2 изн., 2 лиц.; повторить от \* до маркера, вязать след. ряд Схемы С-справа до маркера, псМ, 2 лиц., 2 изн., 1 лиц.

Вязать ровно до 12-го ряда Схемы С-слева. С ЛС, прикрепить съёмный маркер с правого края вашей работы непосредственно под спицами; этот маркер обозначает начало формирования горловины и будет использоваться в качестве ориентира во время поднятия петель для планок и воротника.

Продолжать как установлено до 18-го ряда Схемы С-слева, делая убавки как указано в схеме. Как только вы закончите послед. ряд Схемы С-слева, для оставшейся части Правой полочки все п. будут вязаться по узору. Вы можете удалить маркеры. Формирование выреза горловины продолжается со след. лиц. ряда.

**Ряд с убавками горловины (ЛС):** 3 лиц., 2 изн., 1 лиц., ссл, вязать как установлено до конца - 1 п. убавлена; 51 (59, 67, 75, 79, 87, 91, 103, 107) п. на спицах.

Повторить Ряд с убавками горловины в каждом 4 ряду ещё 8 (8, 12, 12, 12, 12, 12, 16, 16) раз - 8 (8, 12, 12, 12, 12, 16, 16) п. убавлено.

**В ТО ЖЕ ВРЕМЯ**, через 40.5 (39.5, 38, 37, 35, 35, 34.5, 33, 32) см от набора петель, начать формирование проймы со след. изн. ряда след. образом:

Закрыть по 8 (8, 10, 12, 12, 12, 14, 14, 14) п. в начале след. изн. ряда, затем закрыть по 1 (2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7) п. в начале след. изн. ряда, затем закрыть 1 (1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4) п. в начале след. 2 (1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3) изн. рядов

### Только размеры 5 - 9:

Закрыть - ( -, -, -, 2, 2, 2, 3, 2) п. в начале след. - ( -, -, -, 2, 2, 1, 3, 3) изн. рядов.

### Только размеры 2 - 9:

**Ряд с убавками для пройм (ЛС):** Work как установлено до послед. 4 п., 2 вм.лиц., 2 лиц. - 1 п. убавлена.

**След. Ряд (ИС):** 1 лиц., 2 изн., вязать как установлено до конца.

Повторить Ряд с убавками для пройм в каждом лиц. ряду ещё - (3, 3, 3, 3, 7, 7, 5, 7) раз(а) - (3, 3, 3, 3, 7, 7, 5, 7) п. убавлено.

### Все размеры:

У вас должно быть 32 (36, 36, 40, 40, 40, 44, 44, 44) п. на спицах после завершения **формирования Горловины и Проймы**

**След. Ряд (ЛС):** 1 лиц., \*2 лиц., 2 изн.; повторить от \* до послед. 3 п., 3 лиц.

**След. Ряд (ИС):** 1 лиц., \*2 изн., 2 лиц.; повторить от \* до послед. 3 п., 2 изн., 1 лиц.

Повторять последние 2 ряда до 64 (65, 66, 67.5, 67.5, 68, 68, 68.5, 68.5) см] от набора петель, закончив изн. рядом.

Закрывать все оставшиеся п.

## РУКАВ (Сделать 2)

### Тубулярный набор петель (Tubular Cast On):

Если вы не хотите использовать полый набор петель, набрать 57 (61, 65, 69, 73, 77, 81, 81, 85) п. на спицы **Размера А**. Перейти к Резинке.

Используя спицы **Размера В** и бросовую нить, набрать 29 (31, 33, 35, 37, 39, 41, 41, 43) п. на спицах.

**Установочный Базовый Ряд (ИС):** Используя основную нить, \*1 лиц., накид; повторять от \* до послед. п., 1 лиц. - 28 (30, 32, 34, 36, 38, 40, 40, 42) п. прибавлено; 57 (61, 65, 69, 73, 77, 81, 81, 85) п. на спицах.

**Базовый Ряд 1 (ЛС):** \*сн1нпр, 1 лиц.; повторять от \* до послед. п., сн1нпр.

**Базовый Ряд 2 (ИС):** \*1 лиц., сн1нпр; повторять от \* до послед. п., 1 лиц.

**Базовый Ряд 3 (ЛС):** \*сн1нпр, 1 лиц.; повторять от \* до послед. п., сн1нпр.

**Базовый Ряд 4 (ИС):** \*1 лиц., сн1нпр; повторять от \* до послед. п., 1 лиц.

Перейти на спицы **Размера А**.

### Резинка

Вязать Резинку как для **Спинки**

### Начало основного узора:

#### Только размеры 1, 3, 5, 7 и 8:

**Установочный ряд (ИС):** 1 лиц., 1 изн., \*2 лиц., 2 изн.; повторить от \* ещё 5 (-, 6, -, 7, -, 8, 8, -) раз, 2 лиц., 1 изн., П1И-П, \*2 лиц., 2 изн.; повторить от \* до послед. 4 п., 2 лиц., 1 изн., 1 лиц. - 1 п. прибавлена; 58 (-, 66, -, 74, -, 82, 82, -) п. на спицах.

#### Только размеры 2, 4, 6 и 9:

**Установочный ряд (ИС):** 1 лиц., 1 изн., \*2 лиц., 2 изн.; повторить от \* ещё - (6, -, 7, -, 8, -, -, 9) раз, 1 лиц., П1П, \*2 изн., 2 лиц.; повторить от \* до послед. 2 п., 1 изн., 1 лиц. - 1 п. прибавлена; - (62, -, 70, -, -, 78, -, -, 86) п. на спицах.

### Все размеры:

У вас должно быть 58 (62, 66, 70, 74, 78, 82, 82, 86) п. на спицах.

**Ряд 1 (ЛС):** \*2 лиц., 2 изн.; повторить от \* до послед. 2 п., 2 лиц.

**Ряд 2 (ИС):** 1 лиц., 1 изн., \*2 лиц., 2 изн.; повторить от \* до послед. 4 п., 2 лиц., 1 изн., 1 лиц.

Повторять ряды 1-2 ещё 3 (2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1) раз(а).



**Ряд с прибавками (ЛС):** 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., П1Л, вязать как установлено до послед. 6 п., П1П, 2 лиц., 2 изн., 2 лиц. - 2 п. прибавлено; 60 (64, 68, 72, 76, 80, 84, 84, 88) п. на спицах.

*Примечание: вязать новые петли рукава резинкой 2х2; замените прибавки на П1И-Л и П1И-П там где по узору должны быть изн, для сохранения узора.*

Продолжать узором как установлено, повторить Ряд с прибавками в каждом 8 (6, 6, 6, 6, 6, 6, 4, 4) ряду ещё 11 (15, 15, 13, 4, 4, 3, 19, 14) раз(а), затем в каждом 0 (0, 0, 4, 4, 4, 4, 2, 2) ряду ещё 0 (0, 0, 2, 15, 15, 16, 4, 13) раз(а) - 22 (30, 30, 30, 38, 38, 38, 46, 54) п. прибавлено; 82 (94, 98, 102, 114, 118, 122, 130, 142) п. на спицах.

Вязать ровно, как установлено, до 47.5 (47, 46.5, 45.5, 45, 44.5, 44.5, 43) см от набора петель, закончив изн. рядом.

#### **Формирование оката рукава:**

Закрывать по 8 (8, 10, 12, 12, 12, 14, 14, 14) п. в начале след. 2 рядов - 16 (16, 20, 24, 24, 24, 28, 28, 28) п. убавлено; 66 (78, 78, 78, 90, 94, 94, 102, 114) п. на спицах.

Закрывать по 2 (2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1) п. в начале след. 2 рядов, затем закрыть по 1 п. в начале след. 2 рядов - 6 (6, 6, 4, 6, 4, 4, 4, 4) п. убавлено; 60 (72, 72, 74, 84, 90, 90, 98, 110) п. на спицах.

Повторить послед. 4 (4, 4, 4, 2, 4, 4, 4, 4) ряда ещё 4 (6, 2, 7, 20, 9, 9, 8, 10) раз(а) - 24 (36, 12, 28, 40, 36, 36, 32, 40) п. убавлено; 36 (36, 60, 46, 44, 54, 54, 66, 70) п. на спицах.

#### **Только размеры 1 и 3:**

Повторить послед. 2 ряда ещё 2 ( -, 10, -, -, -, -, -, -) раз(а) - 4 ( -, 20, -, -, -, -, -, -) п. убавлено; 32 ( -, 40, -, -, -, -, -, -) п. на спицах.

#### **Только размеры 4, 6, 7, 8 и 9:**

Провязать два ряда прямо, затем закрыть по 1 п. в начале след. 2 рядов - (-, -, 44, -, 52, 52, 64, 68) п. на спицах.

Повторить послед. 4 ряда ещё - (-, -, 0, -, 0, 0, 2, 2) раза, затем вязать - (-, -, 0, -, 2, 2, 2, 2) ряда ровно - (-, -, 0, -, 0, 0, 4, 4) п. убавлено; - (-, -, 44, -, 52, 52, 60, 64) п. на спицах.

#### **Все размеры:**

У вас должно быть 32 (36, 40, 44, 44, 52, 52, 60, 64) п. на спицах.

Закрывать по 4 п. в начале след. 2 рядов, затем закрыть по 4 (5, 6, 7, 7, 9, 9, 11, 12) п. в начале след. 2 рядов, затем закрыть 8 (9, 10, 11, 11, 13, 13, 15, 16) п. в начале след. 2 рядов.

#### **Отделка**

Удалить бросовую нить из всех тубулярных наборов петель. Выполнить влажную блокировку деталей по необходимым размерам. Выполнить плечевые швы. Уложите частично сшитое тело плашмя, с полочками поверх спинки, и выровняйте закрытые края передней и задней проймы. Верхняя часть каждой полочки будет сложена к спинке на плечах. Используйте съемный маркер, чтобы отметить точку сгиба каждой полочки на краю проймы; используйте этот маркер в качестве ориентира для выравнивания центра каждого оката рукава внутри отверстия проймы. (Примечание: Не выравнивайте центр рукава с плечевым швом.) Вшить окат рукава в пройму, затем выполнить оковые швы и швы рукавов.

#### **Планки и Воротник**

Спицами **Размера В** и с ЛС, поднять и провязать лиц. 82 п. вдоль края правой полочки (от набора петель до съёмного маркера, обозначающего начала формирования выреза горловины), пМ, поднять и провязать лиц. 54 (54, 56, 58, 60, 60, 60, 62, 62) п. вдоль правого края выреза горловины, пМ, поднять и провязать лиц. 37 (37, 41, 41, 45, 45, 45, 49, 53) п. вдоль горловины спинки, пМ, поднять и провязать лиц. 54 (54, 56, 58, 60, 60, 60, 62, 62) п. вдоль левого края выреза горловины, пМ, поднять и провязать лиц. 82 п. вдоль края левой полочки - 309 (309, 317, 321, 329, 329, 329, 337, 341) п. на спицах.

**Установочный Ряд (ИС):** сн1нзр, \*1 изн., 1 лиц.; повторять от \* до конца.

**Укороченный ряд 1 (ЛС):** сн1нпр, \*1 лиц., 1 изн.; повторить от \* до 3-го маркера, повернуть.

**Укороченный ряд 2 (ИС):** сДП, \*1 изн., 1 лиц.; повторить от \* до маркера, повернуть.

**Укороченный ряд 3 (ЛС):** сДП, вязать как установлено узором на 4 п. дольше поворотной точки (провязав ДП), повернуть.

**Укороченный ряд 4 (ИС):** сДП, вязать как установлено узором на 4 п. дольше поворотной точки (проязав ДП), повернуть.

Повторить укороченные ряды 3 и 4 ещё 12 (12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14) раз.

**След. Ряд (ЛС):** вязать установленным узором до конца (проязав ДП).

**След. Ряд (ИС):** сн1нзр, \*1 изн., 1 лиц.; повторять от \* до конца (проязав ДП).

*Примечание: В след. ряду удалить 2-й и 3-й маркеры, оставив только первый и последний.*

**Ряд 1 (ЛС):** сн1нпр, \*1 лиц., 1 изн.; повторять от \* до конца.

**Ряд 2 (ИС):** сн1нзр, \*1 изн., 1 лиц.; повторять от \* до конца.

Повторять ряды 1 и 2 ещё один раз.

**Ряд с петлицами (ЛС):** сн1нпр, \*1 лиц., 1 изн.; повторить от \* до второго маркера, псМ, 1 лиц., 1 изн., \* сделать петлицу (см. спец. техники) на след. 5 п., вязать 12 п. установленным узором; повторить от \* три раза, сделать петлицу на след. 5 п., вязать установленным узором до конца.

Повторить Ряд 2, затем повторить Ряды 1 и 2 ещё один раз, затем повторить Ряд 1 ещё один раз.

**След. Ряд (ИС):** сн1нзр, \*1 изн., 1 лиц.; повторить от \* до второго маркера, повернуть.

**Укороченный ряд 5 (ЛС):** сДП, вязать установленным узором до маркера, повернуть.

**Укороченный ряд 6 (ИС):** сДП, вязать установленным узором до 11 п. перед ДП, повернуть.

**Укороченный ряд 7 (ЛС):** сДП, вязать установленным узором до 11 п. перед ДП, повернуть.



Повторить укороченные ряды 6 и 7 ещё три раза.

**След. Ряд (ИС):** вязать установленным узором до конца (проязав ДП).

### Тубулярное закрытие петель:

*Если вы не хотите использовать тубулярное закрытие петель, Закройте все п. слабо по узору в след. ряду*


**След. Ряд (ЛС):** сн1нпр, вязать установленным узором до конца (проязав ДП).

Закройте все п., используя Тубулярное закрытие петель.


### Отделка (продолжение)

Закрепить все концы нитей с ИС. Аккуратно отпарьте швы, планки и воротник или снова заблокируйте всё изделие. Пришейте пуговицы к планке правой полочки, стараясь выровнять их с петлицами на левой планке.


## Ключ Схемы




## Схема С - Слева




## Схема С - Справа




## Схема В - Слева



## Схема В - Справа



## Схема А - Слева



## Схема А - Справа

