



*Кардиган широкими полосами и шалевым воротником.*

Дизайнер:  
**Julie Hoover**

Уровень сложности:  
\*\*\*\*\*

**Размеры:** бюст 43 (47, 51¼, 55¼, 59¼, 64)".

На модели кардиган размера 47" с припуском +13".

1 (") дюйм = 2,5 см.

### Материалы:

#### Пряжа:

Shibui Fern (100% хлопок; 212 м в 50 гр) основной цвет (ОЦ) - 5 (5, 6, 7, 8, 8) мотков цвета слоновой кости (Bone) и нить А - 2 (3, 3, 3, 3, 3) мотков цвета Таг.

Shibui Silk Cloud (60% мохер, 40% шелк; 300 метров в 50 гр) – нить В - 2 мотка цвета Таг.

Для контрастных полос сложить 1нить А + 1 нить В.

#### Спицы:

Размер А – для основного полотна - круговые спицы 3,75 мм, длиной 60 см.

Размер В – для резинок – круговые спицы 3,5 мм, длиной 60 см.

#### Дополнительные инструменты:

вспомогательная спица для кос (ВС), держатели петель, булавки для блокировки (по желанию), игла для трикотажа.

#### Плотность:

23 пет и 33 ряда в 10 см лицевой глади спицами А, в одну нить ОЦ или сложив 1нить А+1нить В, измеряя после блокировки.

#### Конструкция.

– Кардиган вяжется отдельными деталями, которые затем сшиваются. Круговые спицы

использованы из-за большого числа петель.

– Кромочная петля обозначена в фигурных скобках { } и выполняется с каждого края спинки и рукавов, а на полочках выполняется с одного края кромочная, а с другого края полый шнур на 2пет.

– Для лучшего результат используйте Закрытие с наклоном.

#### Чередование полос.

Начать на ЛС: 1нить А+1нить В, вязать 24 ряда. Затем нить ОЦ и вязать 44 (44, 46, 46, 48, 48) ряда(ов). Продолжать пока будет выполнено 3 полосы контрастного цвета на спинке и полочках и 2 полосы на рукавах, затем обрезать нити контрастного цвета и вязать только нитью ОЦ.

*Прим:* если ваша плотность не соответствует указанной и вы компенсировали число рядов по этой причине, то обратите внимание, что финальная полоса контрастного цвета должна быть завершена за 2 (2, 6, 6, 12, 12) ряда(ов) до начала формирования плеч на спинке.

#### Сокращения:

**ЛС/ИС** - лицевая/ изнаночная сторона.

**2вм лиц влево/ 2вм изн влево** - снять 2пет по одной как лицевые на правую спицу, вернуть на левую спицу в новой позиции и провязать 2 вместе лицевой за задние стенки / 2 вместе изнаночной за задние стенки

**Лз/ Из** – лицевая/ изнаночная за заднюю стенку.

**Пп**– невидимое прибавление с наклоном вправо – поместить правую ножку петли, которая находится ниже первой петли на левой спице и провязать лицевой ее (образовалась новая петля на правой спице – но петля с левой спицы еще не снята), затем снять первую петлю с левой спицы как изн.

**Пл**- снять одну петлю с левой спицы как изн, теперь поднять левую ножку петли на ряд ниже снятой петли и поместить на левую спицу. Лицевой провязать поднятую петлю за заднюю стенку (сохраните петлю скрещенной).

**2уб-П**—двойное убавление с наклоном вправо – поместить след 2 пет на вспомогательную спицу для кос (ВС). \*Ввести правую спицу в первую петлю на левой спице и в первую петлю на ВС, провязать их лицевыми вместе; повторить от\* еще раз.

**2уб-Л** - двойное убавление с наклоном влево – поместить след 2 пет на вспомогательную спицу для кос (ВС) параллельно. \*Ввести правую спицу в первую петлю на ВС и в первую петлю на левой спице, провязать их лицевыми вместе; повторить от\* еще раз.

## Инструкции

### Спинка.

#### Резинка.


Спицами В нитью ОЦ свободно набрать 109 (121, 133, 145, 157, 169) пет, используя следующий метод (см. *Специальные техники*):

Сделать скользящий узел, вставить правую спицу в узел и выполнить новую изн петлю, поместив ее на левую спицу; набрать 1 пет методом Cabled Cast On, \*набрать 1 пет методом Purl Cabled Cast On, набрать 1 пет методом Cabled Cast On; повторять от \* пока будет набрано требуемое число пет. Снять послед пет как изн на правую спицу, перенести рабочую нить вперед между спиц, вернуть послед пет на левую спицу и плотно подтянуть нить. Не соединять.

**Ряд 1 (ЛС):** {снять 1 как лиц нить за работой}, \*1изн, Лз; повторять от \* до послед 2 пет, 1изн, 1лиц.

**Ряд 2 (ИС):** {снять 1 как изн нить перед работой}, \*1лиц, Из; повторять от \* до послед 2 пет, 1лиц, 1изн.

Повторить Ряды 1 и 2 пока деталь составит 3½" от наборного края.



#### Основное полотно

Спицы размера А.

**След.ряд (ЛС):** {снять 1 как лиц нить за работой}, лицевые до конца.

**След.ряд (ИС):** {снять 1 как изн нить перед работой}, изнаночные до конца.

Повторить эти 2 ряда 0 (0, 0, 0, 1, 1) раз еще.

**Формирование боковых сторон.** *Пожалуйста, сначала прочтите этот раздел.*

**Ряд с боковым прибавлением (ЛС):** {снять 1 как лиц нить за работой}, 2лиц, Пп, лицевые до послед 4 пет, Пл, Злиц. (2 пет прибавили)

Вязать лицевой гладью и повторить Ряд с боковым прибавлением в каждом 20-м ряду 2 (2, 5, 5, 7, 7) раз еще, затем в каждом 18-м ряду 5 (5, 2, 2, 0, 0) раз, **ОДНОВРЕМЕННО**, когда деталь составит 7¼ (7½, 8, 8, 8½, 9)" от наборного края, закончив на ИС, начать чередование полос.

[125 (137, 149, 161, 173, 185) пет на спице]

Вязать прямо 17 (17, 19, 19, 23, 23) рядов еще, или пока деталь составит 21¼ (21¼, 22¾, 22¾, 23¾, 23¾)" от наборного края, закончить на ИС.

#### Формирование пройм

**Ряд с двойным убавлением проймы (ЛС):** {снять 1 как лиц нить за работой}, 2лиц, 2уб-П, лицевые до послед 7 пет, 2уб-Л, 3лиц. (4 пет убавили)

Повторить этот ряд в каждом лиц ряду 1 (1, 2, 3, 4, 5) раз(-а) еще.

[117 (129, 137, 145, 153, 161) пет на спице]

Вязать 1 изнаночный ряд прямо.

**Ряд с убавлением проймы (ЛС):** {снять 1 как лиц нить за работой}, 2лиц, 2вм лиц, лицевые до послед 5 пет, 2вм лиц влево, 3лиц. (2 пет убавили)

Повторить этот ряд в каждом лиц ряду 4 (7, 8, 9, 10, 11) раз(-а) еще.

[107 (113, 119, 125, 131, 137) пет на спице]

Продолжать лицевой гладью, 29 (27, 27, 23, 23, 23) рядов еще, или пока пройма составит 5 (5½, 6, 6, 6½, 7)", закончить на ИС.

Далее вязать только нитью ОЦ.

#### Формирование плеч

Для лучшего результата используйте  
Закрытие с наклоном.

**Ряд А с убавлением плеча (ЛС):** закрыть 2пет, 3лиц, 2вм лиц, лицевые до послед 7пет, 2вм лиц влево, 5лиц (4пет убавили)

**Ряд В с убавлением плеча (ИС):** закрыть 2пет, изнаночные до конца. (2пет убавили)  
Повторить эти 2 ряда еще 5 (7, 9, 7, 9, 11) раз.  
[71 (65, 59, 77, 71, 65) пет осталось]


**Ряд С с убавлением плеча (ЛС):** закрыть 1пет, 3лиц, 2вм лиц, лицевые до послед 6пет, 2вм лиц влево, 4лиц (3пет убавили)

**Ряд Д с убавлением плеча (ИС):** закрыть 1пет, изнаночные до конца. (1пет убавили)  
Повторить эти 2 ряда еще 5 (3, 1, 5, 3, 1)раз.  
[47 (49, 51, 53, 55, 57) пет осталось]

Закрывать оставшиеся петли.

#### Левая полочка.

3¼ (3½, 3¾, 3¾, 4, 4¼)"



#### Резинка.

Спицами В, нитью ОЦ свободно набрать 55 (61, 67, 73, 79, 85) пет, используя метод : Сделать скользящий узел, вставить правую спицу в узел и выполнить новую лиц петлю, поместив ее на левую спицу; \*набрать 1 пет методом Purl Cabled Cast On, набрать 1 пет методом Cabled Cast On; повторять от \* пока будет набрано требуемое число пет, кроме финальной 1пет, набрать 1 пет методом Cabled Cast On. Снять послед пет как изн на правую спицу, перенести рабочую нить вперед между спиц, вернуть послед пет на левую спицу и плотно подтянуть нить.

Не соединять.

**Ряд 1 (ЛС):** {снять 1 как лиц нить за работой}, \*Лз, 1изн; повторять от \* до послед 2 пет, 2лиц.

**Ряд 2 (ИС):** {снять 2пет как изн с нитью перед работой}, \*1лиц, Из; повторять от \* до послед пет, 1изн.

Повторить Ряды 1 и 2 пока деталь составит 3½" от наборного края.

#### Основное полотно

Спицы размера А.

**След.ряд (ЛС):** {снять 1 как лиц нить за работой}, лицевые до конца.

**След.ряд (ИС):** { снять 2пет как изн с нитью перед работой }, изнаночные до конца.

Повторить эти 2 ряда еще 0 (0, 0, 0, 1, 1,) раз.

#### Формирование боковой стороны

**Ряд с боковым прибавлением (ЛС):**

{снять 1 как лиц нить за работой}, 2лиц, Пп, лицевые до конца. (1 пет прибавили)

Продолжать лицевой гладью, сохраняя 1кром и 2пет шнура, повторить Ряд с боковым прибавлением в каждом 20-м ряду 2 (2, 5, 5, 7, 7) раз еще, затем в каждом 18-м ряду 5 (5, 2, 2, 0, 0) раз, ОДНОВРЕМЕННО, когда деталь составит 7¼ (7½, 8, 8, 8½, 9)" от наборного края начать чередование полос. [63 (69, 75, 81, 87, 93) пет на спице]

Вязать прямо 17 (17, 19, 19, 23, 23) рядов еще, или пока деталь составит 21¼ (21¾, 22¾, 22¾, 23¾, 23¾)" от наборного края, закончить на ИС.

#### Формирование проймы

**Ряд с двойным убавлением проймы (ЛС):** {снять 1 как лиц нить за работой}, 2лиц, 2уб-П, лицевые до конца. (2 пет убавили)

Повторить этот ряд в каждом лиц ряду 1 (1, 2, 3, 4, 5) раз(-а) еще.

[59 (65, 69, 73, 77, 81)пет на спице]

**Ряд с убавлением проймы (ЛС):** {снять 1 как лиц нить за работой}, 2лиц, 2вм лиц, лицевые до конца. (1 пет убавили)

Повторить этот ряд в каждом лиц ряду 4 (7, 8, 9, 10, 11) раз(-а) еще.

[54 (57, 60, 63, 66, 69) пет на спице]

Продолжать лицевой гладью, 61 (59, 59, 59, 59, 59) рядов еще, или пока пройма составит 9 (9½, 10, 10½, 11, 11½)", закончить на ИС.

#### Формирование плеча

**След.ряд (ЛС):** закрыть 35 (37, 39, 41, 43, 45) пет, лицевые до конца.

[19 (20, 21, 22, 23, 24)пет осталось]

#### Воротник.

Вязать прямо, сохраняя кромочную со стороны плеча еще 35 (35, 37, 39, 39, 41) рядов, или пока воротник составит 4¼ (4¼, 4½, 4¾, 4¾, 5)" , закончить на ИС.

Обрезать нить и петли отложить на держатель.

#### Правая полочка.

Резинка.

Спицами В, нитью ОЦ свободно набрать 55 (61, 67, 73, 79, 85) пет, используя метод :

Сделать скользящий узел, вставить правую спицу в узел и выполнить новую лиц петлю, поместив ее на левую спицу; \*набрать 1 пет методом Purl Cabled Cast On, набрать 1 пет методом Cabled Cast On; повторять от \* пока будет набрано требуемое число пет, кроме финальной 1пет, набрать 1 пет методом Cabled Cast On. Снять послед пет как изн на правую спицу, перенести рабочую нить вперед между спиц, вернуть послед пет на левую спицу и плотно подтянуть нить.

Не соединять.

**Ряд 1 (ЛС):** 2лиц, \* 1изн, Лз; повторять от \* до послед пет, 1лиц.

**Ряд 2 (ИС):** {снять 1пет как изн с нитью перед работой}, \*Из, 1лиц; повторять от \* до послед 2пет, {снять 2пет как изн с нитью перед работой}.

Повторить Ряды 1 и 2 пока деталь составит 3½" от наборного края.

#### Основное полотно

Спицы размера А.

**След.ряд (ЛС):** лицевые до конца.

**След.ряд (ИС):** { снять 1пет как изн с нитью перед работой }, изнаночные до послед 2пет, { снять 2пет как изн с нитью перед работой }.

Повторить эти 2 ряда еще 0 (0, 0, 0, 1, 1,) раз.

### Формирование боковой стороны

#### Ряд с боковым прибавлением (ЛС):

лицевые до послед 4пет, Пл, 3лиц.

(1 пет прибавили)

Продолжать лицевой гладью, сохраняя 1кром и 2пет шнура, повторить Ряд с боковым прибавлением в каждом 20-м ряду 2 (2, 5, 5, 7, 7) раз еще, затем в каждом 18-м ряду 5 (5, 2, 2, 0, 0) раз, ОДНОВРЕМЕННО, когда деталь составит  $7\frac{1}{4}$  ( $7\frac{1}{2}$ , 8, 8,  $8\frac{1}{2}$ , 9)" от наборного края начать чередование полос.

[63 (69, 75, 81, 87, 93) пет на спице]

Вязать прямо 17 (17, 19, 19, 23, 23) рядов еще, или пока деталь составит  $21\frac{3}{4}$  ( $21\frac{3}{4}$ ,  $22\frac{3}{4}$ ,  $22\frac{3}{4}$ ,  $23\frac{3}{4}$ ,  $23\frac{3}{4}$ )" от наборного края, закончить на ИС.

### Формирование проймы

#### Ряд с двойным убавлением проймы (ЛС):

лицевые до послед 7пет, 2уб-Л, 3лиц. (2 пет убавили)

Повторить этот ряд в каждом лиц ряду 1 (1, 2, 3, 4, 5) раз(-а) еще.

[59 (65, 69, 73, 77, 81)пет на спице]

**Ряд с убавлением проймы (ЛС):** лицевые до послед 5пет, 2вм лиц влево, 3лиц. (1 пет убавили)

Повторить этот ряд в каждом лиц ряду 4 (7, 8, 9, 10, 11) раз(-а) еще.

[54 (57, 60, 63, 66, 69) пет на спице]

Продолжать лицевой гладью 62 (60, 60, 60, 60, 60) рядов еще, или пока пройма составит 9 ( $9\frac{1}{2}$ , 10,  $10\frac{1}{2}$ , 11,  $11\frac{1}{2}$ )", закончить на ЛС.

### Формирование плеча

**След.ряд (ИС):** закрыть 35 (37, 39, 41, 43, 45) пет, изнаночные до 2пет в конце, { снять 2пет как изн с нитью перед работой }.


[19 (20, 21, 22, 23, 24)пет осталось]

### Воротник.

Вязать прямо, сохраняя кромочную со стороны плеча еще 34 (34, 36, 38, 38, 40) рядов, или пока воротник составит  $4\frac{1}{4}$  ( $4\frac{1}{4}$ ,  $4\frac{1}{2}$ ,  $4\frac{3}{4}$ ,  $4\frac{3}{4}$ , 5)", закончить на ИС.

Обрезать нить, оставив хвостик длиной 20 дюймов и петли отложить на держатель.

### Рукава.



Спицами В нитью ОЦ свободно набрать 52 (54, 56, 58, 60, 62) пет используя метод как на спинке. Не соединять.

**Ряд 1 (ЛС):** {снять1 как лиц нить за работой}, \*1изн, Лз; повторять от \* до послед пет, 1лиц.

**Ряд 2 (ИС):** {снять1 как изн нить перед работой}, \*Из, 1лиц; повторять от \* до послед пет, 1изн.

Повторить Ряды 1 и 2 пока деталь составит 2" от наборного края.

### Основное полотно.

Спицы размера А.

**След.ряд (ЛС):** {снять1 как лиц нить за работой}, лицевые до конца.

**След.ряд (ИС):** {снять1 как изн нить перед работой}, изнаночные до конца.

### Формирование.

**Ряд с прибавлением рукава (ЛС):** {снять1 как лиц нить за работой}, 2лиц, Пп, лицевые до послед 4 пет, Пл, 2лиц. (2 пет прибавили)

Повторить Ряд с прибавлением рукава в каждом 14-м(10-м, 8-м, 8-м, 6-м, 6-м ) ряду 5 (9, 12, 3, 15, 9) раз(-а) еще, затем в каждом 12-

м(8-м, 6-м, 6-м, 4-м, 4-м ) ряду 3 (2, 2, 14, 5, 14) раз(-а), и ОДНОВРЕМЕННО начать чередование полос когда деталь составит 6 дюймов от набора петель.

[70 (78, 86, 94, 102, 110) пет на спице]

Вязать прямо 7 рядов еще, или пока деталь составит 16 (16, 16¼, 16¼, 16½, 16½)" от наборного края, закончить на ИС.

#### Формирование оката

**Ряд с убавлением А (ЛС):** закрыть 1пет, 3лиц (включая послед пет от закрытия), 2вм лиц, лицевые до послед 6пет, 2вм лиц влево, 4лиц. (3 пет убавили)

**Ряд с убавлением В (ИС):** закрыть 1пет, изнаночные до конца. (1 пет убавили)

**Ряд с убавлением С (ЛС):** {снять 1пет как лиц нить за работой}, 2лиц, 2вм лиц, лицевые до послед 5пет, 2вм лиц влево, 3лиц. (2 пет убавили)

**Ряд с убавлением D: (ИС):** {снять 1пет как изн нить перед работой}, изнаночные до конца.

Повторить Ряды А- D один раз, затем ряды С- D еще раз.

Повторить предыдущие 6 рядов еще 4 (4, 4, 5, 5) раз.

[24 (32, 40, 40, 48, 56) пет на спице]

Закрывать оставшиеся петли.

Повторить инструкции для второго рукава.

#### Завершение.

Положить детали на 45 мин в чуть теплую воду с деликатным моющим средством. Затем слегка отжать и завернуть в 2 больших полотенца и удалить влагу. Разложить горизонтально для высыхания, заблокировав по размерам.

#### Сборка.

Перенести открытые петли воротника на 2 пары спиц А, с ИС соединить трикотажным швом.

С ЛС сшить невидимым швом левое плечо, затем пришить невидимым швом воротник к спинке, затем сшить правое плечо.

Вшить рукава в проймы невидимым швом.

Сшить боковые и швы рукавов матрасным швом.

Заправить ниточки. Отпарить шов воротника или проведите еще раз ВТО.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ

#### Набор петель методом Cabled Cast On

Вставить кончик правой спицы между первой и второй пет на левой спице, обернуть нитью правую спицу как для лицевой петли и вытянуть ее, поместить новую пет на левую спицу.

#### Набор петель методом Purl Cabled Cast On

Позади левой спицы, вставить правую спицу между первой и второй пет на левой спице, обернуть нитью правую спицу как для изнаночной петли и вытянуть ее, поместить новую пет на левую спицу.

#### Закрытие петель с наклоном - Sloped bind-Off.

Эта техника используется при формировании проймы, плеча и оката рукава.

1. Выполнить начальное закрытие петель ряда по краю изделия как обычно.
  2. Один ряд перед следующим рядом закрытия петель вязать до последней петли, повернуть работу (1 п. от предыдущего ряда осталась не провязанной на правой спице).
  3. Снять первую петлю на левой спице как изнаночную, накинуть не провязанную петлю предыдущего ряда на снятую петлю (первая петля закрыта).
- Закрывать все остальные петли как обычно.